

Bull

AIX 4.3 Guide de l'utilisateur système Communications et réseaux

AIX

Bull

AIX 4.3 Guide de l'utilisateur système Communications et réseaux

AIX

Logiciel

Octobre 1999

**BULL ELECTRONICS ANGERS
CEDOC
34 Rue du Nid de Pie – BP 428
49004 ANGERS CEDEX 01
FRANCE**

86 F2 98HX 02

The following copyright notice protects this book under the Copyright laws of the United States and other countries which prohibit such actions as, but not limited to, copying, distributing, modifying, and making derivative works.

Copyright © Bull S.A. 1992, 1999

Imprimé en France

Vos suggestions sur la forme et le fond de ce manuel seront les bienvenues. Une feuille destinée à recevoir vos remarques se trouve à la fin de ce document.

Pour commander d'autres exemplaires de ce manuel ou d'autres publications techniques Bull, veuillez utiliser le bon de commande également fourni en fin de manuel.

Marques déposées

Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

AIX[®] est une marque déposée d'IBM Corp. et est utilisée sous licence.

UNIX est une marque déposée licenciée exclusivement par Open Group.

An 2000

Le produit documenté dans ce manuel est prêt pour l'An 2000.

La loi du 11 mars 1957, complétée par la loi du 3 juillet 1985, interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il n'engage pas la responsabilité de Bull S.A. en cas de dommage résultant de son application. Des corrections ou modifications du contenu de ce document peuvent intervenir sans préavis ; des mises à jour ultérieures les signaleront éventuellement aux destinataires.

Table des matières

A propos de ce manuel	vii
Chapitre 1. Concepts de communication	1-1
Applications de courrier	1-2
mail	1-2
mh	1-2
bellmail	1-4
Applications réseau	1-5
Définition d'un réseau	1-5
Support de communication logiciel et matériel	1-5
Fonctions de communication application et utilisateur	1-5
Communication avec d'autres systèmes d'exploitation	1-6
Emulation d'hôte	1-7
Présentation des émulateurs	1-7
Commandes TCP/IP	1-7
Commandes BNU d'émulation	1-8
Emulation de terminal asynchrone (ATE)	1-8
Voir aussi	1-8
Commandes de communication système	1-9
Nom de connexion	1-9
Nom système	1-9
Accès autorisés	1-9
Utilisateurs connectés	1-10
Voir aussi	1-10
Chapitre 2. Messagerie électronique	2-1
Stockage de la messagerie	2-2
Boîte aux lettres système	2-2
Boîte aux lettres personnelle par défaut	2-2
Fichier dead.letter	2-2
Dossiers	2-3
Réception et gestion du courrier	2-4
Lancement de la messagerie	2-4
Consultation de votre boîte aux lettres	2-5
Lecture du courrier	2-7
Suppression du courrier	2-8
Sortie de la messagerie	2-9
Classement du courrier	2-9
Création et envoi de courrier	2-13
Adressage du courrier	2-13
Lancement de l'éditeur de message	2-17
Modification d'un message	2-17
Affichage d'un message dans l'éditeur de message	2-18
Sortie de l'éditeur sans expédition du message	2-19
Insertion d'un fichier ou d'un message dans un message	2-19
Edition ou ajout de champs d'en-tête	2-20
Mise en forme d'un message	2-22
Vérification orthographique	2-23
Envoi de courrier	2-23

Réponse à un message	2-24
Réacheminement du courrier	2-25
Emission d'un message d'absence	2-27
Emission et réception d'un message confidentiel	2-27
Consultation de l'aide	2-29
Accès à l'aide à partir de la messagerie	2-29
Consultation des pages de références en ligne	2-29
Personnalisation de la messagerie	2-30
Activation et désactivation des options	2-31
Modification de l'invite des champs Sujet et Cc : (copie)	2-32
Création d'un alias ou d'une liste de diffusion	2-32
Modification du nombre des en-tête ou de lignes affichées	2-33
Contrôle des informations affichées	2-35
Création de dossiers de stockage par défaut	2-36
Changement d'éditeur de message	2-37
Commandes et sous-commandes Mail	2-38
Récapitulatif des commandes d'exécution de Mail	2-38
Récapitulatif des sous-commandes de boîte aux lettres de Mail	2-38
Récapitulatif des sous-commandes d'édition	2-39
Récapitulatif des sous-commandes pour message confidentiel	2-40
Chapitre 3. Protocole TCP/IP	3-1
Fonctions, terminologie et applications de TCP/IP	3-2
Utilisateurs de TCP/IP	3-2
Concepteurs de TCP/IP	3-3
Terminologie TCP/IP	3-3
Voir aussi	3-5
Communication avec d'autres systèmes et utilisateurs	3-6
Connexion d'un hôte local à un hôte distant	3-6
Dialogue avec un utilisateur distant	3-10
Transfert de fichier	3-12
Copie de fichiers via ftp et rcp	3-12
Copie de fichiers via tftp et utftp	3-14
Voir aussi	3-16
Impression de fichiers	3-17
Impression sur un système distant	3-17
Impression à partir d'un système distant	3-18
Information sur les hôtes et les utilisateurs	3-19
Commandes d'état	3-19
Affichage d'information sur tous les utilisateurs connectés à un hôte	3-19
Affichage d'information sur un utilisateur connecté à un hôte.	3-19
Voir aussi	3-19
Personnalisation de TCP/IP	3-20
Création du fichier .netrc	3-20
Création de macros	3-20
Réaffectation des touches du clavier	3-21
Commandes à distance sécurisées	3-23
Configuration du système	3-23
Validation de l'utilisateur Kerberos V.5	3-24
Configuration DCE	3-24
Récapitulatif des commandes utilisateurs TCP/IP	3-25
Commandes de transfert de fichier	3-25
Commandes de connexion à distance	3-25
Commandes d'état	3-25
Commandes de communication à distance	3-25

Commandes d'impression	3-25
Voir aussi	3-26
Chapitre 4. Les utilitaires BNU	4-1
Spécification des chemins d'accès BNU	4-2
Communication entre systèmes local et distant	4-4
Composition d'un numéro jusqu'à établissement de la connexion	4-6
Composition de plusieurs numéros jusqu'à établissement d'une connexion	4-7
Echange de fichiers entre systèmes local et distant	4-8
Echange de fichiers via uuto et uupick	4-9
Echange de commandes entre systèmes local et distant	4-11
Transfert d'un fichier vers un système distant pour l'impression	4-12
Identification des systèmes compatibles	4-12
Compte rendu sur l'état des échanges de commandes et de fichiers	4-13
Annulation des travaux à distance via uustat	4-15
Liste des commandes BNU	4-16
Liste des fichiers, des formats de fichier et des répertoires BNU	4-17
Chapitre 5. Emulation de terminal asynchrone (ATE)	5-1
Concepts ATE	5-2
Utilisation d'ATE	5-2
Menu principal Etat non connecté d'ATE	5-3
Menu principal Etat connecté d'ATE	5-3
Touches de contrôle avec ATE	5-4
Personnalisation d'ATE	5-4
Voir aussi	5-5
Création d'un répertoire de numéros d'appel ATE	5-6
Edition du fichier ATE par défaut	5-7
Liste des commandes ATE	5-8
Commande et sous-commandes ate	5-8
Commande xmodem	5-8
Liste des formats de fichier ATE	5-9
Index	X-1

A propos de ce manuel

AIX 4.3 Guide de l'utilisateur : communications et réseaux est destiné aux utilisateurs des applications AIX : messagerie, gestionnaire des messages (MH), protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), utilitaires BNU (Basic Networking Utilities) et émulation de terminal asynchrone (ATE). L'utilisateur trouvera les informations générales, concepts et procédures qui lui permettront de recevoir et expédier un courrier, de transférer des fichiers (commande (**ftp**), d'imprimer un fichier à distance, d'exécuter des commandes sur d'autres systèmes et de personnaliser son environnement de communications.

Utilisateurs concernés

Ce manuel est destiné à tout utilisateur d'applications et de services de communication AIX.

Mode d'emploi

Structure du manuel

- Chapitre 1 : Description succincte et comparaison de plusieurs systèmes de messagerie qui vous aideront à choisir le programme de communication le mieux adapté à vos besoins. Les concepts de réseaux informatiques et d'émulation hôte sont également expliqués.
- Chapitre 2 : Gestion, personnalisation et utilisation des fonctions de messagerie. Ces fonctions permettent de créer, diffuser, recevoir, visualiser, traiter et stocker des messages à travers un réseau.
- Chapitre 3 : Informations pour configurer et personnaliser TCP/IP. Des informations sur la gestion d'un réseau via TCP/IP sont également données. TCP/IP offre les fonctions de base de gestion d'un réseau. TCP/IP est un sous-système de communication qui permet de définir des réseaux locaux et des réseaux longue distance : TCP/IP permet le transfert de fichiers entre systèmes, la connexion à des systèmes distants, l'exécution de commandes et l'impression de fichiers sur des systèmes distants et la communication interactive ou via le courrier avec des utilisateurs distants.
- Chapitre 4 : Définition et contrôle des activités BNU. Les programmes BNU sont la version AIX du programme UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Program). Il donne des informations sur la définition d'un réseau BNU/UUCP, la programmation des accès et des contacts et la protection du système contre les accès non autorisés par d'autres systèmes exploitant BNU ou UUCP. Ils permettent de transférer des fichiers sur des systèmes distants et d'y exécuter des commandes, et aux systèmes distants de transférer des fichiers sur le vôtre et d'y exécuter des commandes. Ils offrent également des fonctions de courrier à distance.
- Chapitre 5 : Informations sur la configuration et la personnalisation d'ATE sur votre système. ATE permet d'émuler un terminal asynchrone sur un ordinateur distant.

Conventions typographiques

Voici les conventions typographiques adoptées dans ce document :

Gras	Commandes, mots clés, fichiers, répertoires et autres éléments dont le nom est prédéfini par le système.
<i>Italique</i>	Paramètres dont le nom ou la valeur doit être fourni par l'utilisateur.
Espacement fixe	Exemples (de valeurs spécifiques, de texte affiché, de code programme), messages système ou données entrées par l'utilisateur.

ISO 9000

Ce produit répond aux normes qualité ISO 9000.

Bibliographie

Voici des manuels complémentaires :

AIX - Bibliographie, CEDOC 86 F2 71WE.

AIX 4.3 Guide de l'utilisateur : système d'exploitation et unités, CEDOC 86 F2 97HX

AIX 4.3 Guide d'administration : communications et réseaux, CEDOC 86 F2 31JX

AIX - Guide de l'utilisateur : éditeur INed, disponible exclusivement sur le CD-ROM "Hypertext Library for AIX 4.3" .

Documentation non Bull

Vous trouverez également des informations sur les produits AIX dans les documents suivants :

Peek, Jerry. *MH and xmh: E-mail for Users and Programmers*. Sebastopol, CA: O'Reilly & Associates, 1995.

Todino, Grace, and Dale Dougherty. *Using UUCP and Usenet*. Sebastopol, CA: O'Reilly & Associates, 1991.

Krol, Ed. *The Whole Internet User's Guide and Catalog*. Sebastopol, CA: O'Reilly & Associates, 1993.

Commande de documentation

Pour commander ce CD-ROM, adressez-vous à Bull Electronics Angers S.A CEDOC, à l'adresse indiquée sur le formulaire de remarques, en fin de manuel.

Si vous souhaitez d'autres exemplaires de ce manuel, commandez-les sous la référence 86 F2 98HX.

Reportez-vous à *AIX - Bibliographie* pour des précisions sur la documentation et le moyen de se procurer des manuels complémentaires.

Chapitre 1. Concepts de communication

Ce chapitre présente de façon succincte les concepts de communication. Vous y trouverez en outre la description de plusieurs commandes système pour vous aider à déterminer l'environnement de communication. Les points traités sont les suivants :

- Applications de courrier, page 1-2
- Applications réseau, page 1-5
- Emulation d'hôtes, page 1-7
- Commandes de communication système, page 1-9

Applications de courrier

Avant d'utiliser le programme de courrier, vous devez choisir un programme utilisateur :

- **mail**
- **mh**
- **bellmail**

Ce type de programme permet de créer, recevoir, expédier et archiver du courrier. Il doit être utilisé en association avec le programme de transport **sendmail** qui achemine le courrier en provenance d'autres systèmes ou modules et transmet chaque élément de courrier sortant à un programme similaire sur un ou plusieurs systèmes distants.

Remarque : **mail** et **mh** sont incompatibles par leur système de stockage. Il vous faut utiliser l'un ou l'autre.

mail

Le programme **mail** offre une interface utilisateur qui permet de traiter le courrier en provenance et à destination d'un utilisateur du réseau local ou d'un système distant.

Un courrier peut être un message de texte, créé à l'aide d'un éditeur, ou un fichier ASCII. Vous pouvez également envoyer un courrier du type :

message système	Informe les utilisateurs que le système a été mis à jour. Un message système est semblable à un message de diffusion, à ceci près qu'il n'est diffusé que sur le réseau local.
mail secret	Utilisé pour envoyer des informations classées. Un message secret est crypté. Le destinataire doit fournir un mot de passe pour le lire.
message d'absence	Informe les utilisateurs que vous êtes absent. Lorsque du courrier parvient à votre système en votre absence, le courrier est renvoyé à l'expéditeur. Le message indique que vous êtes en congé. Il est également possible de faire suivre le courrier.

Lorsque vous recevez un message via les sous-commandes **mail**, vous pouvez :

- le laisser dans la boîte aux lettres système ;
- le supprimer après l'avoir lu ;
- le réexpédier ;
- y ajouter des commentaires ;
- le stocker dans votre boîte aux lettres personnelle (mbox) ;
- le stocker dans un dossier que vous avez créé ;
- créer et mettre à jour un fichier d'alias ou de diffusion pour réacheminer les messages.

L'installation de **sendmail** est automatique.

Pour en savoir plus sur **mail**, reportez-vous à "Messagerie électronique", page 2-1.

mh

mh est un ensemble de commandes qui permettent de lancer les fonctions de traitement du courrier directement à partir de la ligne de commande. Ces commandes offrent un ensemble de fonctions plus vaste que les sous-commandes **mail**, et, dans la mesure où elles peuvent être émises dès que l'invite de commande est affichée, vous disposez de plus de puissance et de souplesse pour créer des messages et traiter le courrier reçu. Par exemple, vous pouvez lire un message, rechercher un fichier ou exécuter un programme pour trouver une solution particulière et répondre à un message à partir du même shell.

Le programme **mh** permet de créer, de diffuser, d'afficher, de traiter et de stocker les messages, via les commandes :

ali	Répertorie les alias de courrier et leurs adresses.
anno	Annote les messages.
ap	Analyse et reformate les adresses.
burst	Développe les résumés en messages.
comp	Lance un éditeur pour créer ou modifier un message.
dist	Diffuse un message vers des adresses supplémentaires.
dp	Analyse et reformate les dates.
folder	Sélectionne et répertorie des dossiers et des messages.
folders	Génère la liste de tous les dossiers et messages du répertoire courrier.
forw	Fait suivre les messages.
inc	Insère un nouveau courrier dans un dossier.
mark	Crée, modifie et affiche des séquences de messages.
mhl	Génère une liste formatée de messages.
mhmail	Envoie ou reçoit du courrier.
mhpath	Affiche le chemin d'accès complet d'un message ou d'un dossier.
msgchk	Vérifie si des messages sont arrivés.
msh	Crée un shell MH (mail handler).
next	Affiche le message suivant.
packf	Comprime dans un fichier le contenu d'un dossier.
pick	Sélectionne des messages en fonction de leur contenu et crée ou modifie des séquences.
prev	Affiche le message précédent.
refile	Déplace des fichiers d'un dossier à l'autre.
repl	Répond à un message.
rmf	Supprime des dossiers et les messages qu'ils contiennent.
rmm	Retire des messages de l'état actif.
scan	Génère une liste d'analyse (une ligne par message).
send	Envoie un message.
show	Affiche les messages.
sortm	Trie les messages.
vmh	Lance une interface visuelle pour utilisation avec les commandes de mh .
whatnow	Lance une interface de guidage pour une présentation rapide.
whom	Manipule les adresses MH.

Pour en savoir plus sur les commandes **mh**, reportez-vous au manuel *AIX Commands Reference*.

bellmail

bellmail est la commande de messagerie AT&T UNIX d'origine : elle permet de traiter le courrier des utilisateurs d'un même système ou d'un système distant, accessibles via les programmes BNU (Basic Network Utilities), aussi appelés UUCP (UNIX-to-UNIX-Copy Program). Ces programmes sont applicables uniquement à des réseaux de systèmes connectés par ligne de télécommunication commutée ou spécialisée point à point. Cette commande appelle un shell qui vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Récupérer les données en entrée standard (tapées au clavier ou extraites d'un fichier), ajouter une ou plusieurs adresses (spécifiées comme argument de la commande) et une horodate, et en placer une copie dans la boîte aux lettres système de chaque destinataire (*/var/spool/mail/IDutilisateur*).
- Lire le courrier qui se trouve dans votre boîte aux lettres système.
- Ajouter du courrier dans votre boîte aux lettres personnelle (**\$HOME/mbox**) ou dans un fichier spécifique.
- Expédier du courrier à l'aide de BNU, à un utilisateur résidant sur un autre système.
- Réacheminer automatiquement le courrier de votre boîte aux lettres système vers un autre système (en ajoutant une instruction *forward* au début de votre fichier de boîte aux lettres système).

Pour exploiter au mieux les fonctionnalités de ce gestionnaire de messages, vous devez posséder certaines connaissances sur l'utilisation d'UNIX. Pour en savoir plus, reportez-vous à la commande **bellmail** dans le manuel *AIX version 4.1 Commands Reference*.

Applications réseau

Selon leur type, les réseaux et les émulateurs offrent diverses fonctions. Pour vous aider à comprendre les concepts de réseau et d'émulation, cette section traite les points suivants :

- Définition d'un réseau
- Support de communication logiciel et matériel
- Fonctions de communication application et utilisateur
- Communication avec d'autres systèmes d'exploitation

Définition d'un réseau

Un *réseau* est la combinaison de plusieurs ordinateurs reliés entre eux par des liaisons de connexion. Un *réseau physique* est l'ensemble des éléments matériels (ordinateurs, câbles, lignes téléphoniques, etc.) qui constituent le réseau. Le logiciel et autres unités de contrôle et conventions constituent le *réseau logique*.

Support de communication logiciel et matériel

Toute communication sur un réseau fait intervenir des composants matériels et logiciels. *La partie matérielle* est l'équipement physique connecté au réseau physique. *La partie logicielle* regroupe les programmes, procédures, règles ou protocoles et documentation associée intervenant dans l'exploitation d'un système particulier. Le support de communication du système intègre donc les composants matériels utilisés et les composants logiciels nécessaires pour exploiter ce matériel et communiquer avec le réseau.

Le matériel est constitué par l'ensemble des cartes qui jouent le rôle d'interface entre le logiciel système et le réseau physique. Chacune de ces cartes doit bénéficier d'un emplacement de carte d'entrée/sortie (E/S) sur le système. Elles connectent *l'équipement terminal de traitement de données* (ETTD) à *l'équipement de terminaison de circuit de données* (ETCD) ; autrement dit, elles fournissent l'adressage physique local à un port ETTD.

Une carte prépare les données en entrée et en sortie, recherche les adresses, donne l'accès aux gestionnaires, aux émetteurs-récepteurs et aux parasurtenseurs. En outre, elle prend en charge différentes interfaces et libère le processeur système de nombreuses tâches de communication. Les cartes acceptent les standards requis par le réseau physique (EIA 232D, Smartmodem, V.25 bis, EIA 422A, X.21 ou V.35, par exemple) ainsi que les protocoles logiciels (SDLC (synchronous data link control), HDLC (high-level data link control), protocoles bisynchrones, par exemple).

Fonctions de communication application et utilisateur

Les réseaux offrent plusieurs fonctions de communication utilisateur et application. Ils permettent à un utilisateur de :

- transmettre du courrier électronique,
- émuler un autre terminal ou se connecter à un autre ordinateur,
- transférer des données,
- exécuter des programmes résidant sur un nœud distant.

Sur le réseau les utilisateurs peuvent communiquer entre eux par le courrier électronique. Les couches matérielles et logicielles sous-jacentes, de même que le réseau physique, permettent à un utilisateur de générer, envoyer, recevoir et traiter messages, lettres, mémos, invitations et fichiers de données. Ces communications sont destinées ou issues d'un autre utilisateur du réseau physique. Le courrier électronique permet d'annoter, de mettre en séquence et regrouper des messages, de les trier par dates et de gérer le dossier courrier.

L'émulation d'un autre ordinateur donne accès aux applications d'autres systèmes, comme en connexion directe. Une fonction spécifique effectue la connexion à distance avec d'autres systèmes UNIX.

Par ailleurs, via un protocole de transfert de fichiers, l'utilisateur peut accéder aux fichiers et répertoires résidant sur des hôtes distants. Les fichiers sont transférables à partir et à destination de l'hôte. Le protocole est généralement assorti d'un mot de passe qui en protège l'accès. Lors d'un transfert de fichier, une relation client-serveur s'établit entre l'émetteur de la requête et le système distant sollicité. Le protocole de transfert de fichiers est souvent doté de fonctions d'affichage et de contrôle : elles permettent aux utilisateurs possédant les droits d'accès en lecture-écriture d'afficher, de définir ou de supprimer des fichiers et répertoires.

Plusieurs protocoles sont prévus pour permettre à des utilisateurs et des applications d'appeler des procédures et d'exécuter des applications sur d'autres systèmes. Cette fonctionnalité est souvent très utile, notamment pour télécharger des routines générant des calculs intensifs dans des applications scientifiques et d'ingénierie.

Communication avec d'autres systèmes d'exploitation

Différents types d'ordinateurs peuvent être connectés à un réseau : machines de différents constructeurs ou différents modèles du même constructeur. Des programmes permettent, dans ce cas, de relier les différents systèmes.

Ces programmes requièrent parfois l'installation préalable d'un autre programme sur le réseau. D'autres encore peuvent exiger la présence sur le réseau de protocole de connectivité de communication, tels que TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ou SNA (Systems Network Architecture).

Emulation d'hôte

Un émulateur est une application permettant à votre système de fonctionner comme si vous utilisiez un autre terminal ou une autre imprimante.

Plusieurs applications sont disponibles, permettant d'émuler d'autres types de terminaux. Les sections suivantes traitent des émulateurs de terminaux ou d'imprimantes :

- Présentation des émulateurs
- Commandes TCP/IP
- Commandes BNU d'émulation
- Émulation de terminal asynchrone (ATE)

Remarque : La commande **bterm** émule les terminaux en mode bidirectionnel (BIDI).

Présentation des émulateurs

L'émulateur de terminal se connecte sur un système hôte pour accéder aux données et aux applications. Certains émulateurs permettent le transfert de fichiers vers et à partir de l'hôte. D'autres fournissent une interface de programmation d'application (API) pour la communication de programme à programme et l'automatisation des tâches de l'hôte.

L'émulateur d'imprimante permet à l'hôte d'imprimer des fichiers sur une imprimante locale ou de les stocker sous forme imprimable en vue d'une impression ou d'une édition différée.

Commandes TCP/IP

Le protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) apporte les commandes **telnet** et **rlogin** qui permettent de se connecter et d'accéder à un système TCP/IP distant.

La commande telnet : **telnet** permet, en implémentant le protocole TELNET, de se connecter à un hôte distant. A la différence de **rlogin**, il s'agit d'une commande sécurisée : une commande *sécurisée* est une commande à laquelle tous les niveaux de protection configurés sur l'ordinateur sont appliqués.

Remarque: Les commandes **tn** et **telnet** sont équivalentes.

La commande rlogin : **rlogin**, comme **telnet**, permet la connexion à un hôte distant. La seule différence est que **rlogin** n'est pas sécurisée. Elle peut au besoin être invalidée si le niveau de protection du système est jugé insuffisant.

Pour un complément d'informations, reportez-vous à Protocole TCP/IP, page 3-1.

Commandes BNU d'émulation

Le logiciel BNU (Basic Networking Utilities) comprend les commandes **ct**, **cu** et **tip**, qui permettent la connexion à un système distant opérant avec ce système d'exploitation.

ct **ct** permet à l'utilisateur d'un terminal distant, tel qu'un 3161, de communiquer avec une station de travail par le biais d'une ligne téléphonique. L'utilisateur peut se connecter sur la station de travail distante et l'exploiter.

Les commandes **ct** et **cu**, bien que similaires, ne présentent pas la même souplesse. L'utilisateur ne peut pas, par exemple, lancer des commandes sur le système local tout en étant connecté sur un système distant via la commande **ct**. Toutefois, la commande **ct** permet à l'utilisateur d'indiquer à la commande **ct** de poursuivre la numérotation jusqu'à l'établissement de la connexion ou de spécifier plusieurs numéros de téléphone à la fois.

cu **cu** connecte la station de travail à une autre station connectée à un système UNIX ou non UNIX.

Une fois la connexion établie, l'utilisateur peut être connecté simultanément sur les deux systèmes et exécuter des commandes sur l'un d'eux sans interrompre la liaison de communication BNU. Si l'ordinateur distant est aussi exploité sous UNIX, le transfert de fichiers ASCII entre les deux systèmes est possible. La commande **cu** autorise la connexion à plusieurs systèmes ; les commandes peuvent alors être exécutées à partir de n'importe quel système connecté.

tip **tip** connecte la station de travail à un système distant qui peut dès lors être exploité en connexion directe.

Vous pouvez utiliser la commande **tip** pour transférer des fichiers en provenance ou à destination du système distant. Il est possible d'enregistrer dans des scripts le dialogue tenu via la commande **tip**.

Remarque : Vous devez être connecté au système distant pour pouvoir exploiter la commande **tip**.

Pour un complément d'informations, reportez-vous à "Les utilitaires BNU (Basic Networking Utilities)", page 4-1.

Emulation de terminal asynchrone (ATE)

Le programme ATE (Asynchronous Terminal Émulation) peut connecter la station de travail à la plupart des systèmes compatibles avec les terminaux asynchrones, y compris tout système doté de connexions RS-232C ou RS-422A. ATE autorise la communication entre le système distant et le terminal, comme un écran asynchrone ou un terminal DEC VT100.

Avec ATE, vous avez la possibilité d'exécuter des commandes sur le système distant, de transmettre et de recevoir des fichiers, et de contrôler l'intégrité des fichiers transférés. Par le biais d'un fichier de capture, vous pouvez aussi enregistrer, ou *capturer* des données en entrée provenant du système distant. ATE est piloté par menus et utilise des sous-commandes.

L'accès à ATE est réservé aux utilisateurs enregistrés comme membre du groupe UUCP et détenteurs des droits d'utilisateur racine (root).

Pour en savoir plus, reportez-vous à "Emulation de terminal asynchrone (ATE), Concepts", page 5-2.

Voir aussi

Concepts ATE

BNU.

TCP/IP

Commandes **ct**, **cu**, **tip**, **rlogin**, **telnet**.

Commandes de communication système

Cette section décrit les commandes permettant d'identifier les utilisateurs connectés à un système, et de connaître le nom de votre système et les utilisateurs connectés à d'autres systèmes.

Nom de connexion

La commande **whoami** vous aide à déterminer votre nom de connexion.

whoami Affiche le nom de connexion utilisé :

```
denise
```

Dans cet exemple, le nom de connexion est `denise`.

Nom système

La commande **uname** vous aide à déterminer le nom de votre système.

uname -n Assortie de l'argument **-n**, la commande **uname** affiche le nom de votre système si vous travaillez en réseau. Vous obtenez par exemple :

```
barnard
```

Dans cet exemple, le nom du système est `barnard`.

Pour connaître le nom de nœud d'un autre système, demandez à un utilisateur du système concerné d'exécuter la commande **uname -n**.

Accès autorisés

Votre système local ne peut accéder à un autre système du réseau que s'il en connaît l'identité. Pour le déterminer, exécutez la commande **host** assortie du nom de l'autre système ("zeus" dans notre exemple).

host zeus Indique si votre système dispose des informations de routage sur le système `zeus`.

Si c'est le cas, vous obtenez :

```
zeus is 192.9.200.4 (300,11,310,4)
```

Vous pouvez envoyer un message au système `zeus`. Votre système utilisera pour acheminer le courrier l'adresse `192.9.200.4`.

Sinon, vous obtenez le message suivant :

Si vous recevez le message `unknown host`, il se peut que le nom du système demandé :

- soit incorrect (vérifiez son orthographe dans l'adresse),
- désigne un système présent sur le réseau mais non déclaré sur votre système (contactez la personne chargée de la configuration du réseau),
- identifie un système d'un autre réseau et requiert un adressage complet,
- désigne un système non connecté à votre réseau.

Ce message peut également vous parvenir si votre réseau n'est pas en service et que votre système local obtient les adresses réseau d'un système distant.

Utilisateurs connectés

La commande **finger** (ou **f**) affiche des informations sur les utilisateurs actuels d'un système hôte spécifique. Cette commande peut fournir le nom de connexion des utilisateurs, leur nom d'accès complet, le nom du terminal, la date et l'heure de la connexion.

finger @alcatraz Affiche des informations sur tous les utilisateurs connectés à l'hôte alcatraz :

```
    brown   Console Mar 15 13:19
    smith   pts0    Mar 15 13:01
    jones   tty0    Mar 15 13:01
```

L'utilisateur `brown` est connecté à la console, l'utilisateur `smith` est connecté à partir d'une ligne pseudo télétype `pts0` et l'utilisateur `jones`, à partir d'une ligne `tty0`.

finger brown ou Affiche les informations suivantes sur l'utilisateur `brown` :
brown@alcatraz

```
Login name: brown
In real life: Marta Brown
Directory: /home/brown      Shell: /bin/ksh
On since May 8 07:13:49 on console
No Plan.
```

Voir aussi

Commande **whoami**

Commande **uname**

Commande **host**

Commande **finger**

Démon **fingerd**

Chapitre 2. Messagerie électronique

La messagerie électronique permet de recevoir, créer et envoyer du courrier à des utilisateurs sur un système local ou distant. Les points traités sont les suivants :

- Stockage de la messagerie
- Réception et gestion du courrier
- Création et envoi de courrier
- Consultation de l'aide
- Personnalisation de la messagerie
- Commandes et sous-commandes Mail

Stockage de la messagerie

Ce programme peut être stocké à différents emplacements, selon la situation. Il utilise les types de boîtes aux lettres ou de dossiers suivants :

- Boîte aux lettres système
- Boîte aux lettres personnelle par défaut (**\$HOME/mbx**)
- Fichier **dead.letter**
- Dossiers.

Boîte aux lettres système

La boîte aux lettres s'apparente à une boîte postale : le bureau de poste distribue le courrier adressé au propriétaire de la boîte aux lettres. De même, la boîte aux lettres est un fichier qui reçoit les messages destinés à un utilisateur particulier. Si le fichier n'existe pas lorsque le courrier arrive, il est créé. Le fichier est supprimé lorsque tous les messages le sont.

Les boîtes aux lettres système se trouvent dans le répertoire **/var/spool/mail**. Elles sont désignées par l'ID de l'utilisateur qui lui est associé. Par exemple, la boîte aux lettres de l'utilisateur `karen` est :

```
/var/spool/mail/karen
```

Lorsqu'un courrier est adressé à votre ID utilisateur, il est placé dans votre boîte aux lettres. Le shell (défini à la variable d'environnement **SHELL**) "relève" votre courrier et vous informe par un message. Ce message est par défaut :

```
VOUS AVEZ DU COURRIER
```

Boîte aux lettres personnelle par défaut

Votre boîte aux lettres personnelle est comparable à une case courrier : vous y placez le courrier reçu qui n'a pas encore été archivé.

Chaque utilisateur dispose d'une boîte à lettres personnelle. Lorsque vous lisez le courrier de la boîte à lettres système, s'il n'est pas marqué pour être supprimé ou enregistré dans un fichier, il est écrit dans votre boîte aux lettres personnelle, **\$HOME/mbx** (**\$HOME** étant votre répertoire de connexion). Le fichier **mbx** contient toujours au moins un message, sinon il est supprimé.

Fichier **dead.letter**

Si vous interrompez la création d'un message pour effectuer d'autres tâches, le message incomplet est sauvegardé par le système dans le fichier **dead.letter** du répertoire **\$HOME**. Le cas échéant, le fichier **dead.letter** est créé. Pour achever votre message interrompu, il vous suffit d'éditer ce fichier.

Attention : N'utilisez pas le fichier **dead.letter** pour stocker des messages : le contenu de ce fichier est écrasé chaque fois qu'un message incomplet est sauvegardé dans le fichier **dead.letter** sur interruption.

Dossiers

Les dossiers servent à classer les messages sauvegardés : il est possible de transférer dans un dossier un message provenant de la boîte aux lettres, de la boîte aux lettres personnelle et d'un autre dossier.

Chaque dossier est un fichier texte. Un dossier est placé dans le répertoire spécifié dans votre fichier **.mailrc** avec l'option **set folder**. Vous devez créer ce répertoire avant d'utiliser les dossiers. Dès lors, le programme de messagerie crée automatiquement les dossiers nécessaires dans le répertoire. Si vous ne spécifiez pas de répertoire dans votre fichier **.mailrc**, les dossiers sont créés dans le répertoire courant. Reportez-vous à "Classement du courrier", page 2-4.

Remarque : Il existe plusieurs programmes de messagerie : gestionnaire de message MH, programme bellmail, etc. Le programme à utiliser dépend de l'installation et de la configuration de votre système. Renseignez-vous auprès de votre administrateur système.

Voir aussi

Commandes et sous-commandes Mail

Classement du courrier

Format du fichier **.mailrc**

Fichier **/etc/passwd**

Commandes **mail** et **bellmail**

Réception et gestion du courrier

Vous pouvez consulter chaque message d'une boîte aux lettres, le supprimer ou l'archiver dans un répertoire personnel. Cette section traite des concepts et des procédures liés aux tâches suivantes :

- Lancement de la messagerie, page 2-4
- Consultation de votre boîte aux lettres, page 2-5
- Lecture du courrier, page 2-7
- Suppression du courrier, page 2-8
- Sortie de la messagerie, page 2-9
- Classement du courrier, page 2-4

Lancement de la messagerie

Le courrier qui vous est destiné est stocké dans un répertoire système dédié à la messagerie. Ce répertoire renferme un fichier par utilisateur du réseau local. Il conserve votre courrier jusqu'à ce que vous interveniez.

Le shell de commande vous avertit de l'arrivée du courrier. Vous êtes averti de cette arrivée avant l'affichage de l'invite suivante (sous réserve que la variable d'environnement **MAIL** ait été définie et que le délai spécifié par **MAILCHECK** se soit écoulé depuis la dernière levée de courrier par le shell). Le message de notification est celui spécifié à la variable d'environnement **MAILMSG**. Ce message, qui varie en fonction du shell utilisé (Bourne, Korn ou C), est du type :

```
VOUS AVEZ DU COURRIER
```

Exécutez la commande **mail** pour lire et supprimer les messages de votre boîte aux lettres. N'utilisez pas la boîte à lettres système pour stocker des messages : stockez-les dans votre boîte à lettres personnelle (**\$HOME/mbox**) et dans des dossiers.

Prérequis

Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.

Consultation de votre boîte aux lettres

À l'invite système, entrez la commande **mail** :

```
mail
```

Si votre boîte aux lettres est vide, vous obtenez le message :

```
Aucun courrier pour VotreID
```

Sinon, la liste des messages stockés dans votre boîte aux lettres s'affiche : Courrier.

```
Entrez ? pour afficher l'aide.  
"/usr/mail/lance": 3 messages 3 nouveaux  
>N      1 karen Tue Apr 27 16:10 12/321 "Réunion de service"  
N       2 lois  Tue Apr 27 16:50 10/350 "Nouveautés système"  
N       3 tom   Tue Apr 27 17:00 11/356 "Outils"
```

Le message courant est signalé à gauche par le symbole > (supérieur à). Chaque entrée en ligne comporte les champs suivants :

status	Classe du message
numéro	Numéro du message pour le programme
expéditeur	Adresse de l'expéditeur
date	Date de réception

taille	Nombre de lignes et de caractères (en-tête compris)
sujet	Objet du message (facultatif)

Les états possibles d'un message sont :

N	Nouveau message
P	Message qui sera conservé dans votre boîte aux lettres
U	Message non lu. Message non lu, apparu dans la boîte aux lettres lors de la dernière utilisation de la messagerie
*	Message sauvegardé ou inscrit dans un fichier ou un dossier

Message sans indicateur d'état, ce qui signifie qu'il a été lu, mais ni supprimé ni sauvegardé.

Consultation de votre boîte aux lettres personnelle ou dossier courrier

A l'invite système, vous pouvez exécuter la commande **mail** comme suit :

mail -f Affiche la liste des messages de votre boîte aux lettres personnelle, **\$HOME/mbx**.

Si votre boîte aux lettres personnelle est vide, vous obtenez le message :

```
"/u/george/mbx": 0 messages
```

OU

```
Un fichier ou un répertoire du chemin d'accès
n'existe pas
```

mail -f +dept Affiche la liste des messages du dossier **dept**.

Si votre boîte aux lettres personnelle est vide, vous obtenez le message :

```
Un fichier ou un répertoire du chemin d'accès
n'existe pas
```

Consultation de votre boîte aux lettres

Vous pouvez lancer des sous-commandes à l'invite de la boîte aux lettres pour gérer le contenu de la boîte aux lettres.

Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. Le programme de messagerie doit être lancé.
3. Votre boîte aux lettres doit contenir au moins un message.

Affichage d'un message dans un intervalle de messages

La sous-commande **h** (header) permet d'afficher un message dans un intervalle de messages. A l'invite de boîte aux lettres, lancez la commande **h**, comme suit :

- | | |
|-------------|--|
| h | Environ 20 messages sont affichés simultanément. Le nombre réel dépend du type de terminal et de l'option set screen définie dans votre fichier .mailrc . Si vous entrez de nouveau h , le même intervalle de messages est affiché. |
| h 21 | Affiche les 20 messages qui suivent le message 21 (de 21 à 40 inclus). Répétez la sous-commande h avec le numéro du message suivant pour consulter tous les messages. |
| h 1 | Pour revenir au premier groupe de 20 messages, entrez un numéro de 1 à 20. |

Défilement du contenu de la boîte aux lettres

La sous-commande **z** permet de faire défiler le contenu de votre boîte aux lettres. A l'invite de votre boîte à lettres, entrez la commande **z**, comme suit :

- | | |
|------------|---|
| z | Environ 20 messages sont affichés simultanément. Le nombre réel dépend du type de terminal et de l'option set screen définie dans votre fichier .mailrc . Entrer de nouveau z fait défiler les 20 messages suivants. |
| z + | L'argument + (plus) fait défiler les 20 messages suivants. Affiche les 20 messages qui suivent le message 21 (de 21 à 40 inclus). Répétez la sous-commande z+ pour afficher les messages jusqu'au dernier. Le système affiche le message suivant :

<code>Dernière page-écran de messages.</code> |
| z - | L'argument - (moins) fait défiler les 20 messages précédents. Lorsque le premier groupe de messages est atteint, le système affiche le message suivant :

<code>Première page-écran de messages.</code> |

Recherche sur des messages spécifiques

A l'invite de votre boîte à lettres, lancez la sous-commande **f** (from), comme suit :

- | | |
|----------------|--|
| f | Affiche les informations d'en-tête du message courant. |
| f 1 4 7 | Affiche les informations d'en-tête des messages 1, 4 et 7. |
| f 1-10 | Affiche les informations d'en-tête pour les messages 1 à 10. |
| f * | Affiche tous les messages. |

f `ron` Affiche les messages émis par l'utilisateur `ron`. Les majuscules et minuscules ne sont pas différenciées dans la spécification de l'adresse. Ainsi, les adresses répondant à la requête `ron` peuvent être les suivantes :

```
RoN
ron@topdog
hron
rOn.
```

f `/meet` Les messages pour lesquels le champ `Sujet :` contient les lettres `meet` sont affichés. Pour les caractères entrés pour une recherche générique, la correspondance exacte avec le `Sujet :` n'est pas requise. Ils doivent seulement être contenu dans le champ `Sujet :` en majuscules ou en minuscules ; ainsi, la recherche sur le sujet `meet` affichera tous les sujets suivants :

```
Meeting on Thursday
Come to meeting tomorrow
MEET ME IN ST. LOUIS
```

Affichage du numéro du message courant

Pour connaître le numéro du message courant, entrez la sous-commande `=` à l'invite de boîte aux lettres, comme suit :

`=` Affiche le numéro du message courant.

Affichage du nombre de messages

A l'invite de boîte à lettres, lancez alors la commande **folder**, comme suit :

folder Affiche des informations sur votre dossier ou votre boîte à lettres. Le système affiche un message du style :

```
"/u/lance/mbox": 29 messages.
```

Lecture du courrier

Pour lire votre courrier, vous avez le choix entre plusieurs méthodes. Les exemples qui suivent illustrent chacune de ces méthodes. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux.

Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. Le programme de messagerie doit être lancé.
3. Votre boîte aux lettres doit contenir du courrier.

Consultation des messages de votre boîte aux lettres

A l'invite de boîte à lettres, lancez les sous-commandes **t** (type) ou **p** (print) comme suit :

3 Spécifier le numéro du message affiche par défaut le texte du message.

t La sous-commande **t** affiche par défaut le texte du message courant.

t 3 Affiche le texte du message 3.

t 2 4 9 Affiche le texte des messages 2, 4 et 9.

t 2-4 Affiche le texte des messages 2 à 4.

p	La sous-commande p affiche par défaut le texte du message courant.
p 3	Affiche le texte du message 3.
p 2 4 9	Affiche le texte des messages 2, 4 et 9.
p 2-4	Affiche le texte des messages 2 à 4.

Pour consulter plusieurs messages simultanément et les faire défiler, vous devez avoir spécifié l'option **set crt** dans votre fichier **\$HOME/.mailrc**. Vous pouvez également entrer cette sous-commande à l'invite de boîte aux lettres. A défaut, les messages qui couvrent plusieurs écrans défileront en continu sans que vous ayez le temps de les lire.

Lecture du message suivant dans la boîte aux lettres

A l'invite de boîte à lettres, entrez les sous-commandes **n** ou **+** comme suit :

n ou **+** Affiche le texte du message suivant, qui devient le message courant.

Appuyer sur Entrée affiche également le texte du message suivant.

Lecture du message précédent

A l'invite de boîte à lettres, entrez la sous-commande **-**, comme suit :

- Affiche le texte du message précédent.

Suppression du courrier

Il est possible de supprimer le message courant, un message spécifique ou un ensemble de messages compris dans un intervalle spécifique. Vous avez également la possibilité de combiner des sous-commandes pour supprimer le message courant et afficher le suivant.

Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. Votre boîte aux lettres doit contenir du courrier.
3. Le programme de messagerie doit être lancé.

Suppression d'un message

A l'invite de boîte à lettres, lancez la sous-commande **d** comme suit :

d	Supprime le message courant.
dp ou dt	Le message courant est supprimé et le suivant affiché. Pour effectuer la même opération, vous pouvez également spécifier l'option set autoprnt dans le fichier .mailrc : cette option a pour effet d'exécuter la sous-commande d comme la combinaison de dp ou dt .
d 4	Supprime le message 4.
d 4-6	Supprime les messages 4, 5 et 6.
d 2 6 8	Supprime les messages 2, 6 et 8.

Annulation de la suppression d'un message

A l'invite de boîte à lettres, lancez la sous-commande **u** comme suit :

u	Annule la suppression du message courant.
u 4	Annule la suppression du message 4.
u 4-6	Annule la suppression des messages 4, 5 et 6.
u 2 6 8	Annule la suppression des messages 2, 6 et 8.

Sortie de la messagerie

Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. Votre boîte aux lettres doit contenir du courrier.
3. Le programme de messagerie doit être lancé.

Sortie de la messagerie avec sauvegarde des modifications

A l'invite de boîte à lettres, lancez la sous-commande **q** comme suit :

Sortie de la boîte aux lettres :

q	La commande q quitte la boîte aux lettres et retourne au système d'exploitation. Tous les messages dont la suppression a été demandée sont définitivement supprimés (ils ne peuvent plus être récupérés). Le programme de messagerie sauvegarde dans votre boîte aux lettres personnelle (mbox) les messages que vous avez lus. Tant que vous ne les consultez pas, les messages sont conservés dans la boîte aux lettres du système.
----------	---

Sortie de la boîte aux lettres personnelle ou d'un dossier courrier :

q	La sous-commande q permet de quitter votre boîte aux lettres personnelle ou dossier courrier en conservant les messages qui s'y trouvent, que vous les ayez lus ou non.
----------	--

Sortie de la messagerie sans sauvegarde des modifications

x ou ex	Les sous-commands x ou ex permettent de quitter la boîte aux lettres et de retourner au système d'exploitation sans sauvegarder les modifications apportées au contenu de la boîte aux lettres. Le programme ignore les commandes exécutées avant x . Toutefois si vous avez sauvegardé un message dans un autre dossier, cette sauvegarde est maintenue.
-----------------------	--

Classement du courrier

Pour sauvegarder des messages de façon structurée, vous disposez de dossiers. Vous pouvez créer autant de dossiers que souhaité. Attribuez à chacun d'eux un nom représentatif du type de message qu'il contient, comme pour un dossier de documents papier. Un dossier est un fichier texte placé dans le répertoire spécifié dans le fichier **.mailrc** via l'option **set folder**. Vous devez créer ce répertoire avant d'utiliser les dossiers. Dès lors, le programme de messagerie crée automatiquement les dossiers nécessaires dans le répertoire. Si aucun répertoire n'est spécifié via l'option **set folder** dans le fichier **.mailrc**, le dossier est créé dans le répertoire courant. Via le programme de messagerie, vous pouvez placer un message dans un dossier à partir de la boîte à lettres système, d'une boîte à lettres personnelle ou d'un autre dossier.

Pour ajouter un message à un fichier ou un dossier, vous disposez des commandes **s** (save) et **w** (write). Ces deux commandes ajoutent les informations au fichier (s'il existe) ou en créent un nouveau le cas échéant. Les données initiales du fichier ne sont pas supprimées. Si vous sauvegardez un message de votre boîte à lettres système dans un fichier ou un dossier, le message est supprimé de la boîte à lettres système et transféré vers le fichier ou le dossier spécifié. Si vous sauvegardez un message de votre boîte à lettres personnelle dans un autre fichier ou un dossier, le message n'est pas supprimé de votre boîte à lettres personnelle, mais il est copié dans le fichier ou le dossier spécifié. La sous-commande **s** présente le contenu d'un dossier comme celui d'une boîte à lettres : les messages et informations d'en-tête sont ajoutés à la fin du dossier. La sous-commande **w** présente le dossier comme un fichier : le message est ajouté à la fin du fichier sans les informations d'en-tête.

Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. Votre boîte aux lettres, votre boîte aux lettres personnelle ou le dossier que vous avez défini doit contenir du courrier.
3. Le programme de messagerie doit être lancé.

Création d'un répertoire de stockage des dossiers de message

1. Pour vérifier que l'option **set folder** a été activée dans votre fichier **.mailrc**, entrez, à l'invite de boîte aux lettres :

```
set
```

La sous-commande **set** affiche la liste des options de messagerie activées dans votre fichier **.mailrc**.

Si **set folder** est activé, vous obtenez le message :

```
folder /home/george/letters
```

Dans cet exemple, `letters` est le répertoire dans lequel les dossiers contenant les messages seront stockés.

2. Si **set folder** n'est pas activé, ajoutez dans le fichier **.mailrc** une ligne du type :

```
set folder=/home/george/letters
```

Dans cet exemple, `/home/george` est le répertoire personnel de George et `letters`, le répertoire dans lequel les dossiers courrier seront stockés. Lorsque `set folder` est activé, vous pouvez utiliser la notation abrégée `+` à l'invite de boîte aux lettres pour sauvegarder des messages dans votre répertoire `letters`.

3. Vous devez créer un répertoire courrier dans votre répertoire personnel. Pour ce faire, entrez sur la ligne de commande, à l'invite système :

```
mkdir letters
```

Sauvegarde d'un message avec l'en-tête

A l'invite de boîte à lettres, lancez la sous-commande **s** (save), comme suit :

- s 1-4 notes** Sauvegarde les messages 1, 2, 3 et 4 avec leur en-tête dans le dossier `notes` du répertoire courant.
- Vous obtenez le message :
- ```
"notes" [Ajouté] 62/1610
```
- s +admin** Sauvegarde le message courant dans le dossier `admin` (existant) de votre répertoire dossier.
- Si le répertoire dossier défini dans le fichier `.mailrc` est `/home/george/letters`, vous obtenez le message :
- ```
"/home/george/letters/admin" [Ajouté] 14/321
```
- s 6 +admin** Sauvegarde le message 6 dans le dossier `admin` de votre répertoire dossiers.
- Si le répertoire dossier défini dans le fichier `.mailrc` est `/home/george/letters`, vous obtenez le message :
- ```
"/home/george/letters/admin" [Ajouté] 14/321
```

## Sauvegarde d'un message sans l'en-tête

La sous-commande **w** (write) permet de sauvegarder un message sous forme de fichier et non de dossier. L'édition ou la consultation d'un fichier sauvegardé avec la sous-commande **w** se fait avec **vi** ou un autre éditeur de texte. A l'invite de boîte aux lettres, lancez la sous-commande **w**, comme suit :

- w 6 pass** Sauvegarde uniquement le texte du message 6 dans le fichier `pass` du répertoire courant.
- Si le fichier `pass` n'existe pas, vous recevez le message :
- ```
"pass" [Nouveau fichier] 12/30
```
- Si le fichier `pass` existe, vous recevez le message :
- ```
"pass" [Ajouté] 12/30
```
- w 1-3 safety** Sauvegarde uniquement le texte des messages 1, 2 et 3 dans le fichier `safety` du répertoire courant.
- Le texte des messages est alors ajouté, l'un à la suite de l'autre, à la fin du fichier. Si le fichier `safety` n'existe pas, vous obtenez le message suivant :
- ```
"safety" [Nouveau fichier] 12/30
```

Affichage du nom de la boîte aux lettres ou du dossier courant

Bien que la commande **mail** affiche le nom de la boîte à lettres courante lorsqu'elle est lancée, vous pouvez ne plus savoir dans quelle boîte vous vous trouvez. A l'invite de boîte aux lettres, vous pouvez lancer la commande **folder** comme suit :

- folder** Recherche le nom de votre boîte aux lettres ou dossier courant.
- Si votre boîte aux lettres courante est `/home/lance/mbox`, vous obtenez le message :
- ```
/home/lance/mbox: 2 messages 1 deleted
```
- Ce message indique que vous vous trouvez dans la boîte aux lettres `/home/lance/mbox` qui contient deux messages, dont un sera supprimé lorsque vous sortirez de la boîte aux lettres.

## Changement de boîte aux lettres

Changer de boîte aux lettres équivaut à en sortir : les messages dont la suppression a été demandée sont supprimés. Ils ne peuvent plus être récupérés. Pour changer de boîte aux lettres, lancez, à l'invite de boîte à lettres, la sous-commande **file** ou **folder**, comme suit :

**folder +project** Une fois le programme de messagerie lancé avec une boîte aux lettres, vous devez, pour passer à une autre boîte aux lettres, utiliser la sous-commande **file** ou **folder**.

Par exemple, si vous passez du fichier **mbox** au dossier `projet` et que vous avez supprimé tous les messages du fichier **mbox**, le programme affiche le message suivant :

```
/home/dee/mbox removed
+project: 2 messages 2 new
```

suivi de la liste des messages du dossier `projet`.

## Voir aussi

Commandes système pour exécuter la messagerie

Récapitulatif des sous-commandes de boîte aux lettres de Mail

Personnalisation de la messagerie

Modification du nombre des en-tête ou de lignes affichées

Contrôle des informations affichées



---

## Création et envoi de courrier

La messagerie permet de créer, envoyer, faire suivre et répondre à des messages ou envoyer des fichiers ASCII à d'autres utilisateurs. Un fichier ASCII peut être, par exemple, un document écrit avec un éditeur de texte ou un fichier source de programme.

La messagerie offre un éditeur en ligne qui permet de créer des messages : Il suffit d'entrer une ligne de texte et d'appuyer sur Entrée pour saisir la ligne suivante. Les champs `date :` et `de :` sont automatiquement renseignés par le système. Vous avez la possibilité de compléter les champs  `sujet :` et `cc :`, similaires au corps d'une lettre commerciale standard. D'autres éditeurs requièrent l'utilisation des sous-commandes d'édition.

Vous pouvez envoyer messages et fichiers à un utilisateur de votre système local, de votre réseau et d'un autre réseau connecté. Le destinataire n'a pas besoin d'être connecté au système lorsque vous envoyez l'information. Le courrier est expédié à une adresse utilisateur. Cette dernière, qui contient le nom de connexion et le nom du système, permet d'acheminer le message.

Pour en savoir plus sur la création et l'expédition du courrier, consultez :

- Adressage du courrier, page 2-13.
- Lancement de l'éditeur de message, page 2-17.
- Modification d'un message, page 2-17.
- Affichage d'un message dans l'éditeur de message, page 2-18.
- Sortie de l'éditeur sans expédition du message, page 2-19.
- Insertion de fichier ou message dans un message, page 2-19.
- Edition ou ajout de champs d'en-tête, page 2-20.
- Mise en forme d'un message, page 2-22.
- Vérification orthographique, page 2-23.
- Envoi de courrier, page 2-23.
- Réponse à un message, page 2-24.
- Réacheminement du courrier, page 2-25.
- Emission d'un message d'absence, page 2-27.
- Emission et réception d'un message confidentiel, page 2-27.

## Adressage du courrier

Le courrier est expédié à une adresse utilisateur. Cette dernière, qui contient le nom de connexion et le nom du système, permet d'acheminer le message. La méthode la plus courante pour envoyer un message à un autre utilisateur consiste à exécuter la commande **mail** comme suit :

```
mail utilisateur@adresse
```

Le mode d'adressage dépend de l'implantation du destinataire, qu'il soit :

- sur votre système local,
- sur votre réseau,
- sur un autre réseau,
- accessible via une liaison BNU/UUCP.

Toutefois, le format du paramètre `Adresse` dépend de la position du destinataire. Le concept est proche de ce que vous feriez pour envoyer une note à un collègue de votre bureau. Par exemple, pour envoyer une note à Paul qui travaille dans un petit service (6 à 8 personnes), il suffit d'indiquer son nom sur l'enveloppe et de remettre la note au service de courrier interne. Par contre, si Paul travaille dans un autre service, vous devez indiquer plus d'informations sur l'enveloppe :

```
Paul
Service du personnel
```

Si Paul est sur un autre site, vous devez compléter cette adresse.

```
Paul
Service du personnel
Massy
```

**mail** paul

Pour envoyer du courrier électronique, la démarche est sensiblement la même. Pour envoyer du courrier à un utilisateur du système local, le nom de connexion est seul requis.

**mail** paul@tybalt

Pour un utilisateur de votre réseau local, indiquez l'adresse complète du système (nœud).

**mail**  
paul@mars.aus.dbm.com

Pour un utilisateur d'un autre réseau, indiquez l'adresse complète du système et du réseau.

**mail** dept71

Pour envoyer un courrier à un groupe d'utilisateurs, vous pouvez utiliser un alias ou une liste de diffusion. Pour ce faire, vous devez créer un alias ou une liste de diffusion dans votre fichier **.mailrc**. Pour en savoir plus sur la création d'alias, reportez-vous à "Création d'un alias ou d'une liste de distribution", page 2-32.

**Remarque** : Vous pouvez spécifier plusieurs utilisateurs sur la ligne de commande.

## Prérequis

Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.

## Adressage vers le système local

Pour envoyer un message à un utilisateur de votre système local, autrement dit dont le nom de connexion est répertorié dans votre fichier **/etc/passwd**, utilisez comme adresse son nom de connexion. A l'invite système, lancez la commande **mail** comme suit :

```
mail NomConnexion
```

**mail** paul

Si Paul se trouve sur votre système et que son nom de connexion est `paul` . Cette commande active le programme de messagerie qui vous permet de créer un message et transmet le message au destinataire dont le nom de connexion locale est `paul` . Si le message est délivré, vous n'obtenez pas de message retour. Si Paul ne réside pas sur votre système, vous obtenez un message d'erreur et votre courrier revient dans votre boîte aux lettres.

## Adressage vers le réseau local

Pour envoyer un message vers un autre système du réseau local, entrez, sur la ligne de commande :

### **mail**

*NomConnexion@NomSystème*

Par exemple, si Paul se trouve sur le système zeus, lancez la commande suivante pour lui envoyer un message :

```
mail ryan@zeus
```

Cette commande active le programme de messagerie qui vous permet de créer un message et transmet le message sur le système `zeus` au destinataire dont le nom de connexion locale est `paul`. Si le message est délivré, l'invite système s'affiche sans modification. Si l'adresse est incorrecte, vous obtenez un message d'erreur.

**Remarque :** Pour envoyer un message via un réseau local à un utilisateur résidant sur un autre système, vous devez connaître le nom de connexion et le nom de l'autre système. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Commandes de communication système, page 1-9.

## Adressage vers un autre réseau

Si votre réseau est connecté à d'autres, vous pouvez envoyer du courrier aux utilisateurs de ces réseaux. Les paramètres d'adressage varient en fonction de l'adressage en vigueur sur votre système et sur les autres systèmes et de leur interconnexion.

**Utilisation d'une base centralisée des noms et des adresses :** à l'invite système, lancez la commande **mail** comme suit :

### **mail**

*NomConnexion@NomSystème*

Si les réseaux utilisent une base de données de nom centralisée, aucune autre information n'est requise pour envoyer du courrier aux utilisateurs sur les réseaux connectés. Utilisez le même format d'adressage que pour les utilisateurs de votre réseau local.

Ce type d'adressage fonctionne bien si la nature du réseau permet de maintenir à jour une telle base de données.

**Adressage par nom de domaine :** à l'invite ligne de commande, lancez la commande **mail**, comme suit :

### **mail**

*NomConnexion@NomSystème  
.NomDomaine*

L'utilisation d'une base de données centralisée n'est pas possible sur des réseaux très étendus et dispersés. Dans ce cas, l'adressage s'effectue à l'aide du paramètre *NomDomaine* qui définit le réseau distant par rapport au réseau local dans la structure du groupe de réseaux interconnectés.

### **mail**

*kelly@merlin.odin.  
valryanl*

Dans cet exemple, l'utilisateur `kelly` réside sur le système `merlin` du réseau local `odin`, lui-même connecté à un autre réseau appartenant au domaine `valryanl`.

## Adressage via une liaison BNU ou UUCP

Pour envoyer un message vers un autre système connecté au vôtre par une liaison BNU (Basic Networking Utilities) ou une autre version UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Program), vous devez connaître :

- le nom de connexion,
- le nom de l'autre système,
- le chemin d'accès physique à l'autre système.

Demandez ces informations de routage à la personne chargée de l'interconnexion des systèmes.

**Si votre ordinateur est équipé d'une liaison BNU/UUCP** : à l'invite ligne de commande, lancez la commande **mail**, comme suit :

### **mail**

*RouteUUCP!NomConnexion*

Si votre ordinateur est doté d'une connexion BNU ou UUCP utilisable pour accéder au système distant, utilisez le format de cet exemple pour expédier un message. La variable *NomConnexion* est le nom de connexion du destinataire du message sur le système distant. La variable *RouteUUCP* décrit le chemin physique que doit emprunter le message le long du réseau UUCP. Si votre système est connecté au système distant sans systèmes UUCP intermédiaires, cette variable est le nom du système distant.

### **mail**

arthur!lancelot!merlin!  
ken

Si votre message doit transiter par un ou plusieurs systèmes UUCP intermédiaires avant d'atteindre le système distant souhaité, cette variable est la liste des systèmes intermédiaires. Cette liste commence par le système le plus proche et se termine par le système le plus lointain, les éléments de la liste étant séparés par un ! (point d'exclamation). Vous pouvez suivre cet exemple, si le message doit transiter par les systèmes *arthur* et *lancelot* (dans cet ordre) avant d'atteindre *merlin* .

**mail** merlin!ken

Si votre système local est relié au système *merlin* par une liaison UUCP et qu'aucun autre système intermédiaire UUCP ne sépare votre système du système *merlin* , vous pouvez envoyer un message à l'utilisateur *ken* de ce système.

**Si la liaison BNU/UUCP se trouve sur un autre ordinateur** : d'un réseau local ou longue distance, un des systèmes du réseau peut être doté d'une liaison BNU ou d'un autre type de liaison UUCP vers un système distant. Vous pouvez utiliser cette connexion UUCP pour envoyer un message à un utilisateur de ce système UUCP distant. A l'invite système, lancez la commande **mail** comme suit :

**mail** @arthur:merlin!ken

Envoie du courrier à *ken* sur le système UUCP *merlin* à partir du système Internet *arthur* . Le délimiteur @ s'utilise pour l'adressage interréseau et le délimiteur ! pour l'adressage UUCP et le délimiteur : relie les deux adresses. Dans ce format, le courrier n'est pas adressé à un utilisateur d'un des systèmes intermédiaires, c'est pourquoi le délimiteur @ n'est pas précédé d'un nom de connexion dans l'adresse du domaine.

**mail** @arthur:odin!acct.dept!kelly

Envoie du courrier à *kelly* sur le système UUCP *acct.dept* via le système *odin* à partir du système Internet *arthur* .

**mail** @odin.uucp:@dept1.UUCP:@dept2:bill@dept3

Envoie du courrier à `bill@dept3` via les liaisons UUCP `odin` et `dept1`, puis via la liaison locale entre les systèmes `dept2` et `dept3`. Le fichier `/etc/sendmail.cf` doit être configuré pour ce type d'adressage UUCP. Renseignez-vous auprès de votre administrateur système.

Si vous envoyez régulièrement du courrier aux utilisateurs d'autres réseaux, vous pouvez gagner du temps en créant des alias qui regroupent les adresses des utilisateurs concernés. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Création d'un alias ou d'une liste de diffusion", page 2-32.

## Lancement de l'éditeur de message

La messagerie électronique offre un éditeur en ligne de composition de messages. Il suffit d'entrer une ligne de texte et d'appuyer sur Entrée pour saisir la ligne suivante. Une ligne validé par Entrée n'est plus modifiable. Toutefois, avant d'appuyer sur Entrée, vous pouvez la modifier via les touches Retour arrière et Suppr. Vous pouvez également appeler un éditeur plein écran (à l'aide des sous-commandes de l'éditeur de message) pour modifier le message.

Plusieurs sous-commandes de contrôle sont proposées dans l'éditeur de message pour effectuer diverses opérations sur les messages. Elles doivent occuper chacune une ligne distincte et être précédées du caractère *d'échappement* ~ (tilde). Vous pouvez définir un autre caractère d'échappement en insérant l'option **set escape** dans votre fichier `.mailrc`.

## Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. Le programme de messagerie doit être lancé.

## Lancement de l'éditeur à partir de l'invite système ou de l'invite de boîte aux lettres

A l'invite ligne de commande ou l'invite boîte à lettres, lancez la commande **mail**, comme suit :

**mail**  
`utilisateur@adresse` Lancez cette commande à partir de l'invite ligne de commande. Le message est envoyé à `utilisateur@adresse`. La valeur du paramètre `adresse` dépend de l'implantation du destinataire.

**m** `utilisateur@adresse` Lancez cette commande à partir de l'invite boîte à lettres. Le message est envoyé à `utilisateur@adresse`. La valeur du paramètre `adresse` dépend de l'implantation du destinataire.

Pour en savoir plus, reportez-vous à "Envoi de courrier", page 2-23. L'éditeur de message est également activé si vous utilisez les sous-commandes **R** ou **r** (reply) pour répondre à un message. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Réponse à un message", page 2-24.

## Modification d'un message

A partir de votre boîte aux lettres, vous pouvez compléter un message en exécutant la sous-commande **e** (edit) ou **v** (visual) à l'invite de boîte aux lettres. Dans l'éditeur de message, vous ne pouvez modifier une ligne après avoir appuyé sur Entrée. Toutefois, vous avez la possibilité de modifier le message avant de l'envoyer, à l'aide d'un autre éditeur.

## Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. L'autre éditeur doit être déclaré dans le fichier **.mailrc** :  

```
set EDITOR=cheminAccès
```

Ceci définit l'éditeur que vous activez avec la sous-commande **~e**. La valeur de `cheminAccès` doit être le chemin d'accès complet à l'éditeur souhaité. Par exemple, spécifiez `set EDITOR=/usr/bin/vi` pour que l'éditeur appelé par la sous-commande **~e** soit **vi**.
3. Pour compléter un message se trouvant dans votre boîte à lettres, vous devez avoir lancé préalablement la commande **mail** qui sert à consulter le courrier de votre boîte aux lettres, d'une autre boîte aux lettres ou d'un dossier.
4. Pour activer un autre éditeur pendant la création d'un message, vous devez vous trouver à l'invite de l'éditeur.

## Ajout d'information

Pour compléter un message se trouvant dans votre boîte à lettres, entrez la commande **e** (edit) ou la commande **v** (visual), suivie du numéro de message. A l'invite boîte aux lettres, utilisez la sous-commande **e** ou **v**, comme suit :

- |             |                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>e</b> 13 | Pour ajouter un note au message 13 à l'aide de l'éditeur <b>e</b> (ou de l'éditeur défini dans le fichier <b>.mailrc</b> ).   |
| <b>v</b> 15 | Pour ajouter une note au message 15 à l'aide de l'éditeur <b>vi</b> (ou de l'éditeur défini dans le fichier <b>.mailrc</b> ). |

Si aucun numéro n'est spécifié, la commande **mail** active l'éditeur pour le message courant. Lorsque vous quittez l'éditeur, vous retournez à l'invite de boîte aux lettres pour poursuivre le traitement des messages.

## Modification du message courant

Pour modifier le message courant dans l'éditeur de message, placez-vous au début de la ligne et entrez la sous-commande **~e** ou **~v**, comme suit :

- |           |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>~e</b> | Cette combinaison de touches active l'éditeur <b>e</b> ou celui défini dans le fichier <b>.mailrc</b> .  |
| <b>~v</b> | Cette combinaison de touches active l'éditeur <b>vi</b> ou celui défini dans le fichier <b>.mailrc</b> . |

Vous pouvez alors modifier le texte du message courant. Lorsque vous quittez l'éditeur (s'il est différent), vous revenez à l'éditeur de message.

## Affichage d'un message dans l'éditeur de message

### Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. L'éditeur de message doit être lancé. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Lancement de l'éditeur de message", page 2-17.

## Affichage des lignes d'un message

Au cours de l'édition du message, placez-vous au début d'une ligne et lancez la sous-commande **~p**, comme suit :

**~p** L'éditeur affiche le contenu du message, informations d'en-tête comprises. Le texte défile à partir du bas de l'écran. La fin du message est suivie de l'invite de l'éditeur (*Suite*).

Si le message occupe plus d'un écran, le texte défile jusqu'à la fin du message à moins que vous n'ayez défini la taille de page pour votre terminal à l'aide de la commande **stty**. Pour consulter des messages longs, faites appel à un autre éditeur en vous servant des sous-commandes de l'éditeur de messages. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Lancement de l'éditeur de message", page 2-17.

## Sortie de l'éditeur sans expédition du message

Pour quitter l'éditeur sans expédier le message, lancez la commande **~q** ou la séquence d'interruption (Alt-Pause ou Ctrl-C, généralement). Si vous avez saisi du texte, la commande **mail** sauvegarde le message dans le fichier **dead.letter**.

### Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. L'éditeur de message doit être lancé. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Lancement de l'éditeur de message", page 2-17.

## Sortie de l'éditeur

A partir de l'éditeur de message, placez-vous au début d'une ligne et lancez la sous-commande **~q**, comme suit :

**~q** Quitte l'éditeur sans envoyer le message. Le message (s'il n'est pas vide) est sauvegardé dans le fichier **dead.letter** de votre répertoire personnel. L'invite système s'affiche.

**Ctrl-C** Pour quitter l'éditeur via une séquence d'interruption appuyez sur Ctrl-C ou sur Alt-Pause. Le message suivant s'affiche :

```
(Interrupt -- one more to kill letter)
```

Répétez la séquence de touche.

```
(Last Interrupt -- letter saved in
dead.letter)
```

Le message n'est pas envoyé. Le message (s'il n'est pas vide) est sauvegardé dans le fichier **dead.letter** de votre répertoire personnel. L'invite système s'affiche.

**Remarque :** Lorsque vous quittez l'éditeur sans envoyer le message, le contenu du fichier **dead.letter** est remplacé par le message incomplet. Pour récupérer le fichier, reportez-vous à "Insertion d'un fichier ou d'un message dans un message", page 2-19.

## Insertion d'un fichier ou d'un message dans un message

### Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. Vous devez connaître le nom et l'adresse du destinataire.
3. L'éditeur de message doit être lancé.

## Insertion d'un fichier

Au cours de l'édition du message, placez-vous au début d'une ligne et lancez la sous-commande `~r`, comme suit :

`~r schedule`                      Où `schedule` est le nom du fichier à intégrer. Dans cet exemple, les informations du fichier `schedule` sont ajoutées à la fin du message en cours.

## Insertion d'un message

Au cours de l'édition du message, placez-vous au début d'une nouvelle ligne et lancez la sous-commande `~f` ou `~m`, comme suit :

`~f ListeMessages`                      Insère le(s) message(s) spécifié(s), à la fin du message en cours, *sans* le décaler par rapport au message initial. Utilisez cette sous-commande pour ajouter du texte dont les marges sont trop grandes pour qu'il soit inséré avec la sous-commande `~m`.

**Remarque :** Le paramètre `ListeMessages` est constitué des numéros des messages à inclure fournis dans la boîte aux lettres ou du dossier traité. Il est possible d'indiquer simplement un intervalle de numéros. Par exemple :

`~f 1-4`                      Ajoute les messages 1, 2, 3 et 4 à la fin du message en cours. Ces messages sont alignés sur la marge gauche (pas d'indentation).

`~m 2`                                      Insère le message spécifié à la fin du message en cours. Le texte du message inséré est décalé vers la droite d'une tabulation par rapport au message initial. Dans cet exemple, le message 2 est ajouté au message en cours.

`~m 1 3`                                      Ajoute le message 1, puis le message 3, à la fin du message en cours, décalés d'une tabulation par rapport à la marge gauche.

## Insertion du contenu du fichier `dead.letter`

Dans l'éditeur de message, placez-vous au début d'une nouvelle ligne et lancez la sous-commande `~d`, comme suit :

`~d`                                      Ajoute le contenu du fichier **dead.letter** à la fin du message en cours. A l'invite (*Suite*), vous pouvez envoyer le message ou poursuivre son édition.

## Edition ou ajout de champs d'en-tête

L'en-tête d'un message contient des informations de routage et une brève indication du sujet. Vous devez spécifier au moins un destinataire du message. Le reste des informations d'en-tête est facultatif. L'en-tête peut comporter les champs suivants :

**To:**                      Adresse(s) du ou des destinataire(s).

**Sujet :**                      Objet du message.

**Cc :**                      Adresse(s) du ou des destinataire(s) d'une copie du message. Le contenu de ce champ est communiqué à tous les destinataires du message.

**Bcc :**                      Adresse(s) du ou des destinataire(s) caché(s), bénéficiaire(s) de copies *muettes* du message. Ce champ *n'est pas* communiqué avec le message à tous les destinataires.



Vous pouvez personnaliser la messagerie pour prédéfinir automatiquement le contenu de ces champs, via le fichier **.mailrc**.

## Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. L'éditeur de message doit être lancé et l'édition du message en cours.

## Edition de l'en-tête

Pour insérer ou modifier plusieurs champs d'en-tête, utilisez la sous-commande **~h**. Si vous lancez cette sous-commande sur une nouvelle ligne dans l'éditeur de messages, le système affiche successivement chacun des quatre champs. Vous pouvez alors :

- Visualiser le contenu de chaque champ.
- Supprimer des informations de ce champ (à l'aide de la touche Espace arrière).
- Ajouter des informations.

Appuyer sur Entrée sauvegarde les modifications et affiche le champ suivant avec son contenu. Lorsque vous validez par Entrée le dernier champ (**Bcc :**), vous revenez à l'éditeur.

1. Au cours de l'édition d'un message, entrez au début d'une nouvelle ligne :

```
~h
```

Le système affiche le contenu du champ **A** : et place le curseur à la fin de ce champ.

```
To: marc@austin_
```

Apportez les modifications souhaitées. Appuyez ensuite sur Entrée.

2. Le système affiche le contenu du champ **Sujet** :.

```
Sujet : Sotie_Voile
```

**Remarque** : Le curseur ne se trouve pas nécessairement en fin de champ si vous avez apporté une modification.

Pour corriger la faute de frappe ("sotie") dans le sujet, placez, à l'aide des touches fléchées droite et gauche, le curseur sous le **t** de **sotie**. Retapez le reste du sujet pour le corriger en **Sortie Voile**. Appuyez sur Entrée.

3. Le système affiche le contenu du champ **Cc** :.

```
Cc : mel@gtnw_
```

Pour ajouter un autre bénéficiaire de copie, vérifiez que le curseur est en fin de liste, tapez un espace, puis la nouvelle adresse :

```
Cc : mel@gtnw geo@austin
```

Deux bénéficiaires de copie sont ajoutés à la liste. Une fois la liste des copies mise à jour, appuyez sur Entrée.

4. Le système affiche le contenu du champ **Bcc** :. Effectuez les modifications souhaitées et appuyez sur Entrée.
5. Le système affiche l'invite (**Suite**) et vous renvoie à l'éditeur de message à la fin du message courant.

## Définition ou réinitialisation du champ Sujet.

Utilisez la sous-commande `~s` pour changer le contenu du champ `Sujet` : par un autre texte. Exécuter cette commande remplace, le cas échéant, le contenu du champ `Sujet` :. Dans l'éditeur de message, placez-vous au début d'une nouvelle ligne et lancez la sous-commande `~s`, comme suit :

```
~s Sortie Voile Le contenu du champ Sujet : est remplacé, comme suit :
 Sujet : Vacances
 Par le texte :
 Sujet : Sortie Voile
 Remarque : Vous ne pouvez pas compléter le champ
 Sujet : via cette commande. Utilisez pour cette
 opération la sous-commande ~h, décrite à la section
 "Edition de l'en-tête", page 2-21.
```

## Ajout de destinataires dans les champs A, Cc et Bcc.

Dans l'éditeur de message, placez-vous au début d'une nouvelle ligne et lancez la sous-commande `~t`, `~c` ou `~b`, comme suit :

```
~t geo@austin mel@gtwn Le contenu du champ A : est remplacé, comme suit :
 To: marc@austin
 est remplacé par :
 To: mark@austin geo@austin mel@gtwn

~c geo@austin Le contenu du champ Cc : est remplacé, comme suit :
mel@gtwn Cc : mark@austin amy
 est remplacé par :
 Cc : mark@austin amy geo@austin mel@gtwn

~b geo@austin Le contenu du champ Bcc : est remplacé, comme suit :
mel@gtwn Bcc : marc@austin
 est remplacé par :
 Bcc : mark@austin geo@austin mel@gtwn
```

**Remarque** : Vous ne pouvez utiliser les commandes `~t`, `~c` ou `~b` pour modifier ou supprimer le contenu des champs `To :`, `Cc :`, et `Bcc :`. Utilisez pour cette opération la sous-commande `~h`, décrite à la section "Edition de l'en-tête", page 2-21.

## Mise en forme d'un message

### Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. La commande `fmt` doit être installée sur votre système.

## Mise en forme d'un message

Une fois le message saisi, vous pouvez améliorer sa présentation avant de l'envoyer, via le programme shell **fmt**. Il suffit pour cela de lancer, dans l'éditeur de message, la commande **fmt** à partir d'une nouvelle ligne :

~| **fmt**      La commande **fmt** permet de réorganiser les informations de chaque paragraphe dans des marges définies (une ligne blanche devant séparer les paragraphes). La sous-commande | (tube) ajoute le message à l'entrée standard de la commande et remplace le message par la sortie standard de la commande.

**Attention** : N'utilisez pas la commande **fmt** si le message contient des messages imbriqués ou des informations préformatées extraites de fichiers externes. La commande **fmt** reformate les informations d'en-tête en messages imbriqués et modifie éventuellement la structure des informations préformatées. Pour ces cas particuliers, faites appel à l'éditeur plein écran, via les sous-commandes **~e** ou **~v**.

## Vérification orthographique

### Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. Les programmes de formatage de texte doivent être installés sur votre système.

### Vérification orthographique du message

La vérification orthographique se fait par la commande **spell** à partir de l'éditeur de message, comme suit :

1. Écrivez le message dans un fichier temporaire. Par exemple, pour écrire le message dans le fichier `checkit`, entrez :

```
~w checkit
```

2. Exécutez la commande **spell**, en prenant en entrée le fichier temporaire. Entrez :

```
~! spell checkit
```

Dans cet exemple, le point d'exclamation ( ! exécute un shell, puis une commande et revient à la boîte aux lettres. La commande **spell** renvoie la liste des termes rencontrés qui ne figurent pas dans son dictionnaire, suivie du signe ! pour indiquer que vous êtes revenu au programme de messagerie.

3. Examinez la liste des mots. Si besoin est, appelez un éditeur pour corriger les erreurs signalées.
4. Puis supprimez le fichier temporaire comme suit :

```
~! rm checkit
```

## Envoi de courrier

### Prérequis

- Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
- Vous devez connaître le nom et l'adresse du destinataire.

## Envoi de courrier

1. Sur la ligne de commande, entrez la commande **mail**, suivie du nom et de l'adresse du ou des destinataire(s). Par exemple :

```
mail jan@brown
```

Le système affiche :

```
Sujet :
```

2. Spécifiez l'objet du message. Par exemple :

```
Sujet : Réunion de service
```

et appuyez sur Entrée. Vous pouvez à présent entrer le corps du texte.

3. Entrez le texte du message.

```
Une courte réunion aura lieu dans mon bureau cet après-midi.
Veuillez en prendre note.
```

4. Pour envoyer le message entré sous l'éditeur de message, entrez le caractère de fin de texte (généralement, la séquence de touches Ctrl-D) en début d'une nouvelle ligne. Vous pouvez paramétrer l'éditeur de sorte que le . (point) constitue un caractère de fin de texte supplémentaire.

Le système affiche :

```
Cc :
```

5. Tapez le nom et l'adresse du ou des utilisateurs qui doivent recevoir une copie du message, et appuyez sur Entrée. Par exemple :

```
Cc : karen@hobo cliff@cross
```

**Remarque** : Si vous ne voulez pas envoyer de copie, appuyez simplement sur Entrée.

6. Le message est transmis aux destinataires.

**Remarque** : Si l'adresse spécifiée n'est pas connue du système ni définie dans un alias ou une liste de diffusion, le système affiche le nom de connexion suivi d'un message d'erreur :

```
[ID utilisateur]... User unknown
```

## Réponse à un message

### Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. Votre boîte aux lettres doit contenir du courrier.

## Réponse à un message

A l'invite de boîte aux lettres, lancez la sous-commande **r** (reply/respond) ou **R** (Reply/respond), comme suit :

- r** La sous-commande **r** crée un message réponse adressé à l'expéditeur du message sélectionné et une copie destinée aux utilisateurs cités dans le champ **Cc** : (le cas échéant). Le champ **Sujet** : du nouveau message fait référence au message sélectionné. Par défaut, la commande **r** s'applique au message courant. Pour passer outre la valeur par défaut, indiquez le numéro du message après **r**.
- R** Un message réponse est envoyé au seul expéditeur du message. Par défaut, la commande **R** s'applique au message courant.
- R 4** Un message réponse est envoyé au seul expéditeur du message. Pour passer outre la valeur par défaut, indiquez le numéro du message après **R**. Dans l'exemple, une réponse est envoyée au message 4. Le système renvoie un message semblable à :

```
To: karen@thor
Sujet : Re: Réunion de service
```

Vous pouvez indiquer en réponse :

```
Je serai présent.
```

Votre texte saisi, appuyez sur . (point) ou sur la séquence de touches Ctrl-D pour envoyer le message. Le système revient ensuite à l'invite de boîte aux lettres.

## Création d'un message à partir de la boîte aux lettres

A l'invite de boîte aux lettres, utilisez la sous-commande **m** comme suit :

```
m nita@beatrice
```

Le paramètre *adresse* est une adresse utilisateur valide quelconque. Cette sous-commande lance l'éditeur de message et vous permet de créer un message à partir de la boîte aux lettres. Une fois le message envoyé, l'invite de boîte aux lettres s'affiche.

## Réacheminement du courrier

Pendant que vous lisez votre courrier, vous pouvez souhaiter transmettre une note donnée à un autre utilisateur. Pour ce faire, vous disposez des commandes **~f** et **~m**.

De même, si vous vous absentez de votre emplacement réseau habituel, vous pouvez faire suivre votre courrier vers une nouvelle adresse réseau, en créant un fichier **.forward**. Cette nouvelle adresse peut être une adresse courrier valide de votre réseau ou d'un réseau connecté au vôtre. Il peut s'agir par exemple de l'adresse d'un collègue auquel vous confiez la gestion de vos messages pendant votre absence. Aucune copie des messages réacheminés n'est placée dans votre boîte aux lettres. Les messages sont directement transmis à ou aux adresses spécifiées.

## Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. Pour faire suivre un message sélectionné, lancez le programme mail via la commande **mail**. Notez le numéro du message à faire suivre.

## Réacheminement de messages sélectionnés dans la boîte aux lettres

Pour faire suivre des messages, procédez comme suit.

1. Pour créer un message via la commande **m** et spécifier un destinataire, entrez, à l'invite boîte à lettres :

```
m Utilisateur@Hôte
```

où *Utilisateur* est le nom de connexion d'un autre utilisateur et *Hôte*, le nom système de cet utilisateur. Il est inutile de spécifier la partie *@Hôte* si le destinataire est sur le même système que le vôtre.

2. Spécifiez l'objet du message dans le champ *Sujet* :.
3. Pour indiquer le numéro du message à réacheminer, entrez :

```
~f NuméroMessage
```

OU

```
~m NuméroMessage
```

La variable *NuméroMessage* identifie l'élément du courrier à réacheminer.

La commande **mail** affiche un message du type :

```
Inclusion en cours : 1
(Suite)
```

4. Pour quitter la messagerie, entrez un point sur une ligne blanche. A l'invite *Cc* :, entrez le nom des utilisateurs vers lesquels le courrier sera également réacheminé.

## Réacheminement systématique

Pour réacheminer tous les messages qui vous sont adressés, procédez comme suit :

1. Entrez la commande **cd** sans paramètre pour être sûr de vous trouver dans votre répertoire personnel (*home*). Par exemple, pour le nom de connexion *marie*, entrez :

```
cd
pwd
```

Le système affiche :

```
/home/marie
```

2. Créez un fichier **.forward** dans votre répertoire personnel. Ce fichier contient la ou les adresses réseau destinataires de votre courrier réacheminé. Ces adresses doivent être spécifiées sous la forme *Utilisateur@Hôte*. La variable *Utilisateur* indique le nom de connexion d'un autre utilisateur et *Hôte* le nom du système de cet utilisateur. Il est inutile de spécifier la partie *@Hôte* si le destinataire est sur le même système que le vôtre. Pour créer le fichier **.forward**, vous pouvez utiliser la commande **cat** comme suit :

```
cat>.forward
mark
joe@saturn
[END OF FILE]
```

[END OF FILE] représente le caractère de fin de fichier (séquence Ctrl-D le plus souvent). Il doit être entré sur une ligne blanche.

Le fichier **.forward** contient les adresses des utilisateurs vers lesquels vous souhaitez réacheminer votre courrier. Dans l'exemple ci-dessus, vos messages sont réacheminés vers l'utilisateur *mark* de votre système local et vers l'utilisateur *joe* du système *saturn*.

**Remarque** : Tant que le fichier **.forward** n'est pas supprimé, aucun courrier ne vous est transmis.

Les adresses spécifiées dans ce fichier doivent être valides. Si le fichier est de longueur nulle, le courrier n'est pas réacheminé mais stocké dans votre boîte aux lettres.

3. Pour mettre fin au réacheminement, utilisez la commande **rm** : elle supprime le fichier **.forward** de votre répertoire personnel.

```
rm .forward
```

## Emission d'un message d'absence

### Prérequis

Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.

### Emission d'un message d'absence

1. Pour initialiser le message d'absence, entrez à partir de votre répertoire **\$HOME** :

```
vacation -I
```

Cette commande crée les fichiers **.vacation.dir** et **.vacation.pag**, dans lesquels seront conservés les noms de vos correspondants.

2. Modifiez le fichier **.forward**. Par exemple, l'utilisateur **carl** peut insérer dans le fichier **.forward**, l'instruction suivante :

```
carl, |"/usr/bin/vacation carl"
```

La première entrée **carl** est le nom utilisateur auquel le courrier est réacheminé. La seconde entrée **carl** est le nom utilisateur de l'expéditeur du message d'absence. L'émetteur d'un message reçoit chaque semaine un message d'absence de la part de **carl**, quel que soit le nombre de message qu'il envoie à **carl**. Si vous faites suivre votre courrier vers un autre utilisateur, votre courrier est acheminé vers la personne définie dans votre fichier **.forward**.

Utilisez l'argument **-f** pour changer la fréquence d'émission du message. Par exemple, l'utilisateur **carl** peut insérer dans le fichier **.forward**, l'instruction suivante :

```
carl, |"/usr/bin/vacation -f10d carl"
```

L'émetteur des messages reçoit de la part de **carl** un message d'absence tous les dix jours, indépendamment du nombre de messages qu'il envoie à **carl**.

3. Pour envoyer un message à chaque utilisateur qui vous envoie du courrier, créez le fichier **\$HOME/.vacation.msg** et ajoutez-y votre message d'absence. Par exemple :

```
From: carl@odin.austin (Carl Jones)
Sujet : Je suis en vacances.
Je suis absent jusqu'au 1er octobre. En cas d'urgence, veuillez
contacter Jim Terry <terry@zeus.valhalla>.
--carl
```

Votre correspondant reçoit le message inscrit dans le fichier **\$HOME/.vacation.msg**, ou, à défaut, celui figurant dans le fichier **/usr/share/lib/vacation.def**. Si ces fichiers n'existent pas, ni message réponse ni message d'erreur ne sont générés.

4. Pour annuler un message d'absence, supprimez les fichiers **.forward**, **.vacation.dir**, **.vacation.pag** et **.vacation.msg** de votre répertoire de connexion **\$HOME** :

```
rm .forward .vacation.dir .vacation.pag .vacation.msg
```

## Emission et réception d'un message confidentiel

### Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. Un mot de passe doit avoir été établi via la commande **enroll**.

## Emission d'un message confidentiel

A l'invite ligne de commande système, lancez la commande **xsend** comme suit :

```
xsend barbara
```

Dans cet exemple, le courrier confidentiel est adressé à l'utilisateur barbara (nom de connexion). Lorsque vous appuyez sur Entrée, un éditeur ligne est appelé pour entrer le texte du message. Votre message saisi, appuyez sur Ctrl-D ou sur . (point) pour quitter l'éditeur de messages et envoyer le message. La commande **xsend** code automatiquement le message avant de l'envoyer.

## Réception d'un message confidentiel

1. A l'invite ligne de commande système, entrez :

```
mail
```

Le système affiche la liste des messages stockés dans votre boîte aux lettres. Le programme de courrier confidentiel vous informe qu'un message confidentiel vous a été adressé. La ligne de message est semblable à :

```
Courrier [5.2 UCB] [AIX 3.2] Entrez ? pour afficher l'aide.
"/usr/spool/mail/linda": 4 messages 4 nouveaux
>N 1 robert Wed Apr 14 15:23 4/182 "courrier confidentiel de
robert@zeus"
```

Consultez ce courrier confidentiel sur votre système hôte à l'aide de la commande **xget**.

2. A l'invite ligne de commande système, entrez :

```
xget
```

Le système vous demande d'entrer le mot de passe précédemment défini par la commande **enroll**. L'invite de **xget** s'affiche alors, suivie de la liste des messages confidentiels. Pour afficher ces messages, utilisez le programme de messagerie. Vous devez entrer la sous-commande **q** (quit) si vous souhaitez que les messages (lus ou non) soient conservés dans la boîte aux lettres confidentielle et non supprimés par la commande **xget**.

## Voir aussi

Réception et gestion du courrier

Création d'un alias ou d'une liste de diffusion.

Personnalisation de la messagerie

Changement d'éditeur de message

Changement d'éditeur de message.

Récapitulatif des commandes pour message confidentiel

Sous-commandes de boîte aux lettres.

Format du fichier **.mailrc**.

Commandes **e** et **vi**.

Commande **fmt**.

Fichier **.forward**.

Commande **vacation**.

Commandes **host**, **mail**, **uname**.

Commandes **enroll**, **xsend**, **xget**.



---

## Consultation de l'aide

Trois commandes sont à votre disposition pour vous aider à utiliser la messagerie : les commandes **?**, **man** ou **info**.

- Accès à l'aide à partir de la messagerie
- Consultation des pages de références en ligne

### Accès à l'aide à partir de la messagerie

#### Prérequis

Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.

#### Accès à partir de la boîte aux lettres

A l'invite de boîte aux lettres, entrez :

```
?
```

OU

```
help
```

Le **?** et **help** donnent accès à une description succincte des principales sous-commandes de boîte aux lettres.

Vous pouvez également obtenir la liste complète des sous-commandes de boîte aux lettres (sans descriptif de leur fonction) à l'aide de la sous-commande **l** (L minuscule) :

```
l
```

#### Accès à partir de l'éditeur de message

A l'invite de l'éditeur de message, entrez :

```
~?
```

La sous-commande **~?** fournit une description succincte des sous-commandes de l'éditeur d'édition de message.

#### Accès à partir d'un courrier confidentiel

A l'invite de l'éditeur de message, entrez :

```
?
```

Le **?** fournit une description succincte des sous-commandes de courrier confidentiel.

### Consultation des pages de références en ligne

La commande **man** donne accès à des articles de référence sur les commandes, sous-routines et fichiers, présentés dans un format ASCII.

#### Prérequis

Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.

#### Accès par la commande man

A l'invite, entrez :

```
man mail
```

Dans cet exemple, `mail` est la commande recherchée. Le système affiche en réponse des informations ASCII sur la commande **mail**. Pour visualiser le reste des informations, appuyez sur Entrée après le caractère de suite (:).

---

## Personnalisation de la messagerie

Les commandes et options figurant dans les fichiers **.mailrc** et **/usr/share/lib/Mail.rc** peuvent être personnalisées pour mieux répondre à vos besoins.

Les éléments de messagerie qui peuvent être personnalisés sont les suivants :

- Invite de l'objet du message : Lorsque vous lancez la commande **mail**, vous êtes invité à renseigner le champ `Sujet` : . A cette invite, entrez un bref descriptif du contenu du message. Ce texte figure en tête du message proposé au destinataire.
- Invite pour spécifier les bénéficiaires d'une copie du message : Vous pouvez personnaliser le fichier **.mailrc** pour qu'à l'envoi d'un message, vous soyez invité à spécifier le nom des bénéficiaires d'une copie du message.
- Alias ou liste de diffusion : Si vous envoyez du courrier sur un réseau étendu, ou le même message régulièrement à un grand nombre d'utilisateurs, la saisie des adresses complètes peut être fastidieuse. Pour vous simplifier la tâche, créez un alias ou une liste de diffusion dans votre fichier **.mailrc**. Un alias est un nom que vous définissez pour l'utiliser à la place de l'adresse d'un utilisateur. Une liste de distribution est un nom que vous définissez pour l'utiliser à la place des adresses d'un groupe d'utilisateurs.
- Nombre de ligne affichées : Vous pouvez changer le nombre de lignes de l'en-tête ou du texte du message qui défilent à l'écran.
- Informations figurant dans le message : Vous pouvez désactiver les informations d'en-tête, telles que le champ `id-message`, défini automatiquement.
- Répertoire dossier pour le stockage des messages : Vous pouvez créer un répertoire spécial pour le stockage des messages. Vous pouvez utiliser à cet effet la sous-commande abrégée **+** pour désigner le répertoire, lors du stockage des messages ou de la consultation des dossiers.
- Fichier journal pour l'enregistrement des messages sortants : Si vous le spécifiez, le programme **mail** peut enregistrer tous les messages sortants dans un fichier ou sous-répertoire de votre répertoire personnel.
- Editeurs pour les messages entrants : Outre l'éditeur de messages standard, vous pouvez en désigner deux autres.

Pour en savoir plus sur la personnalisation de la messagerie, reportez-vous à :

- Activation et désactivation des options, page 2-31
- Modification de l'invite des champs `Sujet` et `Cc` : (copie), page 2-32
- Création d'un alias ou d'une liste de diffusion, page 2-32
- Modification du nombre des en-tête ou de lignes affichées, page 2-33
- Contrôle des informations affichées, page 2-35
- Création de dossiers de stockage par défaut, page 2-36
- Changement d'éditeur de message, page 2-37

## Activation et désactivation des options

Il existe deux types d'options : les options binaires, qui peuvent être activées (**set**) ou désactivées (**unset**), et les options valorisées auxquelles une valeur spécifique est associée via **set**.

**Remarque** : La syntaxe **unset option** équivaut à **set nooption**.

Utilisez la commande **pg** pour visualiser le fichier **/usr/share/lib/Mail.rc**. Le contenu du fichier **/usr/share/lib/Mail.rc** définit la configuration du programme de messagerie. Pour modifier cette configuration, créez un fichier **\$HOME/.mailrc**. A l'exécution de la commande **mail**, les sous-commandes du fichier **.mailrc** primeront sur leurs homologues du fichier **/usr/share/lib/Mail.rc**. Les options de **.mailrc** peuvent être personnalisées et sont valides à chaque exécution du programme de messagerie.

Pour exécuter les commandes de messagerie stockées dans un fichier, utilisez la sous-commande **source**.

### Prérequis

Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.

### Activation des options

Les principales sous-commandes permettant de modifier les caractéristiques d'une session de messagerie sont les suivantes :

|               |                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>set</b>    | Active les options de messagerie.                                                                                                                           |
| <b>source</b> | Active les options de messagerie stockées dans un fichier. En consultant votre courrier, vous pouvez lancer, à l'invite de boîte aux lettres, la commande : |

```
source CheminAccès
```

où *CheminAccès* indique le chemin d'accès complet au fichier contenant les commandes de messagerie. Pendant toute la durée de la session, ces commandes priment sur celles définies précédemment. Vous pouvez également modifier les caractéristiques de la session en cours en lançant des commandes à l'invite de boîte à lettres.

La définition des options peut se faire directement à partir de la boîte aux lettres ou via le fichier **.mailrc**.

**Affichage des options activées du fichier .mailrc** : Lors de la consultation du courrier, entrez la sous-commande **set** sans argument pour afficher toutes les options **.mailrc** activées. Il vous sera également indiqué si un répertoire dossier est sélectionné et un fichier journal défini pour les messages sortants.

A l'invite de boîte aux lettres, entrez :

```
set
```

Un message semblable au suivant s'affiche :

```
ask
metoo
toplines 10
```

Dans cet exemple, deux options binaires sont activées : **ask** et **metoo**. Il n'y a pas d'entrée **askcc** dans la liste. Ce qui signifie que l'option **askcc** n'est pas activée. L'option **toplines** est définie avec la valeur 10.

## Désactivation des options

Les principales sous-commandes permettant de modifier les caractéristiques d'une session de messagerie sont les suivantes :

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| <b>unset</b>   | Désactive les options de messagerie.      |
| <b>unalias</b> | Supprime les noms d'alias spécifiés.      |
| <b>ignore</b>  | Supprime les champs d'en-tête de message. |

La définition des options peut se faire directement à partir de la boîte aux lettres ou via le fichier **.mailrc**.

**Remarque** : La syntaxe **unset option** équivaut à **set nooption**.

## Modification de l'invite des champs Sujet et Cc : (copie)

### Prérequis

Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.

### Activation et désactivation de l'invite du champ Sujet

Pour activer ou désactiver le champ Sujet, procédez comme suit :

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>setask</b>    | L'invite du champ Sujet est activée en modifiant l'option <code>ask</code> dans le fichier <b>.mailrc</b> .    |
| <b>unset ask</b> | L'invite du champ Sujet est désactivée en modifiant l'option <code>ask</code> dans le fichier <b>.mailrc</b> . |

### Activation et désactivation de l'invite du champ Cc :

Pour activer ou désactiver le champ Sujet, procédez comme suit :

|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>setaskcc</b>    | L'invite Copie (Cc :) est activée en modifiant l'option <code>askcc</code> dans le fichier <b>.mailrc</b> .    |
| <b>unset askcc</b> | L'invite Copie (Cc :) est désactivée en modifiant l'option <code>askcc</code> dans le fichier <b>.mailrc</b> . |

## Création d'un alias ou d'une liste de diffusion

### Prérequis

1. Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.
2. Vous devez connaître le nom et l'adresse des utilisateurs à inclure dans la liste ou l'alias.

## Création d'un alias ou d'une liste de diffusion

Pour créer un alias ou une liste de diffusion, procédez comme suit :

**alias** `kath kathleen@gtwn`

Dans cet exemple, l'alias `kath` correspond à l'utilisateur `kathleen` à l'adresse `gtwn`. Lorsque cette ligne est ajoutée à votre fichier **\$HOME/.mailrc**, il suffit, pour envoyer un message à Kathleen, d'entrer, à l'invite ligne de commande :

```
mail kath
```

Vous pouvez désormais utiliser cet alias pour envoyer du courrier à Kathleen.

**alias** `dept dee@merlin anne@anchor jerry@zeus bill carl`

Une fois cette ligne ajoutée à votre fichier **\$HOME/.mailrc**, pour envoyer un message à votre service, entrez, à l'invite ligne de commande :

```
maildept
```

Votre message sera transmis à l'utilisateur `dee` sur le système `merlin`, `anne` sur le système `anchor`, `jerry` sur le système `zeus` et aux utilisateurs `bill` et `carl` sur le système local.

## Affichage des alias et listes de diffusion créés

A l'invite de boîte aux lettres, entrez :

```
alias
```

OU

```
a
```

La liste des alias et listes de diffusion disponibles s'affiche.

## Modification du nombre des en-tête ou de lignes affichées

En modifiant le fichier **.mailrc**, vous pouvez personnaliser le défilement des listes de la boîte aux lettres et des messages.

## Prérequis

Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.

## Modification du nombre de lignes dans la liste des messages

Chaque message de votre boîte aux lettres comporte un en-tête d'une ligne dans la liste des messages. Si vous avez plus de 24 messages, les premiers en-têtes sont tronqués en haut de l'écran. L'option **set screen** permet de contrôler le nombre de lignes affichables simultanément.

Pour modifier le nombre de lignes, entrez, dans le fichier **\$HOME/.mailrc** :

```
set screen=20
```

Dans cet exemple, le système affichera 20 en-têtes de message en même temps. Utilisez soit la sous-commande **h** soit la sous-commande **z** pour visualiser les groupes d'en-têtes suivants. Vous pouvez également entrer cette sous-commande à l'invite de boîte aux lettres.

## Modification du nombre de lignes affichées pour un message long

Si vous affichez un message de plus de 24 lignes, les premières lignes du message sont tronquées en haut de l'écran. Utilisez la commande **pg** pour parcourir ces messages si l'option **set crt** du fichier **.mailrc** est activée. L'option **set crt** permet de préciser le nombre de lignes qu'un message doit contenir avant l'exécution de la commande **pg**.

Si, par exemple, vous utilisez la commande **t** pour lire un message long, seul un écran (ou page) est affiché. La page est suivie d'une invite deux-points, vous signifiant qu'il y a d'autres pages. Appuyez sur Entrée pour afficher la page suivante. Lorsque la dernière page du message est affichée, un message semblable au suivant s'affiche :

```
EOF:
```

A l'invite, vous pouvez saisir n'importe quelle sous-commande **pg**. Vous pouvez afficher les pages précédentes, rechercher des chaînes de caractères, ou encore interrompre la lecture du message et revenir à l'invite de la boîte aux lettres.

Entrez l'option **set crt** dans le fichier **.mailrc** comme suit :

```
set crt=Lignes
```

Par exemple :

```
set crt=20
```

Indique que le message doit contenir 20 lignes avant que le programme **pg** ne démarre. Le programme **pg** démarre dès que les messages lus comportent plus de 20 lignes.

## Modification du nombre de lignes affichées au début d'un message

La sous-commande **top** permet de parcourir un message sans en lire l'intégralité. Pour contrôler le nombre de lignes à afficher, modifiez l'option **toplines** comme suit :

```
set topline=Lignes
```

Dans cette sous-commande, la variable *Lignes* indique le nombre de lignes affichées par **top** à compter du début, en-têtes compris.

Par exemple, si le fichier **.mailrc** d'Amy comprend la ligne :

```
set topline=10
```

lorsqu'elle utilise la commande **mail** pour lire ses nouveaux messages, elle reçoit le message suivant :

```
Entrez ? pour afficher l'aide.
"/usr/mail/amy": 2 messages 2 nouveaux>
N 1 george Wed Jan 6 9:47 11/257 "Réunion service"
N 2 mark Wed Jan 6 12:59 17/445 "Chef de projet"
```

Lorsqu'Amy utilise la sous-commande **top** pour parcourir ses messages, une partie de message s'affiche comme dans l'exemple ci-dessous :

```
top 1
Message 1:
From george Wed Jan 6 9:47 CST 1988
Received: by zeus
 id AA00549; Wed, 6 Jan 88 9:47:46 CST
Date: Wed, 6 Jan 88 9:47:46 CST
From: george@zeus
Message-Id: <8709111757.AA00178>
To: amy@zeus
Sujet : Réunion de service
Notez la réunion de service prévue vendredi à 13:30 dans la salle
de conférence. Nous discuterons
```

Le message n'est affiché que partiellement car **toplines** est réglé sur 10. Seules les lignes 1 (champ **Received:** à 10 (deuxième ligne du message) sont affichées. La première ligne, **From george Wed Jan 6 9:47 CST 1988**, toujours présente, n'entre pas dans le décompte de l'option **toplines**.

## Contrôle des informations affichées

En modifiant le fichier **.mailrc**, il est possible de contrôler l'en-tête affiché. Certaines informations d'en-tête peuvent être d'ores et déjà désactivées. Examinez le fichier **/usr/share/lib/Mail.rc** pour connaître les en-têtes ignorés.

### Prérequis

Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.

### Masquage des en-têtes Date, De, et A

1. Chaque message comprend plusieurs champs d'en-têtes. Ces champs sont affichés lorsque vous prenez connaissance d'un message. La sous-commande **ignore** permet de ne pas les afficher. Le format de la sous-commande **ignore** est :

```
ignore[ListeChamp]
```

*ListeChamp* comprend le ou les noms de champs qui ne doivent pas être affichés. Par exemple, si la ligne suivante est incluse dans le fichier **.mailrc** d'Amy :

```
ignore date from to
```

et que le fichier **/usr/share/lib/Mail.rc** comprend la ligne suivante :

```
ignore received message-id
```

la sous-commande **t** (type) affiche :

```
t 1
```

```
Message 1:
```

```
From george Wed Jan 6 9:47 CST 1988
```

```
Sujet : Réunion de service
```

```
Notez la réunion de service prévue vendredi à 13:30 dans la salle de conférence. Nous discuterons des nouvelles procédures d'exploitation du programme de planification de projets développé par notre service.
```

Les champs **Received:**, **Date:**, **From:**, **Message-Id:** et **To:** ne sont pas affichés. Pour les afficher, lancez la sous-commande **T** (type), **P** (print) ou **top**.

**Remarque :** Dans l'exemple, la ligne **From** est affichée. Il ne s'agit pas du même champ **From:** listé dans *ListeChamp* de la sous-commande **ignore**.

2. Pour obtenir la liste des en-têtes ignorés, entrez, à l'invite de boîte aux lettres :

```
ignore
```

La liste des en-têtes ignorés s'affiche. Par exemple :

```
mail-from
message-id
return-path
```

3. Pour réinitialiser les en-têtes, utilisez la sous-commande **retain**. Par exemple :

```
retain date
```

Pour connaître les en-têtes réinitialisés, entrez la sous-commande **retain** sans paramètre d'en-tête.

### Masquage de la bannière

La bannière est la première ligne de la liste des messages, affichée à l'exécution de la commande **mail**. Elle est semblable à :

```
Courrier [5.2 UCB] [[Workstation 3.1] Entrez ? pour afficher
l'aide.
```

Pour ne pas afficher la bannière, insérez dans le fichier **\$HOME/.mailrc** :

```
set quiet
```

L'autre option permettant de supprimer la bannière **mail** est :

```
set noheader
```

Lorsque cette option est activée dans le fichier **.mailrc**, la liste des messages de votre boîte aux lettres n'est pas affichée. Au démarrage du programme **mail**, seule l'invite de boîte aux lettres est affichée. La sous-commande **h** (header) affiche la liste des messages.

## Combinaison des commandes **delete** et **print**

Après lecture d'un message, vous pouvez l'effacer via la commande **d**. Vous pouvez afficher le message suivant via la commande **p**. Combinez ces deux commandes en insérant, dans le fichier **.mailrc** :

```
set autoprint
```

Lorsque l'option **set autoprint** est activée dans le fichier **.mailrc**, la sous-commande **d** supprime le message courant et affiche le suivant.

## Création de dossiers de stockage par défaut

### Prérequis

Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.

### Création d'un répertoire de stockage des dossiers de message

1. Pour vérifier si l'option **set folder** est bien activée dans le fichier **.mailrc**, entrez, à l'invite de boîte aux lettres :

```
set
```

Si l'option **set folder** est activée, le système envoie le message suivant :

```
folder /home/george/letters
```

Dans cet exemple, `letters` est le répertoire dans lequel les dossiers contenant les messages seront stockés.

2. Si l'option **set folder** n'est pas activée, créez une entrée `set folder` dans le fichier **.mailrc** :

```
setfolder=/home/george/letters
```

Dans cet exemple, `/home/george` est le répertoire personnel de George et `letters`, le répertoire dans lequel les dossiers courrier seront stockés. Avec l'option `set folder`, vous pouvez utiliser le raccourci `+` (signe plus) pour sauvegarder des messages dans votre répertoire `letters`.

3. Si aucun répertoire `letters` n'existe, vous devez en créer un dans votre répertoire personnel. Pour ce faire, entrez, à partir de la ligne de commande système :

```
mkdir letters
```

### Conservation d'une copie des messages envoyés

1. Entrez l'instruction suivante dans le fichier **.mailrc** :

```
set record=letters/mailout
```

2. Si aucun répertoire `letters` n'existe, vous devez en créer un dans votre répertoire personnel. Pour ce faire, entrez, à partir de la ligne de commande système :

```
mkdir letters
```

3. Pour lire la copie des messages envoyés, entrez :

```
mail -f +mailout
```

Dans cet exemple, le fichier `mailout` contient la copie des messages que vous avez envoyés.



# Changement d'éditeur de message

## Prérequis

Le programme de messagerie doit être installé sur votre système.

## Définition d'un éditeur

**setEDITOR=CheminAccès** Cette option, dans le fichier **.mailrc**, définit l'éditeur qui sera activé via la séquence de touches **~e**. La valeur de *cheminAccès* doit être le chemin d'accès complet à l'éditeur souhaité.

Pour appeler l'éditeur **e** à partir du programme de messagerie, entrez :

`~e`

Cette séquence active l'éditeur **e** ou celui défini comme tel dans le fichier **.mailrc**. Éditez votre message à l'aide de cet éditeur.

**setVISUAL=CheminAccès** Cette option, dans le fichier **.mailrc**, définit l'éditeur qui sera activé via la séquence de touches **~v**. La valeur de *cheminAccès* doit être le chemin d'accès complet à l'éditeur souhaité. Le chemin par défaut est **/usr/bin/vi**.

Pour appeler l'éditeur **vi** à partir du programme de messagerie, entrez :

`~v`

Cette séquence active l'éditeur **vi** ou celui défini comme tel dans le fichier **.mailrc**. Éditez votre message à l'aide de cet éditeur.

## Voir aussi

Présentation de la messagerie.

Création et envoi de courrier

Envoi de courrier

Édition ou ajout de champs d'en-tête

Modification de l'invite des champs Sujet: et Cc:

Classement du courrier

Format du fichier **.mailrc**.

Commande **mail**.

Commandes **e**, **ed**, **vi**.

---

## Commandes et sous-commandes Mail

Voici un récapitulatif des commandes et sous-commandes disponibles :

- Commandes système pour exécuter la messagerie
- Récapitulatif des sous-commandes de boîte aux lettres de Mail
- Récapitulatif des sous-commandes d'édition
- Récapitulatif des sous-commandes pour message confidentiel

### Récapitulatif des commandes d'exécution de Mail

Les commandes système permettant d'exécuter Mail sont les suivantes :

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>mail</b>                     | Affiche la boîte à lettres système.                        |
| <b>mail -f</b>                  | Affiche votre boîte à lettres personnelle ( <b>mbox</b> ). |
| <b>mail -f +folder</b>          | Affiche un dossier courrier.                               |
| <b>mail utilisateur@adresse</b> | Adresse un message à l'utilisateur spécifié.               |

### Récapitulatif des sous-commandes de boîte aux lettres de Mail

Lorsque le programme de messagerie traite une boîte aux lettres, l'invite de la boîte aux lettres s'affiche pour vous passer la main. Cette invite se présente sous la forme `&` (perluète) et s'affiche au début d'une nouvelle ligne. A l'invite, vous pouvez entrer des sous-commandes de messagerie.

#### Sous-commandes de contrôle

|               |                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>q</b>      | Quitte et applique les sous-commandes de boîte aux lettres entrées au cours de la session. |
| <b>x</b>      | Quitte et restaure l'état initial de la boîte aux lettres.                                 |
| <b>!</b>      | Exécute un shell, démarre une commande et revient à la boîte aux lettres.                  |
| <b>cd dir</b> | Passes au répertoire <b>dir</b> ou <b>\$HOME</b> .                                         |

#### Sous-commandes d'affichage

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>t</b>           | Affiche le message en cours ou les messages de <i>ListeMsg</i> .                                         |
| <b>n</b>           | Affiche le message suivant.                                                                              |
| <b>f liste_msg</b> | Affiche l'en-tête des messages de <i>liste_msg</i> ou du message en cours à défaut de <i>liste_msg</i> . |
| <b>h num</b>       | Affiche les en-têtes des groupes contenant le message <i>num</i> .                                       |
| <b>top num</b>     | Affiche un message partiel.                                                                              |
| <b>set</b>         | Affiche la liste des options <b>.mailrc</b> activées.                                                    |
| <b>ignore</b>      | Affiche la liste des champs d'en-têtes ignorés.                                                          |
| <b>folder</b>      | Affiche le nombre de messages stockés dans le dossier courant ainsi que le chemin d'accès au dossier.    |

## Gestion des messages

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>e</b> <i>num</i>                                  | Edite le message <i>num</i> (l'éditeur par défaut est <b>e</b> ). |
| <b>d</b> <i>liste_msg</i>                            | Affiche le message en cours ou les messages de <i>liste_msg</i> . |
| <b>u</b> <i>liste_msg</i>                            | Restaure les messages supprimés de <i>liste_msg</i> .             |
| <b>s</b> <i>liste_msg</i> <b>+</b> <i>fichier</i>    | Ajoute les messages (avec leur en-tête) au <i>fichier</i> .       |
| <b>w</b> <i>liste_msg</i><br><b>+</b> <i>fichier</i> | Ajoute les messages (texte seul) au <i>fichier</i> .              |
| <b>pre</b> <i>liste_msg</i>                          | Conserve les messages dans la boîte à lettres système.            |

## Création de messages

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>m</b> <i>liste_adr</i> | Crée un message et l'envoie aux adresses indiquées dans <i>liste_adr</i> . |
| <b>r</b> <i>liste_msg</i> | Envoie une réponse aux expéditeurs et destinataires des messages.          |
| <b>R</b> <i>liste_msg</i> | Envoie une réponse aux seuls expéditeurs des messages.                     |
| <b>a</b>                  | Affiche une liste des alias et de leurs adresses.                          |

## Récapitulatif des sous-commandes d'édition

Lorsque l'éditeur de message est actif, son invite s'affiche pour vous passer la main. A l'invite, vous pouvez entrer une des sous-commandes d'édition.

## Sous-commandes de contrôle

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>~q</b>             | Quitte l'éditeur sans sauvegarder ni envoyer le message en cours. |
| <b>~p</b>             | Affiche le contenu du tampon de messages.                         |
| <b>~:</b> <i>mcmd</i> | Exécute la sous-commande de boîte à lettres <i>mcmd</i> .         |
| EOT                   | Envoie le message (Ctrl-D le plus souvent).                       |
| .                     | Envoie le message en cours.                                       |

## Ajout dans l'en-tête

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>~h</b>                  | Ajout de destinataires dans les champs A, Sujet Cc et Bcc.                          |
| <b>~t</b> <i>liste_adr</i> | Ajoute les adresses utilisateur de <i>liste_adr</i> à la liste A: .                 |
| <b>~s</b> <i>sujet</i>     | Spécifie à Sujet: la chaîne <i>sujet</i> .                                          |
| <b>~c</b> <i>liste_adr</i> | Ajoute les adresses utilisateur de <i>liste_adr</i> à la liste Cc: (copy to).       |
| <b>~b</b> <i>liste_adr</i> | Ajoute les adresses utilisateur de <i>liste_adr</i> à la liste Bcc: (copie muette). |

## Ajout au message

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>~d</b>                  | Ajoute le contenu de <b>dead.letter</b> au message.                      |
| <b>~r</b> <i>fichier</i>   | Ajoute le contenu de <i>fichier</i> au message.                          |
| <b>~f</b> <i>liste_num</i> | Ajoute le contenu des numéros de message de <i>liste_num</i> .           |
| <b>~m</b> <i>liste_num</i> | Ajoute et décale le contenu des numéros de message de <i>liste_num</i> . |

## Modification du message

|                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>~e</code>          | Modifie le message via l'éditeur <b>e</b> ( <b>e</b> est l'éditeur par défaut).                                                     |
| <code>~v</code>          | Modifie le message via l'éditeur <b>vi</b> ( <b>vi</b> est l'éditeur par défaut).                                                   |
| <code>~w fichier</code>  | Ecrit le message dans <i>fichier</i> .                                                                                              |
| <code>~! commande</code> | Lance un shell, exécute la <i>commande</i> et revient à l'éditeur.                                                                  |
| <code>~  commande</code> | Ajoute le message (tube) à l'entrée standard de la <i>commande</i> et remplace le message par la sortie standard de cette commande. |

## Récapitulatif des sous-commandes pour message confidentiel

Lorsque le programme de message confidentiel traite une boîte aux lettres confidentielle, l'invite de cette boîte aux lettres s'affiche pour vous passer la main. Elle se présente sous la forme d'un ? (point d'interrogation) affiché au début d'une nouvelle ligne. A l'invite, vous pouvez entrer des sous-commandes de boîte aux lettres confidentielle.

## Commandes système pour activer le courrier confidentiel

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <code>xsend barbara</code> | Adresse un message à l'utilisateur spécifié. |
| <code>xget</code>          | Affiche la boîte à lettres confidentielle.   |

## Sous-commandes de message confidentiel

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>q</code>  | Quitte, laissant les messages non lus.                              |
| <code>n</code>  | Efface le message courant et affiche le suivant.                    |
| <code>d</code>  | Efface le message courant et affiche le suivant.                    |
| <code>CR</code> | Efface le message courant et affiche le suivant.                    |
| <code>!</code>  | Exécute une commande shell.                                         |
| <code>s</code>  | Sauvegarde le message dans le fichier précisé ou dans <b>mbox</b> . |
| <code>w</code>  | Sauvegarde le message dans le fichier précisé ou dans <b>mbox</b> . |

---

## Chapitre 3. Protocole TCP/IP

Lorsque les ordinateurs communiquent entre eux, certaines règles ou *protocoles* leur permettent d'émettre et de recevoir des données de façon ordonnée. Le protocole le plus utilisé à travers le monde est le protocole de transmission TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Dans de nombreux pays d'Europe cependant, le protocole X.25 est également très répandu. TCP/IP est principalement utilisé pour ses fonctions de messagerie électronique, de transfert de fichier entre ordinateurs et de connexion à distance.

Les points traités sont les suivants :

- Fonctions, terminologie et applications de TCP/IP
- Communication avec d'autres systèmes et utilisateurs
- Transfert de fichier
- Impression de fichiers
- Information sur les hôtes et les utilisateurs
- Personnalisation de TCP/IP
- Commandes TCP/IP

---

## Fonctions, terminologie et applications de TCP/IP

TCP/IP est un ensemble de protocoles qui précisent des normes de communication entre ordinateurs ainsi que les conventions mises en œuvre pour le routage et l'interconnexion des réseaux. Il est largement utilisé sur Internet et permet aux organismes de recherche, institutions publiques et privées et aux industries de communiquer.

TCP/IP permet la communication entre plusieurs ordinateurs (appelés hôtes) connectés en réseau. Chaque réseau peut être connecté à un autre réseau afin de communiquer avec les ordinateurs hôtes de ce dernier. Il existe diverses technologies de réseau, fonctionnant pour la plupart sur le principe de la commutation de paquet et par flots de données. Parmi elles, TCP/IP se distingue par un avantage considérable : l'indépendance matérielle.

Les protocoles Internet définissent l'unité et le mode de transmission, ce qui rend transparent l'aspect matériel du réseau. Ainsi, diverses technologies de réseau peuvent se connecter et échanger des informations. Les adresses Internet permettent à toutes les machines du réseau de communiquer entre elles. TCP/IP fournit également des normes utiles pour la plupart des services de communication.

Grâce à certaines fonctions spécifiques, TCP/IP permet de convertir un ordinateur en hôte Internet capable de se connecter à un réseau et de communiquer avec d'autres hôtes Internet. TCP/IP permet d'effectuer les fonctions suivantes :

- Transférer des fichiers d'un système à l'autre.
- Se connecter à des systèmes distants.
- Exécuter des commandes sur des systèmes distants.
- Imprimer des fichiers sur des systèmes distants.
- Envoyer des courriers électroniques à des utilisateurs distants.
- Dialoguer de façon interactive avec des utilisateurs distants.
- Gérer un réseau.

**Remarque :** TCP/IP offre les fonctions de base de gestion d'un réseau. Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) propose encore d'autres commandes et fonctions de gestion de réseau.

### Utilisateurs de TCP/IP

Les réseaux locaux sont conçus pour répondre aux besoins d'un certain type d'utilisateurs. Par exemple, une université a généralement besoin d'un système comprenant plusieurs centaines d'hôtes de différents types, de sorte que les étudiants puissent mener à bien leur études tandis que les professeurs conduisent leurs recherches. Autre exemple, une société informatique disposant de nombreux sites dans le monde requiert un certain nombre de stations de travail très puissantes pour mettre au point un nouvel ordinateur. Dans les deux cas, les gestionnaires système et les programmeurs choisissent du matériel et des protocoles de communication adaptés à leurs contraintes de communication et à leurs besoins en puissance de calcul.

Il n'existe pas de système de réseau idéal capable de répondre à la diversité des besoins. Cependant, on peut distinguer deux types de réseaux : les réseaux locaux et les réseaux longue distance. *Les réseaux locaux* (LAN) sont plus rapides que les réseaux longue distance, mais plus limités. *Les réseaux longue distance* (WAN) sont plus lents que les LAN, mais peuvent se connecter à des ordinateurs hôtes répartis dans le monde entier. Le protocole *Internet* permet à un utilisateur d'un ordinateur hôte local de communiquer avec des réseaux distants, quel que soit le matériel utilisé ou la configuration du réseau.

## Concepteurs de TCP/IP

Dans les années 1970 et au début des années 1980, l'ARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) a financé des recherches pour établir des normes de communication informatique pour régir l'interconnexion des réseaux, l'émission et la réception d'information ainsi que le transport de données. Depuis, quelques-uns des plus grands instituts de recherche américains (National Science Foundation, Department of Energy, National Aeronautics, Space Administration) ont adopté les normes ARPA qui se sont imposées sur le marché. Ces normes sont connues sous l'appellation protocole de transmission TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Le protocole TCP/IP a apporté de nombreuses nouveautés par rapport aux protocoles d'interconnexion de réseaux précédents :

- Indépendance de la technologie de réseau. TCP/IP fonctionne sur la plupart des matériels (types d'ordinateurs, câbles, lignes de téléphone, etc.) répondant aux normes nationales.
- Interconnexion universelle. Un ordinateur d'un réseau local peut communiquer avec un autre ordinateur du même réseau ou d'un autre si sa configuration le permet.
- Normes de protocoles d'application. Les normes Internet couvrent de nombreuses applications courantes telles que le courrier électronique, le transfert de fichier et la connexion à distance.

TCP/IP a été conçu pour combler le vide laissé par les protocoles existants. Mais TCP/IP est appelé à intégrer d'autres ensembles de protocoles pour répondre à l'évolution des technologies de réseau.

## Terminologie TCP/IP

Voici quelques définitions de termes Internet pour vous faciliter la lecture de ce guide :

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>client</b> | Ordinateur ou processus ayant accès aux données, services ou ressources d'un autre ordinateur ou d'un autre processus du réseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>hôte</b>   | Ordinateur connecté à un réseau Internet capable de communiquer avec d'autres hôtes Internet. L' <i>hôte local</i> d'un utilisateur est son ordinateur de travail. L' <i>hôte étranger</i> désigne tout autre ordinateur hôte du réseau. Pour les communications en réseau, les hôtes sont à la fois la source et la destination des paquets. Tout hôte peut être client, serveur ou les deux. Sur un réseau Internet, un hôte est identifié grâce à son nom et son adresse Internet.                    |
| <b>réseau</b> | Combinaison de plusieurs hôtes interconnectés par le biais de liaisons. Le <i>réseau physique</i> est la partie matérielle qui constitue le réseau. Un <i>réseau logique</i> est l'organisation abstraite qui sous-tend tout ou partie d'un ou plusieurs réseaux physiques. Le réseau Internet en est un exemple. La conversion des opérations du réseau logique au réseau physique est assurée par le programme d'interface.                                                                            |
| <b>paquet</b> | Bloc de données et d'informations de contrôle véhiculés en une seule transaction entre un hôte et son réseau. Le paquet constitue le support d'échange utilisé par les processus pour émettre et recevoir des données via les réseaux Internet. Un paquet est envoyé d'un point <i>source</i> vers un point <i>cible</i> .                                                                                                                                                                               |
| <b>port</b>   | Point de connexion logique d'un processus. Les données sont transmises entre les processus via des ports (ou <i>sockets</i> ). Chaque port fournit des files d'attente pour l'émission et la réception des données. Dans un réseau de programme d'interface, chaque port est affecté d'un <i>numéro de port</i> Internet attribué selon sa fonction. Un port est identifié grâce à son <i>adresse de socket</i> Internet, résultat de la combinaison d'une adresse hôte Internet et d'un numéro de port. |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>processus</b> | Programme en cours d'exécution. Un processus est la partie active d'un ordinateur. Les terminaux, les fichiers et les périphériques d'E/S communiquent entre eux via des processus. La communication en réseau est dite <i>communication interprocessus</i> .                                                                                        |
| <b>protocole</b> | Ensemble de règles qui régissent les communications aux niveaux physique et logique. Les protocoles utilisent souvent d'autres protocoles pour fournir des services. Par exemple, un <i>protocole de niveau connexion</i> utilise un <i>protocole de niveau transport</i> pour acheminer les paquets qui maintiennent la connexion entre deux hôtes. |
| <b>serveur</b>   | Ordinateur ou processus qui fournit des données, services ou ressources accessibles à d'autres ordinateurs ou processus du réseau.                                                                                                                                                                                                                   |

## Protocoles

Dans tout contexte de transmission, chaque hôte doit obéir à certaines règles (appelées *protocoles*) permettant aux autres hôtes de recevoir et d'interpréter les messages qui leur sont envoyés. TCP/IP gère une *suite* de protocoles, chacun d'eux fournissant un service différent. Ces protocoles sont les mécanismes qui donnent aux communications réseau leur indépendance par rapport au matériel.

La suite de protocoles TCP/IP se répartit en plusieurs groupes :

- Protocoles Internet de niveau application
- Protocoles Internet de niveau transport

## Paquets et datagrammes

Sur Internet, les informations sont transmises par petits blocs appelés *paquets*. Les protocoles divisent ces informations en fragments plus petits appelés *datagrammes*. Ils y ajoutent des en-têtes et les envoient sur le réseau vers leur destination. Dans ce guide, le terme datagramme est associé aux protocoles de la couche Internet et le terme paquet à la couche physique du réseau. Cependant, dans l'industrie, ces termes sont quelquefois utilisés indifféremment l'un pour l'autre.

## Adresses

Pour la fiabilité des transmissions, chaque hôte Internet se voit attribuer au moins une adresse Internet unique. Les protocoles utilisent cette adresse sur 32 bits pour acheminer les paquets à travers un réseau TCP/IP. Chaque interface de réseau intervenant sur Internet se voit attribuer sa propre adresse. Le système servant d'hôte passerelle entre plusieurs réseaux peut avoir plusieurs adresses d'interface. Lorsqu'un paquet est acheminé à travers le réseau, il véhicule l'adresse Internet de l'hôte source et de l'hôte cible. Les adresses Internet indiquent à la fois l'adresse du réseau et l'adresse de l'hôte local.

## Noms

Chaque ordinateur, ou hôte, d'un réseau Internet se voit attribuer au moins un nom d'hôte Internet et éventuellement plusieurs alias. Sous TCP/IP, la traduction (ou résolution) des noms en adresses Internet se fait par le biais du fichier **/etc/hosts** dans le cas de réseaux locaux, ou d'un serveur de noms dans le cas de réseaux distants.



## Routage

Le routage consiste à déterminer l'itinéraire d'une information entre hôte source et hôte cible. Il existe deux types de routage TCP/IP : *le routage statique* et *le routage dynamique*. Un itinéraire statique peut être défini sur chaque hôte Internet pour des destinations communes. Les itinéraires peuvent être définis de façon dynamique par des *démons de routage* capables de trouver d'autres itinéraires que ceux définis au préalable dans les tables de routage.

Pour que deux réseaux communiquent, il doivent être connectés via une *passerelle*. Cette passerelle doit être physiquement installée sur les deux réseaux. Une passerelle contient les informations d'adressage et de routage pour chaque hôte du réseau et peut utiliser des *démons de routage* pour diffuser les informations de routage aux autres passerelles et en recevoir. TCP/IP achemine les informations vers l'ordinateur approprié du réseau à l'aide des informations d'adressage véhiculées dans un paquet ou un flot de données.

## Livraison des messages pour TCP/IP

TCP/IP propose aux commandes, services et programmes d'application deux types de livraison d'information : livraison de paquets sans connexion et livraison fiable de flot. Ces deux services de transport de données constituent la colonne vertébrale d'Internet et de TCP/IP.

Sous TCP/IP, la délivrance de *paquets sans connexion* est assurée par le protocole UDP (User Datagram Protocol). Dans ce cas, les paquets sont supposés livrés dès qu'ils sont placés dans le réseau. Ce type de remise de message est considéré comme peu fiable car chaque paquet est adressé et acheminé individuellement.

Le protocole TCP (Transmission Control Protocol) assure la délivrance *fiable des flots* sous TCP/IP. Ce type de livraison permet à une application sur un système de se connecter à une application sur un autre système. Grâce à ce type de connexion, un grand nombre de données peuvent être transmises par flots. Un flot de données contient plusieurs paquets de données, envoyés successivement au système destinataire.

TCP est considéré comme fiable car, contrairement au protocole UDP, le système receveur accuse réception de chaque paquet. Le protocole TCP prévient alors la source que le message est bien arrivé à destination. Il peut également corriger les erreurs de transmission, retrouver les paquets perdus et réparer un hôte intermédiaire défaillant dans le circuit.

## Interface API (Application Programming Interface)

L'API Sockets permet le développement de programmes utilisant des composants de TCP/IP. Elle propose trois types de services de communication : livraison fiable de flot, livraison de datagrammes sans connexion et livraison de "socket" brut.

Les routines de bibliothèque de protocoles antérieures, par exemple **tcpm**, **tcp** et **udp**, ne sont plus prises en charge dans cette version du système d'exploitation. Toutes les applications TCP/IP doivent être écrites à l'aide de l'API sockets.

**Remarque** : L'API sockets sert d'interface API pour TCP/IP.

La commande utilisateur **mail**, les commandes utilisateur de traitement de messages (Message Handling) et le démon **sendmail** peuvent utiliser TCP/IP pour la transmission et la réception de courrier entre systèmes. L'utilitaire BNU (Basic Network Utilities) peut également utiliser TCP/IP pour la transmission et la réception de fichiers et de commandes entre systèmes.

## Voir aussi

Messagerie électronique

BNU

Communication avec d'autres systèmes et utilisateurs

Applications réseau

---

## Communication avec d'autres systèmes et utilisateurs

Il existe plusieurs méthodes pour communiquer avec d'autres systèmes ou utilisateurs. Nous en verrons deux. La première consiste à connecter un hôte local à un hôte distant. Ce qui vous permet d'accéder à un fichier personnel à partir de la station de travail d'un autre utilisateur. L'administrateur système peut également réattribuer des droits d'accès à un fichier confidentiel sur lequel vous avez travaillé ; et vous pouvez même vous connecter à votre ordinateur à partir de la station d'un autre utilisateur. La seconde méthode consiste à dialoguer avec un utilisateur distant. Vous pouvez ainsi établir une conversation interactive avec un utilisateur d'un hôte distant.

- Connexion d'un hôte local à un hôte distant
- Dialogue avec un utilisateur distant

### Connexion d'un hôte local à un hôte distant

Vous pouvez souhaitez accéder à un autre ordinateur que le vôtre pour plusieurs raisons. Par exemple, votre administrateur système doit réaffecter des droits d'accès à un fichier confidentiel sur lequel vous avez travaillé, ou encore vous pouvez avoir besoin d'accéder à l'un de vos fichiers à partir de la station d'une autre personne. Les fonctions de connexion à distance comme les commandes **rlogin**, **rexec** et **telnet** permettent à l'hôte local de fonctionner comme un hôte terminal d'entrée/sortie. Ce qui est saisi est envoyé à l'hôte distant et le résultat est affiché en sortie sur l'écran local. Lorsque vous mettez fin à la session, toutes les fonctions reviennent sur l'hôte local.

TCP/IP comprend les commandes suivantes pour la connexion et l'exécution de commandes à distance :

## **rexec**

Lorsque vous vous connectez à un hôte distant via la commande **rlogin**, la commande **rexec** autorise l'exécution interactive de commandes sur des hôtes étrangers différents. Cette commande peut être désactivée par l'administrateur système si le réseau doit être davantage sécurisé. A l'émission de la commande **rexec**, l'hôte local explore le fichier **\$HOME/.netrc** de l'hôte distant pour y trouver votre nom d'utilisateur et le mot de passe de votre hôte local. Si elle les trouve, la commande demandée est alors exécutée sur l'hôte local. Sinon, vous êtes invité à indiquer un nom de connexion et un mot de passe pour que la requête puisse être satisfaite.

## **rlogin**

La commande **rlogin** permet la connexion à des hôtes étrangers similaires. Contrairement à **telnet** qui peut être utilisé avec des hôtes distants différents, la commande **rlogin** ne peut être utilisé que sur des hôtes UNIX. Cette commande peut être désactivée par l'administrateur système si le réseau doit être davantage sécurisé.

La commande **rlogin**, comme la commande **telnet**, autorise un hôte local à se connecter à un hôte distant. La seule différence est que **rlogin** n'est pas sécurisée. Elle peut au besoin être invalidée si le niveau de protection du système est jugé insuffisant.

La commande **rlogin** n'est pas sécurisée car le fichier **\$HOME/.rhosts**, propriété de l'utilisateur local, et le fichier **/etc/hosts.equiv**, propriété de l'administrateur système, contiennent chacun une liste des hôtes distants ayant accès à l'hôte local. Ainsi, si vous vous absentez et que votre terminal reste sans surveillance, un utilisateur non autorisé peut avoir accès aux noms contenus dans ces fichiers ou, pire, endommager un hôte distant d'une façon ou d'une autre.

La commande **rlogin** n'est pas sécurisée car le fichier **\$HOME/.rhosts**, propriété de l'utilisateur local, et le fichier **/etc/hosts.equiv**, propriété de l'administrateur système, contiennent chacun une liste des hôtes distants ayant accès à l'hôte local. Ainsi, si vous vous absentez et que votre terminal reste sans surveillance, un utilisateur non autorisé peut avoir accès aux noms et aux mots de passe contenus dans ces fichiers ou, pire, endommager un hôte distant d'une façon ou d'une autre. Dans l'idéal, il faudrait obliger les utilisateurs distants à entrer leur mot de passe après avoir émis la commande **rlogin**, mais il est relativement simple de passer outre cette recommandation.

Si aucun des fichiers **\$HOME/.rhosts** et **/etc/hosts.equiv** ne contient de nom d'hôte distant tentant de se connecter, l'hôte local vous invite à entrer un mot de passe. Le mot de passe entré est vérifié par rapport au fichier distant des mots de passe. S'il est incorrect, l'invite de connexion s'affiche de nouveau. Entrer la combinaison de touches ~. (tilde, point) à l'invite met fin à la tentative de connexion.

La commande **rlogin** peut également être configurée de sorte que Kerberos V.5 authentifie l'utilisateur. Cette option permet d'identifier l'utilisateur sans faire appel à un fichier **\$HOME/.rhosts**, ni transmettre le mot de passe via le réseau. Pour en savoir plus sur la commande **rlogin**, reportez-vous à Commandes distantes sécurisées.

## **rsh et remsh**

Les commandes **rsh** et **remsh** permettent l'exécution de commandes sur des hôtes étrangers similaires. Toutes les entrées obligatoires doivent être effectuées par l' hôte distant. Les commandes **rsh** et **remsh** peuvent être désactivées par l'administrateur système pour une sécurité accrue.

La commande **rsh** peut être utilisée de deux façons :

- Pour exécuter une seule commande sur un hôte distant lorsqu'un nom de commande est précisé.
- Pour exécuter la commande **rlogin** lorsqu'aucun nom de commande n'est spécifié.

Au lancement de la commande **rsh**, l'hôte local explore le fichier **/etc/hosts.equiv** sur l'hôte distant, à la recherche d'une autorisation de connexion. Si la recherche n'aboutit pas, le fichier **\$HOME/.rhosts** est parcouru à son tour. Ces deux fichiers sont des listes des hôtes distants autorisés à se connecter. Les utilisateurs distants doivent être tenus d'entrer leur mot de passe après avoir émis la commande **rsh**.

Il est également possible de ne pas émettre la commande **rlogin**. La commande **rsh** permet l'exécution de commandes sur un hôte distant, mais ne fournit pas le moyen de passer outre la demande de mot de passe. Si l'accès à un hôte distant requiert un mot de passe, alors un mot de passe est également nécessaire pour exécuter la commande **rsh** car ces deux commandes accèdent aux fichiers **\$HOME/.rhosts** et **/etc/hosts.equiv**.

La commande **rsh** peut également être configurée de sorte que Kerberos V.5 authentifie l'utilisateur. Cette option permet d'identifier l'utilisateur sans faire appel à un fichier **\$HOME/.rhosts**, ni transmettre le mot de passe via le réseau. Pour en savoir plus sur la commande **rsh**, reportez-vous à Commandes distantes sécurisées.

La commande **telnet** est un programme d'émulation de terminal qui met en œuvre le protocole TELNET et permet de se connecter à un hôte étranger identique ou différent.

**Remarque :** Pour des raisons pratiques, le terme **telnet** désigne ici les commandes **telnet**, **tn** et **tn3270**.

La commande **telnet** est un des moyens de connexion à un hôte distant. La caractéristique principale de la commande **telnet** est d'être *sécurisée*. Une commande est dite sécurisée lorsqu'elle répond à tous les niveaux de sécurité définis pour l'ordinateur. A l'inverse, la commande **rlogin** qui permet également la connexion à distance n'est pas une commande sécurisée. Les systèmes qui requièrent un haut niveau de sécurité ne doivent pas faire appel à la commande **rlogin**. Les normes applicables aux commandes, procédures et programmes sécurisés sont définies et appliquées par des organismes agréés.

Pour prévenir toute intrusion par des utilisateurs non autorisés, vol de données sensibles, suppression de fichiers, contamination par des virus, des mesures de sécurité renforcées peuvent être nécessaires. Les fonctions de sécurité de TCP/IP sont conçues pour aider à prévenir de tels événements.

Un utilisateur qui souhaite se connecter à un hôte distant via la commande **telnet** doit fournir le nom utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur autorisé de l'ordinateur en question. Cette procédure est semblable à celle utilisée pour se connecter à un hôte local. Lorsque la connexion à l'hôte distant aboutit, le terminal de l'utilisateur fonctionne comme s'il était connecté directement à l'hôte.

La commande **telnet** met en œuvre le protocole TELNET qui permet de se connecter à distance à d'autres hôtes. Elle utilise TCP/IP pour communiquer avec d'autres hôtes du réseau. Les commandes **tn** et **telnet** sont équivalentes.

La commande **telnet** gère une option appelée négociation de liaison de terminal. Si l'hôte distant dispose de cette option, la commande **telnet** transmet le type de terminal local à l'hôte distant. Si ce dernier ne l'accepte pas, la commande **telnet** tente d'émuler un terminal 3270 et un terminal DEC VT100. Si vous précisez le terminal à émuler, la commande **telnet** n'entame pas de négociation pour un type de terminal. Si les hôtes local et distant ne peuvent s'accorder sur un terminal, l'hôte local se place par défaut sur **none**.

La commande **telnet** gère les terminaux 3270 suivants : 3277-1, 3278-1, 3278-2, 3278-3, 3278-4 et 3278-5. Si vous utilisez la commande **telnet** en mode 3270 sur un écran couleur, les couleurs et les champs s'affichent par défaut exactement comme sur un écran 3279. Vous pouvez sélectionner d'autres couleurs via un des fichiers d'affectation du clavier dans la liste des types de terminaux précédente. A la fin de la session **telnet**, l'affichage revient aux couleurs en cours avant le début de la session.

La commande **telnet** peut également être configurée de sorte que Kerberos V.5 authentifie l'utilisateur. Cette option permet d'identifier l'utilisateur sans faire appel à un fichier **\$HOME/.rhosts**, ni transmettre le mot de passe via le réseau. Pour en savoir plus sur la commande **telnet**, reportez-vous à Commandes distantes sécurisées.

**Remarque :** Les commandes **rsh** et **rexec** peuvent être utilisées pour exécuter des commandes sur un hôte distant. Elles sont toutes deux considérées comme non sécurisées et peuvent ne pas répondre à tous les niveaux de sécurité définis pour

l'ordinateur. Il est possible de désactiver ces commandes si votre système doit être davantage sécurisé.

## Prérequis

Vous devez disposer d'un ID utilisateur et d'un mot de passe pour l'hôte distant.

## Connexion à un hôte distant

1. Pour vous connecter à un hôte distant (`host1` dans cet exemple) et entamer une négociation de liaison de terminal, entrez :

```
telnet host1
```

Un message semblable au suivant s'affiche :

```
Trying . . .
Connected to host1
Escape character is '^T'.
```

```
AIX telnet (host1)
```

```
AIX Operating System
Version 4.1
(/dev/pts0)
login: _
```

2. Si vous ne parvenez pas à vous connecter, vous pouvez arrêter l'opération via la combinaison de touches Ctrl-T.

Une fois la connexion établie, vous pouvez émettre des commandes. Pour fermer la connexion et vous déconnecter du système, appuyez sur Ctrl-D.

## Dialogue avec un utilisateur distant

La commande **talk** permet de tenir une "conversation" en temps réel avec un utilisateur sur un hôte distant. Pour utiliser la commande **talk**, vous devez disposer d'une adresse de connexion valide. Le nom d'hôte du système distant doit être associé à une interface de réseau en service utilisable par d'autres commandes de réseau, telle que la commande **ping**. Si un système ne dispose pas d'interface réseau, il est dit autonome et doit associer son nom d'hôte à l'adresse de bouclage (127.0.0.1) de façon que la commande **talk** puisse fonctionner.

Le courrier électronique permet de transmettre des messages aux utilisateurs d'un réseau local et d'en recevoir. Si un ordinateur est correctement configuré et que vous connaissez l'adresse électronique appropriée, vous pouvez envoyer des messages par courrier électronique à un utilisateur d'un système distant quelle que soit son implantation (dans le pays ou dans le monde).

TCP/IP comprend les commandes de communications à distance suivantes :

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>mail</b> | Transmet et reçoit des mémos et lettres par voie électronique.                       |
| <b>talk</b> | Permet d'établir une conversation interactive avec un utilisateur d'un hôte distant. |

## Prérequis

1. Le démon **talkd** doit être actif sur l'hôte local et sur l'hôte distant.
2. L'utilisateur de l'hôte distant doit être connecté.

## Dialogue avec un utilisateur distant

1. Pour dialoguer avec un utilisateur connecté à un hôte distant, entrez :

```
talk dale@host2
```

Dans cet exemple `jane@host1` essaye de dialoguer avec `dale@host2` .

2. Lorsqu'un utilisateur distant essaye d'entamer un dialogue avec vous, un message semblable au suivant s'affiche :

```
Message from TalkDaemon@host1 at 15:1
```

```
6...
```

```
talk: connection requested by jane@host1.
```

```
talk: respond with: talk jane@host1
```

`dale@host2` reçoit ce message l'informant que `jane@host1` tente d'entrer en contact avec lui.

3. Pour répondre, entrez :

```
talk jane@host1
```

`dale@host2` et `jane@host1` peuvent maintenant dialoguer.

4. Pour mettre fin à une conversation, appuyez sur Ctrl-C. Vous revenez à l'invite ligne de commande.

## Voir aussi

Fonctions, terminologie et applications TCP/IP.

Sécurité TCP/IP.

Commande **talk**.

Démon **talkd**.

Formats de fichier **.rhosts**, **hosts.equiv**, **.netrc**.

Commandes **rsh**, **rexec**, **rlogin**, **telnet**.

Démon **telnetd**.

---

## Transfert de fichier

Bien qu'il soit possible d'envoyer des fichiers relativement courts via le courrier électronique, il existe des moyens plus efficaces pour transférer des fichiers volumineux. Les programmes de courrier électronique sont généralement conçus pour le transfert des volumes de texte relativement faibles ; d'autres moyens sont de ce fait requis pour transférer efficacement des fichiers volumineux. Les commandes **ftp**, **rftp** et **ttftp** s'appuient sur TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) pour établir des connexions directes entre l'hôte local et l'hôte distant. BNU (Basic Network Utilities) peut également faire appel à TCP/IP pour donner un accès direct à des hôtes étrangers.

- Copie de fichiers via ftp
- Copie de fichiers via tftp

## Copie de fichiers via ftp et rcp

La commande **ftp** permet de copier un fichier à partir d'un hôte distant. Elle ne préserve toutefois pas les attributs de ce fichier, et ne copie pas les sous-répertoires. Si l'une de ces deux conditions est nécessaire, utilisez la commande **rcp**.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ftp</b> | Utilise le protocole FTP (File Transfer Protocol) pour transférer des fichiers entre hôtes utilisant des systèmes de fichier ou des schémas de codage différents, comme EBCDIC ou ASCII. Elle assure la sécurité en envoyant les mots de passe à l'hôte distant et permet la connexion automatique, les transferts de fichier et la déconnexion du système. |
| <b>rcp</b> | Copie un ou plusieurs fichiers entre un hôte local et un hôte distant, entre deux hôtes distants ou au sein du même hôte distant. Cette commande est semblable à la commande <b>cp</b> , mais ne fonctionne que sur des fichiers distants. Si le réseau requiert une sécurité accrue, cette commande est désactivée par l'administrateur système.           |

## Prérequis

1. Pour utiliser la procédure de connexion automatique, vous devez disposer d'une autorisation de connexion à distance dans le fichier de l'hôte distant **\$HOME/.netrc**. Si ce n'est pas le cas, vous devez connaître un nom de connexion et un mot de passe pour l'hôte distant. Pour en savoir plus sur le fichier **.netrc**, reportez-vous à "Création du fichier **.netrc**", page 3-20.

Vous pouvez également configurer le système de sorte qu'il utilise l'authentification Kerberos V.5. Cette alternative permet de se passer du fichier **.netrc** ou **\$HOME/.rhosts**. Pour en savoir plus, reportez-vous à Commandes à distance sécurisées, page 3-23.

2. Pour copier un fichier à partir d'un hôte distant, vous devez disposer du droit d'accès en lecture sur ce fichier.

**Remarque** : Les droits d'accès en lecture-écriture aux fichiers et répertoires d'un hôte distant sont déterminés par le nom de connexion utilisé.

3. Pour copier un fichier de l'hôte local vers un hôte distant, vous devez disposer de l'autorisation d'écriture sur le répertoire contenant le fichier à copier. De même, si le répertoire de l'hôte distant contient un fichier du même nom que le fichier à copier, vous devez disposer de l'autorisation d'écriture.



## Connexion à un hôte distant

1. Placez-vous dans le répertoire contenant le fichier à envoyer (pour l'envoi d'un fichier) ou dans le répertoire qui doit recevoir le fichier (pour la réception d'un fichier).
2. Connectez-vous à l'hôte distant. La connexion peut se faire directement ou indirectement. Pour vous connecter directement, entrez :

```
ftp NomHôte
```

Un message semblable au suivant s'affiche sur l'hôte local si vous disposez d'une autorisation de connexion automatique :

```
Connected to canopus.austin.century.com.
220 canopus.austin.century.com FTP server (Version 4.1 Sat Nov 23
12:52:09 CST 1995) ready.
331 Password required for dee.
230 User dee logged in.
ftp>
```

Sinon, un message semblable au suivant s'affiche. Entrez votre nom de connexion et votre mot de passe à l'invite du système.

```
Connected to canopus.austin.century.com.
220 canopus.austin.century.com FTP server (Version 4.1 Sat Nov 23
12:52:09 CST 1995) ready.
Name (canopus:eric): dee
331 Password required for dee.
Password:
230 User dee logged in.
ftp>
```

3. Pour vous connecter indirectement à un hôte distant, entrez :

```
ftp
```

A l'invite ftp>, entrez :

```
open NomHôte
```

Si vous disposez d'une autorisation de connexion automatique, le message suivant s'affiche sur l'hôte local :

```
Connected to canopus.austin.century.com.
220 canopus.austin.century.com FTP server (Version 4.1 Sat Nov 23
12:52:09 CST 1995) ready.
331 Password required for dee.
230 User dee logged in.
ftp>
```

Sinon, un message semblable au suivant s'affiche. Entrez votre nom de connexion et votre mot de passe à l'invite du système.

```
Connected to canopus.austin.century.com.
220 canopus.austin.century.com FTP server (Version 4.1 Sat Nov 23
12:52:09 CST 1995) ready.
Name (canopus:eric): dee
331 Password required for dee.
Password:
230 User dee logged in.
ftp>
```

Vous pouvez alors copier un fichier entre deux hôtes.

## Copie d'un fichier d'un hôte distant vers un hôte local

La commande **ftp** utilise le transfert ASCII (par défaut) pour copier des fichiers.

1. Via la sous-commande **dir**, vérifiez que le fichier à copier se trouve dans le répertoire courant. (La sous-commande **dir** de la commande **ftp** est équivalente à la commande **ls -l**.) Si le fichier ne s'y trouve pas, placez-vous dans le bon répertoire via la commande **cd**.
2. Pour copier un fichier local en binaire, entrez :  

```
binary
```
3. Pour copier un fichier vers votre système hôte, entrez :  

```
get NomFichier
```

Le fichier est placé dans le répertoire d'où la commande **ftp** a été émise.
4. Pour mettre fin à la session, appuyez sur Ctrl-D ou entrez `quit` .

## Copie d'un fichier d'un hôte local vers un hôte distant

La commande **ftp** utilise le transfert ASCII (par défaut) pour copier des fichiers.

1. Si vous souhaitez copier le fichier dans un autre répertoire que **\$HOME**, utilisez la sous-commande **cd** pour vous placer dans le répertoire voulu.
2. Pour copier un fichier local en binaire, entrez :  

```
binary
```
3. Pour copier un fichier vers un hôte distant, entrez :  

```
put NomFichier
```

Le fichier est placé dans le répertoire de travail sur l'hôte distant.
4. Pour mettre fin à la session, appuyez sur Ctrl-D ou entrez `quit` .

## Copie de fichiers via tftp et utftp

Les commandes **tftp** et **utftp** utilisent le protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) pour transférer les fichiers en provenance ou à destination des hôtes. Les commandes **tftp** et **utftp** ne proposent pas toutes les fonctions de la commande **ftp**, car TFTP est un protocole de transfert monofichier. Si le réseau requiert davantage de sécurité, l'administrateur système peut désactiver cette commande.

**Remarque** : La commande **tftp** n'est pas disponible lorsque l'hôte fonctionne avec un niveau de sécurité élevé.

## Prérequis

1. Pour copier un fichier à partir d'un hôte distant, vous devez être habilité à lire le répertoire contenant le fichier.
2. Pour copier un fichier vers un hôte distant, vous devez être habilité à écrire sur le répertoire qui doit recevoir le fichier.

## Copie d'un fichier d'un hôte distant

1. Pour établir la connexion avec un hôte distant, entrez :

```
tftp host1
```

Dans cet exemple, `host1` est le nom de l'hôte auquel vous souhaitez vous connecter.

2. L'invite `tftp>` s'affiche. Pour vérifier que la connexion est établie, entrez :

```
status
```

Un message semblable au suivant s'affiche :

```
Connected to host1
Mode: netascii Verbose: off Tracing: off
Remxt-interval: 5 seconds, Max-timeout: 25 seconds
tftp>
```

3. A l'invite `tftp>`, entrez la sous-commande **get**, le nom du fichier à transférer et le nom à attribuer au fichier sur le système distant :

```
get /home/alice/update update
```

Le répertoire `/home/alice` de l'hôte distant doit disposer de l'autorisation de lecture pour les autres répertoires. Dans cet exemple, le fichier `/home/alice/update` est transféré depuis `host1` vers le fichier `update` du répertoire courant sur le système local.

4. Pour mettre fin à la session, entrez :

```
quit
```

OU

appuyez sur Ctrl-D.

## Copie d'un fichier vers un hôte distant

1. Pour établir la connexion avec un hôte distant, entrez :

```
tftp host1
```

Dans cet exemple, `host1` est le nom de l'hôte auquel vous souhaitez vous connecter.

2. L'invite `tftp>` s'affiche. Pour vérifier que la connexion est établie, entrez :

```
status
```

Un message semblable au suivant s'affiche :

```
Connected to host1
Mode: netascii Verbose: off Tracing: off
Remxt-interval: 5 seconds, Max-timeout: 25 seconds
tftp>
```

3. A l'invite `tftp>`, entrez la sous-commande **put**, le nom du fichier à transférer depuis l'hôte local ainsi que le chemin d'accès complet au fichier sur l'hôte distant :

```
put mon_fichier /home/alice/votre_fichier
```

Le répertoire `/home/alice` de l'hôte distant doit disposer de l'autorisation d'écriture pour les autres répertoires. Le fichier `mon_fichier` qui se trouve dans le répertoire courant de l'utilisateur est transféré vers `host1`. Si aucun chemin par défaut n'a été défini, vous devez en spécifier un. Le fichier `mon_fichier` apparaît sur l'hôte distant sous le nom `votre_fichier`.

4. Pour mettre fin à la session, entrez :

```
quit
```

OU

appuyez sur Ctrl-D.

## Voir aussi

Commande **ftfp**.

Démon **ftfpd**.

Commandes **cd**, **ls**, **ftp**, **rcp**.

Démon **ftpd**.

---

## Impression de fichiers

Les points traités sont les suivants :

- Impression sur un système distant
- Impression à partir d'un système distant

### Impression sur un système distant

Si une imprimante locale est reliée à votre hôte, cette section traite de l'impression sur une imprimante distante. Si aucune imprimante locale n'est reliée à votre hôte, cette section traite de l'impression sur une imprimante distante autre que celle par défaut. Vous pouvez utiliser indifféremment la commande **enq** ou SMIT (System Management Interface Tool).

**Remarque :** Cette section décrit les principes de base de l'impression sur un système distant. Pour en savoir plus, reportez-vous à la commande **enq**.

### Prérequis

1. Votre nom d'hôte doit figurer dans le fichier **/etc/hosts.lpd** de l'hôte distant.

Remarque : Le système de mise en file d'attente ne peut gérer les noms d'hôte multi-octets.

Pour valider des modifications au fichier **/etc/hosts.lpd** sans redémarrer le système, utilisez la commande **refresh** de SRC (System Resource Controller).

2. Vous devez pouvoir déterminer le nom de la file d'attente et de l'imprimante distante dans le fichier local **/usr/lib/lpd/qconfig**.

### Mise en file d'attente via la commande **enq**

1. Recherchez le nom de la file d'attente et de l'imprimante distante. Le nom de la file d'attente commence généralement par les lettres **rp**, suivies d'un ou de plusieurs chiffres. Le nom de l'imprimante distante commence généralement par les lettres **drp**, suivies d'un ou de plusieurs chiffres.

2. Entrez :

```
enq -P NomFile:NomImpr NomFichier
```

*NomFile* est le nom de la file d'attente (**rp1**, par exemple) et *NomImpr*, le nom de l'imprimante (**drp1**, par exemple) relevés dans le fichier **/usr/lib/lpd/qconfig**.

N'omettez pas le signe : (deux points) entre *NomFile* et *NomImpr*. *NomFichier* est le nom du fichier à imprimer.

### Mise en file d'attente d'un travail via SMIT (System Management Interface Tool)

1. Entrez :

```
smit
```

2. Sélectionnez le **Spouleur** et ouvrez un menu d'impression.
3. Sélectionnez l'option **Fichier à imprimer** et entrez le nom du fichier.
4. Sélectionnez l'option **File d'attente d'impression**, puis le nom de l'imprimante distante sur laquelle imprimer. Vous pouvez imprimer.

## Impression à partir d'un système distant

Occasionnellement, vous pouvez avoir besoin d'imprimer un fichier résidant sur un hôte distant. La sortie sera réalisée sur une des imprimantes disponibles de l'hôte distant.

**Remarque** : Cette section décrit les principes de base de l'impression sur un système distant. Pour en savoir plus, reportez-vous à la commande **enq**.

### Prérequis

1. Vous devez pouvoir vous connecter au système distant via **rlogin** ou **telnet**.
2. Vous devez être habilité à lire le fichier distant à imprimer sur l'imprimante locale.

### Impression depuis un système distant

1. Connectez-vous au système distant via **rlogin** ou **telnet**.
2. Recherchez le nom de la file d'attente et de l'imprimante distante. Le nom de la file d'attente commence généralement par les lettres `rp`, suivies d'un ou de plusieurs chiffres. Le nom de l'imprimante distante commence généralement par les lettres `drp`, suivies d'un ou de plusieurs chiffres.

3. Entrez :

```
enq -P NomFile:NomImpr NomFichier
```

*NomFile* est le nom de la file d'attente (`rp1`, par exemple) et *NomImpr*, le nom de l'imprimante (`drp1`, par exemple) relevés dans le fichier `/usr/lib/lpd/qconfig`.

N'omettez pas le signe : (deux points) entre *NomFile* et *NomImpr.NomFichier* désigne le fichier à imprimer

4. Pour mettre fin à la connexion, appuyez sur Ctrl-D ou entrez `quit`.

### Voir aussi

Commandes **enq**, **rlogin** et **telnet**.

Commande **refresh**.

---

## Information sur les hôtes et les utilisateurs

Vous pouvez utiliser les commandes TCP/IP pour déterminer l'état d'un réseau, afficher des informations sur un utilisateur ou traduire des informations nécessaires pour communiquer avec un autre hôte ou utilisateur.

### Commandes d'état

Les commandes suivantes de TCP/IP permettent de déterminer l'état des hôtes locaux et distants et de leurs réseaux :

- finger** ou **f** Affiche des informations sur les utilisateurs d'un hôte donné. Cette commande peut fournir le nom de connexion des utilisateurs, leur nom d'accès complet, le nom du terminal, la date et l'heure de la connexion.
- hôte** Traduit un nom d'hôte en adresse Internet ou inversement.
- ping** Aide à déterminer l'état d'un réseau ou d'un hôte. On l'utilise le plus souvent pour vérifier si un réseau ou un hôte est en activité.
- rwho** Indique les utilisateurs connectés à des hôtes sur un réseau local. Cette commande affiche le nom de l'utilisateur, le nom de l'hôte ainsi que la date et l'heure de connexion de tous les utilisateurs du réseau local.
- whois** Identifie un utilisateur d'après son ID ou son surnom. Cette commande ne peut être utilisée que si le réseau local est connecté au réseau ARPANET. Pour savoir si vous êtes connecté à ce réseau, renseignez-vous auprès de votre administrateur système.

### Affichage d'information sur tous les utilisateurs connectés à un hôte

Pour afficher des informations sur tous les utilisateurs connectés à l'hôte `alcatraz`, entrez :

```
finger @alcatraz
```

Vous obtenez par exemple :

```
brown console Mar 15 13:19
smith pts0 Mar 15 13:01
jones tty0 Mar 15 13:01
```

L'utilisateur `brown` est connecté à la console, l'utilisateur `smith` est connecté à partir d'une ligne pseudo télétype `pts0` et l'utilisateur `jones`, à partir d'une ligne `tty0`. Votre administrateur système peut configurer votre système pour que la commande **finger** fonctionne différemment. Consultez-le pour toute question concernant la commande **finger**.

### Affichage d'information sur un utilisateur connecté à un hôte.

Pour afficher des informations sur l'utilisateur `brown` connecté à l'hôte `alcatraz`, entrez :

```
finger brown@alcatraz
```

Vous obtenez par exemple :

```
Login name: brown
Directory: /home/brown Shell: /home/bin/xinit -L -n Startup
On since May 8 07:13:49 on console
No Plan.
```

Votre administrateur système peut configurer votre système pour que la commande **finger** fonctionne différemment. Consultez-le pour toute question concernant la commande **finger**.

### Voir aussi

Commande **finger**.

Démon **fingerd**.

Commandes système de communication pour utilisateur final.

---

## Personnalisation de TCP/IP

Cette section traite de la personnalisation des fichiers **.netrc** et **.3270keys**. Des informations sur l'écriture des macros FTP sont également fournies.

- Création du fichier **.netrc**
- Création de macros FTP
- Réaffectation des touches du clavier
- Via un fichier **.k5login**

### Création du fichier **.netrc**

Le fichier **.netrc** contient les informations de connexion automatique des commandes **ftp** et **rexec**. Les instructions ci-après décrivent comment créer et éditer le fichier **\$HOME/.netrc**.

#### Prérequis

1. Vous devez disposer d'une copie du fichier **/usr/lpp/tcpip/samples/netrc**.
2. La commande **securetcpip** ne doit pas être activée sur votre système.

#### Création du fichier **.netrc**

1. Copiez le fichier **/usr/lpp/tcpip/samples/netrc** dans le répertoire **\$HOME**, via la commande :

```
cp /usr/lpp/tcpip/samples/netrc $HOME
```

2. Editez le fichier **\$HOME/netrc** pour définir les variables *NomHôte*, *NomConnexion* et *MotdePasse*.

```
machine host1.austin.century.com login fred password bluebonnet
```

3. Définissez les droits d'accès au fichier **\$HOME/netrc** à 600, via la commande **chmod**. A l'invite (\$), entrez :

```
chmod 600 $HOME/.netrc
```

4. Renommez le fichier **\$HOME/netrc** en **\$HOME/.netrc** (le **.** (point) initial masque le fichier).

```
mv $HOME/netrc $HOME/.netrc
```

Le fichier **\$HOME/.netrc** peut contenir plusieurs définitions de connexion et jusqu'à 16 macros par définition de connexion.

#### Création de macros

Les macros **ftp** sont définies dans le fichier **\$HOME/.netrc**. Pour créer une macro **ftp**, procédez comme suit.

#### Prérequis

Vous devez avoir créé le fichier **\$HOME/.netrc** au préalable.



## Ecriture d'une macro

1. Insérez dans le fichier **\$HOME/.netrc** les instructions suivantes :

```
macdef init
put schedule
```

Veillez à laisser une dernière ligne vierge pour indiquer la fin de la macro **ftp**. La ligne vierge met fin à la macro **ftp**. Dans l'exemple ci-dessus, la sous-commande **macdef** définit la macro de sous-commande `init`. La ligne suivante est la commande spécifiée par la macro, ici `put schedule`, où `schedule` est le nom d'un fichier.

2. Une fois la macro **ftp** créée, entrez à l'invite :

```
ftp abyss
```

Dans cet exemple, `abyss` est le nom de l'hôte auquel vous tentez de vous connecter. **ftp** recherche dans le fichier **\$HOME/.netrc** une définition de connexion pour l'hôte `abyss`, qui servira à connecter l'utilisateur à `abyss`.

3. Une fois connecté, entrez, à l'invite :

```
ftp init
```

Dans cet exemple, **ftp** recherche la macro `init` et en exécute la ou les commande(s).

Une macro **ftp** est associée à l'entrée de connexion qui la précède. Les macros **ftp** ne sont pas globales pour le fichier **\$HOME/.netrc**. La macro `init` sera exécutée automatiquement à la connexion. D'autres macros peuvent être exécutées à l'invite **ftp** (`ftp>` ) en entrant :

```
$getit
```

Dans cet exemple, le signe `$` exécute la macro **ftp** `getit`.

## Réaffectation des touches du clavier

Les instructions suivantes indiquent comment créer et éditer le fichier **\$HOME/.3270keys**.

### Prérequis

1. Vous devez connaître l'éditeur **vi**.
2. L'éditeur **vi** doit être installé sur votre système.

### Procédure

1. Copiez le fichier **/etc/3270.keys** dans le répertoire **\$HOME** et renommez-le **.3270keys**, via la commande :

```
cp /etc/3270.keys $HOME/.3270keys
```

2. Pour réaffecter les touches du clavier, modifiez les instructions `bind` dans le fichier **\$HOME/.3270keys**.
3. Lancez l'éditeur **vi** à partir d'un nouveau fichier et passez en mode insertion.
4. Appuyez sur la combinaison de touches `Ctrl-V`, puis sur la touche à affecter. La valeur de cette touche s'affiche.
5. Placez cette valeur sur la ligne appropriée de la colonne `Sequence` dans le fichier **\$HOME/.3270keys**.

Par exemple, après avoir appelé l'éditeur **vi** et activé le mode insertion, appuyez sur `Ctrl-V`, puis sur `Alt-Insér`. Le message `[[141q` s'affiche. Le premier crochet `[` est remplacé par `\e` dans la colonne `Sequence`. L'instruction se présente alors comme suit :

```
bind 3270 Function Sequence Key
 pa1 "\e[141q" #a_insert
```

## Utilisation d'un fichier **.k5login**

Le fichier **.k5login** est utilisé pour l'authentification via Kerberos V.5 des commandes distantes sécurisées. Ce fichier définit les "principaux" DCE et les cellules habilités à accéder à un compte utilisateur. Ce fichier réside dans **\$HOME/.k5login**.

Le fichier **.k5login** contient la liste des paires principal DCE /cellule autorisées à accéder au compte. Les paires principal/cellule sont conservées au format Kerberos (par opposition au format DCE). Par exemple, si le fichier contient

```
utilisateurA@cellule1
```

le principal DCE `utilisateurA` sur la cellule DCE `cellule1` peut accéder au compte.

Si le principal DCE est identique au nom du compte utilisateur et qu'il n'existe pas de fichier **\$HOME/.k5login** pour ce compte, le principal DCE est autorisé à accéder au compte (sous réserve que l'authentification Kerberos V.5 soit configurée).

Pour en savoir plus sur l'authentification Kerberos V.5, reportez-vous à Commandes distantes sécurisées, page 3-23.

## Voir aussi

Commande **securetcpip**.

Format de fichier **.netrc**.

Commandes **telnet**, **tn** et **tn3270**.

Format de fichier TCP/IP **.3270keys**.

---

## Commandes à distance sécurisées

Les commandes à distance sécurisées sont **rlogin**, **rcp**, **rsh**, **telnet** et **ftp**. Ces commandes ont été affinées pour offrir des méthodes d'authentification complétant celles proposées à ce jour (connues sous l'intitulé générique de méthode AIX standard). Les deux méthodes complémentaires sont Kerberos V.5 et Kerberos V.4.

Avec la méthode d'authentification Kerberos V.5, le client reçoit du serveur de sécurité un ticket Kerberos V.5. Le ticket est une partie des pièces d'identité DCE de l'utilisateur cryptées pour le serveur TCP/IP auquel il souhaite se connecter. Le démon sur le serveur TCP/IP décode le ticket. Le serveur TCP/IP est ainsi à même d'authentifier l'utilisateur de façon absolue. Si le principal DCE décrit dans le ticket est autorisé à accéder au compte de l'utilisateur AIX, la connexion est établie.

**Remarque** : A partir de DCE version 2.2, le serveur de sécurité DCE peut renvoyer des tickets Kerberos V.5.

Outre l'authentification du client, Kerberos V.5 transmet les pièces d'identité de l'utilisateur au serveur TCP/IP. Si ces pièces sont marquées comme transmissibles, le client les envoie au serveur en tant que TGT (Ticket Granting Ticket) Kerberos. Côté serveur TCP/IP, le démon transforme le TGT en pièces d'identité DCE complètes, via la commande **k5dcllogin**.

La commande **ftp** utilise une méthode d'authentification autre. Elle fait appel au mécanisme de sécurité GSSAPI pour transmettre l'authentification entre la commande **ftp** et le démon **ftpd**. Par le biais des sous-commandes `clear/safe/private`, le client **ftp** peut gérer le codage des données.

Entre clients et serveurs AIX, **ftp** a été amélioré pour autoriser le transfert multi-octets pour les connexions de données codées. Les standards ne définissent que les transferts mono-octet pour ce type de connexion. Lorsqu'il est connecté à des machines tierces et qu'il utilise le codage de données, **ftp** suit cette limite (transfert mono-octet).

## Configuration du système

Pour toutes les commandes à distance sécurisées, il existe un mécanisme au niveau de la configuration du système pour déterminer les méthodes d'authentification autorisées pour le système. La configuration contrôle à la fois les connexions entrantes et sortantes.

La configuration de l'authentification est constituée d'une bibliothèque, **libauthm.a**, et de deux commandes, **lsauthent** et **chauthent**, qui donnent accès via la ligne de commande aux deux routines de la bibliothèque : **get\_auth\_methods** et **set\_auth\_methods**.

Le système prend en charge trois méthodes d'authentification : Kerberos V.5, Kerberos V.4 et Standard AIX. La méthode d'authentification définit la méthode utilisée pour authentifier un utilisateur sur un réseau.

- Kerberos V.5 est la méthode la plus utilisée, car il constitue la base de DCE. Pour AIX, le ticket Kerberos V.5 entrant est transformé en pièces d'identité DCE complètes.
- Kerberos V.4 n'est utilisé que par deux commandes à distance sécurisées : **rsh** et **rcp**. Il est fourni pour assurer la compatibilité ascendante sur les systèmes SP et n'est fonctionnel que sur un système. Un ticket Kerberos V.4 n'est pas transformé en pièces d'identité DCE.
- La méthode d'authentification AIX standard est celle utilisée par AIX version 4.3 et versions antérieures.

Lorsque plusieurs méthodes d'authentification sont configurées, une implémentation de secours est prévue. Si la première méthode ne parvient pas à établir la connexion, le client tente l'authentification via la deuxième.

L'ordre de configuration des méthodes d'authentification est indifférent. La seule exception est que AIX standard doit être la dernière méthode configurée, car elle ne propose pas d'option de secours. Si la méthode AIX standard n'est pas configurée, l'authentification par mot de passe n'est pas tentée et toute tentative de connexion utilisant cette méthode échoue.

Il est possible de configurer le système sans définir de méthode d'authentification. Dans ce cas, la machine refuse toute connexion de et vers toute machine exploitant des commandes à distance sécurisées. De plus, Kerberos V.4 n'étant pris en charge qu'avec les commandes **rsh** et **rqp**, un système configuré pour n'exploiter que Kerberos V.4 n'admet pas les connexions faisant appel à **telnet**, **ftp** ou **rlogin**.

Pour en savoir plus, reportez-vous à `get_auth_methods`, `set_auth_methods`, `lsauthent` et `chauthent`.

## Validation de l'utilisateur Kerberos V.5

Avec la méthode d'authentification Kerberos V.5, le client TCP/IP reçoit un ticket de service codé pour le serveur TCP/IP. Lorsque le serveur décode le ticket, il dispose d'une méthode fiable pour authentifier l'utilisateur (par le principal DCE). Il doit toutefois encore déterminer si le principal DCE est habilité à accéder au compte local. La correspondance entre le principal DCE et le compte AIX local est gérée par une bibliothèque partagée, **libvaliduser.a**, qui contient une seule sous-routine `kvalid_user`. Si vous optez pour une autre méthode de correspondance, l'administrateur système doit fournir un substitut à la bibliothèque **libvaliduser.a**.

## Configuration DCE

Pour exploiter les commandes à distance sécurisées, il doit exister deux principaux DCE pour chaque interface réseau à laquelle ils sont susceptibles de se connecter. Il s'agit de :

```
host/NomInterfaceComplet
ftp/NomInterfaceComplet
```

où *NomInterfaceComplet* est le nom de l'interface et celui du domaine. Pour le *NomHôte.NomDomaine* principal.

---

## Récapitulatif des commandes utilisateurs TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) est partie intégrante de structure sous-jacente de votre système. Il vous permet de communiquer avec d'autres stations de travail ou systèmes via une simple commande ou un programme. Votre système se charge du reste.

Les commandes utilisateurs TCP/IP se répartissent comme suit :

- Commandes de transfert de fichier
- Commandes de connexion à distance
- Commandes d'état
- Commandes de communication à distance
- Commandes d'impression

### Commandes de transfert de fichier

|                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ftp</b> <i>nomhôte</i>              | Transfère des fichiers entre un hôte local et un hôte distant.                               |
| <b>rcp</b> <i>fichier hôte:fichier</i> | Transfère des fichiers entre un hôte local et un hôte distant, ou entre deux hôtes distants. |
| <b>tftp</b>                            | Transfère des fichiers entre hôtes.                                                          |

### Commandes de connexion à distance

|                                                              |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rexec</b> <i>hôte commande</i>                            | Exécute des commandes une par une sur un hôte distant.                            |
| <b>rlogin</b> <i>hôtédistant</i>                             | Connecte un hôte local à un hôte distant                                          |
| <b>rsh</b> et <b>remsh</b> <i>hôtédistant</i>                | Exécute la commande spécifiée sur l'hôte distant ou se connecte à l'hôte distant. |
| <b>telnet</b> , <b>tn</b> et <b>tn3270</b><br><i>nomhôte</i> | Connecte l'hôte local à l'hôte distant, via l'interface TELNET.                   |

### Commandes d'état

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>finger</b> ou <b>f</b> <i>utilisateur@hôte</i> | Affiche des informations utilisateur.                               |
| <b>host</b> <i>nomhôte</i>                        | Traduit un nom d'hôte en adresse Internet ou inversement.           |
| <b>ping</b> <i>nomhôte</i>                        | Envoie une demande d'écho à un hôte du réseau.                      |
| <b>rwho</b>                                       | Indique les utilisateurs connectés à des hôtes sur un réseau local. |
| <b>whois</b> <i>nom</i>                           | Identifie un utilisateur par son ID ou son alias.                   |

### Commandes de communication à distance

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>talk</b> <i>utilisateur@hôte</i> | Etablit le dialogue avec un autre utilisateur. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|

### Commandes d'impression

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>enq</b> <i>fichier</i> | Met un fichier en file d'attente.                                            |
| <b>refresh</b>            | Régénère les informations d'un sous-système ou d'un groupe de sous-systèmes. |
| <b>smit</b>               | Gère le système.                                                             |

## Voir aussi

TCP/IP.

Sécurité TCP/IP.

Communication avec d'autres systèmes et utilisateurs

Connexion d'un hôte local à un hôte distant.

Commandes **cp**, **rlogin**, **telnet**, **talk**, **tn3270**.

---

## Chapitre 4. Les utilitaires BNU

Les utilitaires BNU (Basic Networking Utilities) servent à établir la communication entre des systèmes informatiques intégrés à des réseaux locaux et distants. Ils constituent l'une des fonctions étendues installables sur le système d'exploitation de base.

Les utilitaires BNU comprennent des commandes associées au programme UUCP (UNIX-to-UNIX Communication Program) développé par AT&T et modifié par BSD (Berkeley Software Distribution).

Les utilitaires BNU fournissent des commandes, des processus et une base de données de soutien pour établir la connexion à des systèmes locaux et distants. Les réseaux de communication, de type anneau à jeton et Ethernet, servent à connecter les systèmes sur des réseaux locaux. Un réseau local peut être connecté à un système distant par câble ou par modem. Il est alors possible d'échanger des commandes et des fichiers entre un réseau local et un système distant.

Les points traités sont les suivants :

- Spécification des chemins d'accès BNU
- Communication entre systèmes local et distant
- Composition d'un numéro jusqu'à établissement de la connexion
- Composition de plusieurs numéros jusqu'à établissement d'une connexion
- Echange de fichiers entre systèmes local et distant
- Echange de fichiers via uuto et uupick
- Echange de commandes entre systèmes local et distant
- Transfert d'un fichier vers un système distant pour l'impression
- Identification des systèmes compatibles
- Compte rendu sur l'état des échanges de commandes et de fichiers
- Annulation des travaux à distance via uustat
- Liste des commandes BNU
- Liste des fichiers, des formats de fichier et des répertoires BNU

### Voir aussi

Présentation des communications pour les utilisateurs finals

---

## Spécification des chemins d'accès BNU

Il existe de nombreuses façons de préciser les chemins d'accès dans les commandes BNU : il est possible d'indiquer le chemin à partir du répertoire racine ou simplement le raccourci, nom du ou des système(s) distant(s). Chaque variante suit une logique particulière.

### Chemin d'accès complet

Un chemin d'accès complet commence par la racine et suit à la trace tous les répertoires jusqu'au répertoire et fichier cible. Par exemple, `/etc/uucp/Devices` fait référence au fichier `Devices` du répertoire `uucp` implanté dans le répertoire racine `etc`.

N'omettez pas le signe / (barre oblique) au début du chemin d'accès pour marquer le répertoire racine. Tous les éléments doivent être séparés par une barre oblique (/).

### Chemin d'accès relatif

Un chemin d'accès relatif ne précise que les répertoires à partir du répertoire courant.

Par exemple, si le répertoire courant est `/usr/bin` et que le répertoire cible est `/usr/bin/reports`, entrez comme chemin d'accès relatif `reports` (sans la barre oblique du début).

Les chemins d'accès relatifs peuvent être utilisés avec les commandes **cu**, **uucp** et **uux** et assortis du nom du fichier source dans la commande **uuto**.

**Remarque** : Il est possible que les chemins d'accès relatifs ne fonctionnent pas avec certaines commandes BNU. Dans ce cas, entrez de nouveau la commande avec le chemin d'accès complet.

### ~ [option] chemin d'accès

Le chemin d'accès `~ [option]` indique le répertoire personnel d'un utilisateur. Le signe `~` (tilde) peut être utilisé comme raccourci à certains répertoires.

Par exemple, `~jane` fait référence au répertoire personnel de l'utilisateur Jane. Les paramètres `~uucp` et `~` (tilde seul) font référence au répertoire public BNU du système distant. Le chemin complet du répertoire public BNU est **`/var/spool/uucppublic`**.

**Remarque** : Le tilde peut avoir une autre signification sous BNU. Il peut précéder les commandes à exécuter sur le système local lorsque l'on est connecté à un système distant.

### *nom\_système!* Chemin d'accès

Le chemin d'accès *nom\_système!* indique l'accès à un fichier implanté sur un autre système. Par exemple, `distant!/account/march` fait référence au fichier `march` du répertoire `account` situé sur le système distant `distant`.



## ***nom\_système!*Nom\_système! Chemin d'accès**

Le chemin d'accès *nom\_système!nom\_système!* indique un chemin d'accès qui traverse plusieurs systèmes. Par exemple, si le système `distant` ne peut être atteint que par l'intermédiaire du système `near`, le chemin d'accès sera `near!distant!/account/march`.

Pensez à bien séparer les noms de systèmes par un ! (point d'exclamation). Dans le cas de chemins d'accès à plusieurs systèmes, la règle de séparation de éléments par une barre oblique (/) ne s'applique pas aux noms de systèmes. Elle reste néanmoins applicable au dernier système, où sont spécifiés les répertoires et les fichiers.

**Remarque :** Si vous utilisez un shell Bourne, séparez les noms de système par un ! (point d'exclamation). Lorsque vous utilisez les BNU avec un shell C ou Korn, faites précéder le point d'exclamation par une barre oblique inversée (\). La barre oblique inversée est un caractère d'échappement nécessaire pour signifier que le caractère suivant doit être interprété littéralement et non comme un caractère spécial.

## **Voir aussi**

Identification des systèmes compatibles.

Communication entre systèmes local et distant.

Echange de commandes entre systèmes local et distant.

Echange de fichiers entre systèmes local et distant.

Compte rendu sur l'état des échanges de commandes et de fichiers.

---

## Communication entre systèmes local et distant

Pour que BNU puisse établir la communication entre un système local et un système distant, ce dernier doit être équipé :

- d'un système de liaison par câble ou par modem au système local
- du système d'exploitation UNIX
- de BNU ou d'une autre version active de UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Program).

**Remarque :** Il est possible d'utiliser les BNU pour communiquer avec un système non UNIX ; dans ce cas, il faut prévoir des éléments matériels ou logiciels supplémentaires.

Les utilitaires BNU proposent deux commandes qui permettent de communiquer avec des systèmes distants. La commande **cu** permet de connecter les systèmes par câble ou par ligne téléphonique. La commande **ct** permet de connecter les systèmes uniquement par ligne téléphonique, via un modem.

Si vous connaissez le numéro de téléphone ou le nom du système cible, vous pouvez utiliser la commande **cu** pour établir des communications entre réseaux. Pour utiliser la commande **ct**, vous devez *obligatoirement* connaître le numéro de téléphone du système cible.

**Remarque :** Une troisième commande, **tip**, est très semblable à la commande **cu**. La commande **tip** est un élément de la version BSD (Berkeley Software Distribution) du programme UUCP. Une configuration particulière est nécessaire pour l'installer avec BNU.

### Commande cu

Lorsque vous exécutez la commande **cu** à partir du système local, vous pouvez :

- Établir la connexion avec un système distant particulier.
- Vous connecter au système distant.
- Exécuter diverses tâches sur le système distant.
- Basculer d'un système à l'autre, pour travailler concurremment sur les deux systèmes.

Si les deux systèmes exécutent le même système d'exploitation, il est possible de lancer les commandes ordinaires à partir du système local. Par exemple, vous pouvez exécuter des commandes pour changer de répertoire, lister le contenu de répertoires, éditer des fichiers ou encore envoyer des fichiers vers la file d'attente de l'imprimante du système distant. Pour exécuter des commandes sur le système local ou pour démarrer des échanges de commande et de fichier distants, utilisez les commandes locales spécifiques **cu**, précédées d'un tilde (~).

### Commande ct

Pour communiquer par modem avec un autre système, lancez la commande **ct**. Entrez la commande **ct**, suivie du numéro de téléphone, pour joindre le modem distant. Lorsque la connexion est établie, l'invite de connexion du système distant s'affiche.

La commande **ct** peut être particulièrement utile dans certains cas. Pour en savoir plus sur la commande BNU **ct**, reportez-vous aux sections suivantes :

- Composition d'un numéro jusqu'à établissement de la connexion, page 4-6.
- Composition de plusieurs numéros jusqu'à établissement d'une connexion, page 4-7.

## **Voir aussi**

Spécification des chemins d'accès BNU.

Identification des systèmes compatibles.

Echange de commandes entre systèmes local et distant.

Echange de fichiers entre systèmes local et distant.

Compte rendu sur l'état des échanges de commandes et de fichiers.

---

# Composition d'un numéro jusqu'à établissement de la connexion

## Prérequis

Le système appelé doit fonctionner sous BNU (Basic Networking Utilities) ou sous une autre version du programme UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Program).

## Procédure

Cette procédure explique comment utiliser la commande **ct** pour que le numéro d'un modem distant soit composé jusqu'à ce que l'établissement de la connexion ou pendant un laps de temps déterminé.

Sur la ligne de commande du système local, entrez :

```
ct w3 5550990
```

Cette commande compose le numéro du modem distant (555-0990). L'indicateur **-w3** demande à la commande **ct** de composer ce numéro toutes les minutes jusqu'à ce que la connexion soit établie ou que trois minutes se soient écoulées.

**Remarque** : Vous pouvez entrer le numéro du modem distant avant ou après l'indicateur.

## Voir aussi

Commande **ct**.

---

# Composition de plusieurs numéros jusqu'à établissement d'une connexion

## Prérequis

Le système appelé doit fonctionner sous BNU (Basic Networking Utilities) ou sous une autre version du programme UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Program).

## Procédure

Cette procédure explique comment utiliser la commande **ct** pour que plusieurs numéros de modems distants soient composés jusqu'à l'établissement d'une connexion ou qu'un laps de temps déterminé soit écoulé.

Sur la ligne de commande du système local, entrez :

```
ct -w6 5550990 5550991 5550992 5550993
```

Les numéros de téléphone 555-0990, 555-0991, 555-0992 et 555-0993 des modems distants sont composés. L'indicateur **-w6** demande à la commande **ct** de composer ces numéros toutes les minutes jusqu'à ce qu'une connexion soit établie ou que six minutes se soient écoulées.

**Remarque :** Vous pouvez entrer les numéros des modems distants, sur la ligne de commande **ct**, avant ou après l'indicateur.

## Voir aussi

Commande **ct**.

---

## Echange de fichiers entre systèmes local et distant

Le transfert de fichiers entre systèmes local et distant est l'application la plus courante des utilitaires BNU. Quatre commandes sont utilisées à cet effet : **uucp**, **uuseed**, **uuto** et **uupick**.

La commande **uucp** est le premier utilitaire de transfert de données BNU. La commande **uuseed** a été intégrée aux BNU par BSD (Berkeley Software Distribution). Les commandes **uuto** et **uupick** sont des commandes d'émission et de réception spécialisées qui fonctionnent avec la commande **uucp**.

Les commandes BNU **uuencode** et **uudecode** interviennent dans le transfert de fichiers. Ces commandes codent et décodent les fichiers binaires transmis par messagerie BNU.

### Commandes uucp et uuseed

La commande et les options **uucp** permettent d'échanger des fichiers au sein du système local, entre systèmes local et distant, et entre systèmes distants. Les options **uucp** permettent, par exemple, de créer des répertoires pour recevoir des fichiers ou des messages sur le résultat d'un transfert de fichiers.

Utilisez la commande **uuseed** spécifiquement pour transmettre des fichiers à un système distant qui n'est pas directement lié au système émetteur, mais accessible par une chaîne de connexions BNU. Bien que disposant de moins d'options que la commande **uucp**, **uuseed** a été insérée dans BNU pour répondre aux préférences des utilisateurs du programme UUCP BSD.

### Commande uuto

La commande **uuto** transmet des fichiers d'un système à un autre. Elle fait partie intégrante de la commande **uucp** et vise à simplifier la procédure d'échange. La commande **uuto** permet d'envoyer des fichiers à un utilisateur déterminé et les dépose directement dans son répertoire personnel, dans le répertoire public BNU du système. Le destinataire est averti de l'arrivée d'un fichier. Le destinataire fait appel à la commande **uupick** pour traiter le nouveau fichier.

### Commande uupick

La commande **uupick** permet de recevoir et de manipuler les fichiers transmis par la commande **uuto**. Elle comprend des fonctions de gestion de fichier utiles au destinataire pour, par exemple, localiser les fichiers reçus, les déplacer vers un répertoire particulier, exécuter des commandes ou encore supprimer des fichiers.

Pour plus d'informations sur les commandes **uuto** et **uupick**, reportez-vous à "Echange de fichiers via uuto et uupick", page 4-9.

### Commandes uuencode et uudecode

Les commandes **uuencode** et **uudecode** fonctionnent en tandem pour la préparation des fichiers en vue de leur transmission par modem. La commande **uuencode** transforme les fichiers binaires en fichiers ASCII. Ces fichiers peuvent être envoyés via un utilitaire de messagerie vers un système distant.

Le destinataire utilise la commande **uudecode** pour reconvertir le fichier ASCII au format binaire.

### Voir aussi

Spécification des chemins d'accès BNU.

Identification des systèmes compatibles.

Communication entre systèmes local et distant.

Echange de commandes entre systèmes local et distant.

Compte rendu sur l'état des échanges de commandes et de fichiers.

---

# Echange de fichiers via uuto et uupick

## Prérequis

Les systèmes expéditeur et destinataire doivent fonctionner sous BNU (Basic Networking Utilities) ou sous une autre version du programme UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Program).

## Procédure

Cette procédure explique comment transmettre et recevoir un fichier à l'aide des commandes **uuto** et **uupick**. Les options de réception d'un fichier y sont également décrites.

### Envoi d'un fichier avec uuto

**uuto** permet d'envoyer un fichier. Les noms du fichier, du système distant et du destinataire y sont précisés. Par exemple :

```
uuto /home/bin/file1 distant!joe
```

Cette commande envoie le fichier `file1` du répertoire local `/home/bin` à l'utilisateur `joe` sur le système distant `distant`.

**uuto** est une sous-commande de **uucp**. La commande **uucp** transfère le fichier vers le système distant en passant par le répertoire public `/var/spool/uucppublic`. Le fichier est déposé dans le répertoire `/var/spool/uucppublic/receive/utilisateur/System` du système distant. Si le répertoire cible n'existe pas, **uucp** le crée au cours de la procédure d'échange de fichiers.

La commande **rmail** BNU avertit le destinataire qu'un fichier est arrivé.

**Remarque :** Pour envoyer un fichier à un utilisateur sur un système *local*, entrez la commande **uuto**. Les noms du fichier, du système local destinataire et de l'utilisateur destinataire doivent être précisés. Par exemple :

```
uuto /home/bin/file2 near!nick
```

Cette commande envoie le fichier `file2` du répertoire local `home/bin` à l'utilisateur `nick` sur le système local `near`.

### Réception d'un fichier avec uupick

Pour recevoir un fichier, entrez :

```
uupick
```

La commande **uupick** explore le répertoire public à la recherche des fichiers comportant l'ID de l'utilisateur distant dans leur chemin d'accès. La commande **uupick** affiche ensuite, sur l'écran distant, un message semblable à :

```
from system base: file file1
?
```

Le ? (point d'interrogation) sur la deuxième ligne du message invite le destinataire à utiliser des options de **uupick** pour manipuler les fichiers dans le répertoire public BNU.

## Options uupick

Pour afficher la liste des options disponibles, entrez un astérisque (\*) sur la ligne suivant l'invite ? (point d'interrogation). Les options d'affichage, de sauvegarde et de sortie sont les suivantes :

- p** Affiche le contenu du fichier.
- m** [*Répertoire*] Sauvegarde le fichier dans le répertoire spécifié par la variable [*Répertoire*]. Si seul **m** est spécifié, le fichier est transféré vers le répertoire courant.
- q** Quitte la procédure de gestion de fichiers **uupick**.

## Voir aussi

Commandes **uuto** et **uupick**.



---

## Echange de commandes entre systèmes local et distant

Les BNU permettent aux utilisateurs d'échanger des commandes entre systèmes local et distant. La commande **uux** exécute des commandes sur un système distant. La commande **uupoll** planifie l'exécution des commandes.

### Commande uux

La commande **uux** exécute des commandes en arrière-plan sur un système distant. La commande **uux** utilise des démons système et ne requiert aucune intervention une fois la commande saisie.

**uux** recueille un fichier mis en file d'attente, ou plusieurs fichiers si le traitement se fait par lots, à partir des systèmes spécifiés. Elle exécute ensuite toute commande utilisateur contenue dans les fichiers transmis sur le système distant cible. (Si l'une de ces commandes n'existe pas sur le système distant, **uux** ne s'exécute pas. Elle renvoie un message d'erreur.) Si la commande émise, **cat** ou **diff** par exemple, génère un résultat en sortie, **uux** peut être chargé de l'envoyer à un fichier particulier sur un système.

**Remarque :** Vous pouvez utiliser la commande **uux** sur tout système configuré pour exécuter une commande particulière. Cependant, l'usage de certaines commandes peut être restreint pour des raisons de sécurité sur certains sites. Par exemple, il est possible sur certains sites que seule l'exécution de la commande **mail** soit autorisée.

Lorsque les fichiers sont reçus sur le système distant, le démon **uuxqt** exécute la commande spécifiée sur ce système. Le démon **uuxqt** balaye régulièrement le répertoire spool public du système distant, pour vérifier la présence des fichiers transmis par **uux**. Le démon **uuxqt** vérifie également la présence, sur le système distant, des données qui doivent faire l'objet d'un accès par les fichiers envoyés. Il vérifie en outre que le système expéditeur est autorisé à accéder aux données. Le démon **uuxqt** exécute ensuite la commande ou avertit le système expéditeur qu'elle n'a pas été exécutée.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la commande **uux**, reportez-vous à "Transfert d'un fichier vers un système distant pour impression", page 4-12.

### Commande uupoll

La commande **uupoll** lance la transmission des commandes stockées par **uux** dans le répertoire public de spouillage du système local.

En exploitation normale, la commande **uux** utilise le démon **uucico** pour envoyer périodiquement les fichiers. Les commandes envoyés par un système sont d'abord transformées par la commande **uux** en fichiers d'exécution stockés dans le répertoire de spouillage public de ce système. Le démon **uucico** balaye le répertoire public. A intervalles réguliers, il envoie les fichiers exécutables vers les systèmes cible distants

**uupoll** crée un travail nul dans le répertoire public et lance le démon **uucico**. Ainsi, la fonction d'analyse du démon **uucico** démarre plus tôt que prévu par le programme.

### Voir aussi

Spécification des chemins d'accès BNU.

Identification des systèmes compatibles.

Communication entre systèmes local et distant.

Echange de fichiers entre systèmes local et distant.

Compte rendu sur l'état des échanges de commandes et de fichiers.

---

# Transfert d'un fichier vers un système distant pour l'impression

## Prérequis

- Une connexion BNU (Basic Networking Utilities) doit être établie avec le système distant.
- Vous devez être habilité à exécuter des opérations sur le système distant.

## Procédure

Sur la ligne de commande du système local, entrez :

```
uux remote!/usr/bin/lpr local!nom-fichier
```

Le fichier local *nom-fichier* est alors imprimé sur le système distant.

---

## Identification des systèmes compatibles

Pour établir une connexion avec un autre système (local ou distant), vous devez disposer de certaines informations sur le système. Utilisez la commande **uuname** pour dresser une liste des noms de système et autres descripteurs.

## Commande uuname

Lancez la commande **uuname** pour afficher la liste de tous les systèmes accessibles au système local. Par exemple, si vous entrez :

```
uuname
```

sur la ligne de commande, le système affiche une liste telle que :

```
arthur
hera
merlin
zeus
```

Ce type d'information sert à déterminer, par exemple, le nom d'un système accessible avant d'y copier un fichier. La commande **uuname** permet également d'identifier le système local.

## Voir aussi

Spécification des chemins d'accès BNU.

Communication entre systèmes local et distant.

Echange de commandes entre systèmes local et distant.

Echange de fichiers entre systèmes local et distant.

Compte rendu sur l'état des échanges de commandes et de fichiers.

---

# Compte rendu sur l'état des échanges de commandes et de fichiers

Les utilitaires BNU offrent trois commandes pour connaître l'état des échanges de commandes et de fichiers. La commande **uusnap** affiche l'état des connexions BNU avec les systèmes distants. La commande **uuq** affiche la file d'attente des travaux BNU. La commande **uustat** donne des informations sur l'état de plusieurs opérations BNU.

## Commande uusnap

La commande **uusnap** affiche une table d'informations sur tous les systèmes connectés via BNU. Pour chaque système, une ligne indique le nom et le nombre de fichiers de commandes, de fichiers de données et d'exécutions de commandes à distance restant en files d'attente. Le dernier élément de chaque ligne est un message d'état. Ce message indique soit l'aboutissement de la connexion BNU, soit une explication du fait que BNU n'a pu établir la liaison.

## Commande uuq

La commande **uuq** dresse la liste de toutes les entrées se trouvant dans la file d'attente des travaux BNU. La présentation de cette liste ressemble à celle établie par la commande **ls**. Chaque entrée se compose du numéro de travail suivi d'une brève description (nom du système, nombre de travaux du système et quantité totale d'octets à envoyer). Les utilisateurs racine (disposant des droits d'accès root) peuvent utiliser la commande **uuq** pour identifier des travaux particuliers en attente d'après leur numéro.

## Commande uustat

La commande **uustat** fournit l'état d'une commande particulière ou d'un échange de fichiers dans le système BNU. Spécifiée sans option, **uustat** affiche une ligne unique pour chaque travail demandé par l'utilisateur courant, indiquant :

- ID du travail
- Date et heure
- État (émis ou reçu)
- Nom du système
- ID utilisateur de l'émetteur de la commande
- Taille et nom du fichier de travail.

Assorti de plusieurs paramètres, **uustat** rend compte de tous les travaux en file d'attente, de tous les utilisateurs à l'origine de ces travaux ou de tous les travaux demandés par d'autres systèmes du réseau.

Avec la commande **uustat**, les utilisateurs ont une maîtrise limitée des travaux se trouvant en file d'attente pour être exécutés sur un système distant. Il est possible d'interroger l'état des connexions BNU aux autres systèmes et de suivre les échanges de commandes et de fichiers. Dès lors, vous pouvez annuler une demande de copie lancée par la commande **uucp**. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Annulation des travaux à distance via uustat", page 4-15.

## Voir aussi

Spécification des chemins d'accès BNU.

Identification des systèmes compatibles.

Communication entre systèmes local et distant.

Echange de commandes entre systèmes local et distant.

Echange de fichiers entre systèmes local et distant.

Annulation des travaux à distance via uustat

Echange de fichiers via uuto et uupick

---

# Annulation des travaux à distance via uustat

## Prérequis

- Une connexion BNU (Basic Networking Utilities) doit être établie avec le système distant cible.
- Un travail distant doit avoir été soumis à partir du système local.

## Procédure

Cette procédure annule un processus BNU lancé sur un système distant.

1. Déterminez l'ID du processus, figurant dans la file d'attente distante. Sur la ligne de commande du système local, entrez :

```
uustat -a
```

Le paramètre **-a** affiche tous les travaux de la file d'attente du système distant ainsi que les demandes de travaux de tous les utilisateurs BNU du système.

BNU envoie un message semblable à :

```
heraC3113 11/06-17:47 S hera you 289 D.venus471afd8
merlinC3119 11/06-17:49 S merlin jane 338 D.venus471bc0a
```

2. Entrez :

```
uustat -k heraC3113
```

Le paramètre **-k** annule la demande de travail `heraC3113`.

## Voir aussi

Commande **uustat**.

---

## Liste des commandes BNU

Cette liste indique les commandes d'exploitation de BNU (Basic Networking Utilities).

Pour en savoir plus, reportez-vous à Liste des fichiers BNU, des formats de fichier et des répertoires.

### Commandes

|                 |                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ct</b>       | Etablit la connexion avec un autre système via une ligne téléphonique.                                                                                                    |
| <b>cu</b>       | Etablit la connexion avec un autre système.                                                                                                                               |
| <b>tip</b>      | Etablit la connexion avec un autre système. Cette variante de la commande <b>cu</b> est installée avec les utilitaires BNU. Elle requiert une configuration particulière. |
| <b>uucp</b>     | Copie des fichiers d'un système vers un autre, exécutant BNU ou une autre version de UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Program).                                                    |
| <b>uudecode</b> | Décode un fichier binaire encodé par la commande <b>uuencode</b> .                                                                                                        |
| <b>uuencode</b> | Encode un fichier binaire pour le transmettre par messagerie.                                                                                                             |
| <b>uuname</b>   | Donne des informations sur les systèmes accessibles.                                                                                                                      |
| <b>uupick</b>   | Achève le transfert des fichiers envoyés par la commande <b>uuto</b> .                                                                                                    |
| <b>uupoll</b>   | Force un appel vers un système distant pour transférer les travaux en file d'attente.                                                                                     |
| <b>uuq</b>      | Affiche la file d'attente de travaux BNU.                                                                                                                                 |
| <b>uusend</b>   | Utilise BNU pour envoyer un fichier vers un hôte distant exécutant BNU ou une autre version d'UUCP.                                                                       |
| <b>uusnap</b>   | Affiche un résumé des états BNU.                                                                                                                                          |
| <b>uustat</b>   | Indique l'état et donne une maîtrise limitée des opérations BNU.                                                                                                          |
| <b>uuto</b>     | Copie des fichiers sur un autre système exécutant BNU ou une autre version d'UUCP.                                                                                        |
| <b>uux</b>      | Exécute une commande sur un autre système exécutant BNU ou une autre version d'UUCP.                                                                                      |

---

# Liste des fichiers, des formats de fichier et des répertoires BNU

Cette liste comprend les éléments suivants :

- Répertoires publics et verrouillés
- Fichiers et répertoires administratifs
- Formats des fichiers de configuration
- Formats des fichiers d'émulation

Pour en savoir plus, reportez-vous à Liste des commandes BNU.

Ces fichiers, formats de fichier et répertoires doivent être utilisés pour la protection, l'administration, la configuration et l'émulation BNU.

## Répertoires publics et verrouillés

- Répertoire **/etc/locks**
- Répertoires **/var/spool/uucppublic/\***

## Fichiers et répertoires administratifs

- Répertoires **/var/spool/uucppublic/\***
- Répertoire **/var/spool/uucp**
- Répertoire **/var/spool/uucp/.Admin**
- Fichier **audit**
- Fichier **errors**
- Fichier **Foreign**
- Fichier **xferstats**
- Répertoire **/var/spool/uucp/.Corrupt**
- Répertoires **/var/spool/uucp/.Log**
- Répertoire **/var/spool/uucp/.Old**
- Répertoire **/var/spool/uucp/.Status**
- Répertoire **/var/spool/uucp/.Workspace**
- Répertoire **/var/spool/uucp/.Xqtdir**
- Répertoire **/var/spool/uucp/NomSystème**
- Fichiers de commande (**C.\***)
- Fichiers de données (**D.\***)
- Fichiers d'exécution (**X.\***)
- Fichiers temporaires (**TM.\***)

## Formats des fichiers de configuration

Les fichiers de configuration BNU implantés dans le répertoire **/etc/uucp** sont :

- **Devices**
- **Dialcodes**
- **Dialers**
- **Maxuuscheds**
- **Maxuuxqts**
- **Permissions**
- **Poll**
- **Sysfiles**
- **Systems**

Le fichier de configuration BNU résidant dans le répertoire **/usr/sbin/uucp** est :

- Format de fichier **remote.unknown**

## Formats des fichiers d'émulation

- **tip phones**
- **tip remote**
- **tip .tiprc**



---

## Chapitre 5. Emulation de terminal asynchrone (ATE)

L'émulation de terminal asynchrone (ATE) permet à un terminal d'émuler un système distant. Avec ATE, l'utilisateur peut se connecter à la plupart des systèmes qui acceptent des terminaux asynchrones. ATE permet au système distant de percevoir un terminal comme un écran système ou un terminal DEC VT100. L'option VT100 permet à l'utilisateur de se connecter à des systèmes qui ne prennent pas en charge ces terminaux, mais acceptent les terminaux VT100.

ATE utilise les deux types de connexion, directe (par câble) et par modem pour établir la liaison entre le système utilisateur et un système distant. L'utilisateur peut utiliser ATE pour se connecter à un système situé dans une pièce voisine ou à l'autre bout du pays. Pour établir une liaison directe, l'utilisateur doit savoir quel port utiliser sur son système. Pour établir une connexion par modem, il doit connaître à la fois le port à utiliser sur son système et le numéro de téléphone du système distant. Il doit également disposer d'un ID de connexion et d'un mot de passe sur le système distant.

Les points traités sont les suivants :

- Concepts ATE
- Création d'un répertoire de numéros d'appel ATE
- Edition du fichier ATE par défaut
- Liste des commandes ATE
- Liste des formats de fichier ATE

---

## Concepts ATE

ATE (Asynchronous Terminal Emulation) permet à un utilisateur de lancer des commandes sur le système distant, d'envoyer et de recevoir des fichiers et d'utiliser le protocole **xmodem** pour garantir l'intégrité des données des fichiers transférés d'un système à l'autre. Il peut également saisir et stocker des données provenant du système distant.

**Remarque** : L'utilisateur doit faire partie du groupe UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Program) pour utiliser ATE. Un utilisateur racine utilisera SMIT (System Management Interface Tool) pour intégrer des utilisateurs dans des groupes.

Cette section traite des points suivants :

- Utilisation d'ATE
- Menu principal Etat non connecté d'ATE
- Menu principal Etat connecté d'ATE
- Touches de contrôle avec ATE
- Personnalisation d'ATE

## Utilisation d'ATE

ATE utilise des menus et des sous-commandes. Lancer ATE via la commande **ate** affiche le menu principal Etat non connecté, qui permet à l'utilisateur de :

- Changer temporairement les caractéristiques d'ATE (**modify, alter**).
- Se connecter à un autre système (**directory, connect**).
- Obtenir de l'aide (**help**).
- Exécuter sur le système les commandes du système d'exploitation de la station de travail (**perform**).
- Quitter ATE (**quit**).

Les sous-menus d'ATE varient en fonction des sous-commandes exécutées. Les sous-commandes **modify** et **alter** donnent accès respectivement aux menus Modify et Alter. Si l'on utilise les sous-commandes **directory** ou **connect** pour se connecter à un système distant, le menu principal Etat connecté s'affiche. Si l'on utilise la sous-commande **directory**, c'est le répertoire de numéros d'appel (liste de numéros de téléphone) qui s'affiche.

A partir du menu principal Etat connecté, l'utilisateur peut lancer des sous-commandes pour :

- Envoyer des fichiers au système distant et en recevoir (**send, receive**).
- Transmettre un signal d'interruption au système distant (**break**).
- Mettre fin à la connexion avec le système distant (**terminate**).

De plus, les sous-commandes **modify, alter, help, perform** et **quit** permettent d'exécuter les mêmes fonctions que celles fournies par le menu principal Etat non connecté.

Il est possible de contrôler certaines opérations par des touches de contrôle. Ces combinaisons de touches sont appelées `CAPTURE_KEY`, `MAINMENU_KEY` et `PREVIOUS_KEY`. Il en est question plus loin, à la section "Touches de contrôle avec ATE", page 5-4. L'affectation des touches par défaut peut être modifiée dans le fichier ATE par défaut, **ate.def**.

## Menu principal Etat non connecté d'ATE

Le menu principal ATE Etat non connecté s'affiche lorsque la commande **ate** est activée. Une fois la liaison établie par la sous-commande ATE **connect**, le menu principal Etat connecté s'affiche.

Les sous-commandes suivantes peuvent être lancées à partir du menu principal ATE Etat non connecté. Pour lancer une sous-commande, entrez son initiale à l'invite du menu. Par exemple, entrez **d** pour lancer la sous-commande **directory**.

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>alter</b>     | Modifie temporairement les caractéristiques de transmission des données, par exemple, la vitesse de transmission. |
| <b>connect</b>   | Etablit une connexion.                                                                                            |
| <b>directory</b> | Affiche un répertoire de numérotation.                                                                            |
| <b>help</b>      | Affiche des informations d'aide.                                                                                  |
| <b>modify</b>    | Modifie temporairement les paramètres locaux comme le fichier de capture des données entrantes.                   |
| <b>perform</b>   | Permet d'exécuter des commandes du système d'exploitation de la station de travail dans ATE.                      |
| <b>quit</b>      | Quitte le programme ATE.                                                                                          |

Parmi les touches de contrôle **CAPTURE\_KEY**, **MAINMENU\_KEY** et **PREVIOUS\_KEY**, seule la touche **PREVIOUS\_KEY** peut être utilisée à partir du menu principal ATE Etat non connecté.

## Menu principal Etat connecté d'ATE

Le menu principal Etat connecté s'affiche lorsqu'une liaison est établie par la sous-commande **connect** du menu principal Etat non connecté d'ATE ou que la touche **MAINMENU\_KEY** est activée lors de la connexion à distance.

Les sous-commandes suivantes sont proposées dans le menu principal Etat connecté d'ATE. Pour lancer une sous-commande, entrez son initiale à l'invite du menu. Par exemple, entrez **a** pour lancer la sous-commande **alter**.

|                  |                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>alter</b>     | Modifie temporairement les caractéristiques de transmission des données, par exemple, la vitesse de transmission.          |
| <b>break</b>     | Envoie un signal d'interruption au système distant.                                                                        |
| <b>help</b>      | Affiche des informations d'aide.                                                                                           |
| <b>modify</b>    | Modifie temporairement les paramètres locaux utilisés par l'émulateur ; comme le fichier de capture des données entrantes. |
| <b>perform</b>   | Permet d'exécuter des commandes du système d'exploitation de la station de travail dans ATE.                               |
| <b>quit</b>      | Quitte le programme ATE.                                                                                                   |
| <b>receive</b>   | Reçoit les fichiers d'un système distant.                                                                                  |
| <b>send</b>      | Transmet des fichiers à un système distant.                                                                                |
| <b>terminate</b> | Met fin à la connexion ATE.                                                                                                |

Les trois touches de contrôle ATE peuvent être utilisées à partir du menu principal Etat connecté d'ATE.

## Touches de contrôle avec ATE

Sous ATE, vous disposez des touches de contrôle suivantes. Pour modifier ces combinaisons de touches, éditez le fichier **ate.def**.

- CAPTURE\_KEY** Commence ou arrête la sauvegarde des données affichées à l'écran au cours d'une session. La combinaison de touches par défaut pour CAPTURE\_KEY est Ctrl-B.
- CAPTURE\_KEY a une fonction de bascule. Appuyer sur cette touche lance la sauvegarde des données. Appuyer une deuxième fois sur la touche arrête la sauvegarde. Les données sont sauvegardées dans le fichier de capture défini dans **ate.def**.
- Le nom du fichier de capture par défaut est **\$HOME/kapture**. Utilisez la sous-commande **modify** pour modifier temporairement son nom. Pour une modification définitive, éditez le fichier par défaut ATE.
- Pour que CAPTURE\_KEY fonctionne, la connexion doit être établie et aucun fichier ne doit être en cours de transfert. Si l'utilisateur entre la combinaison de touches avant que la connexion ne soit établie, la commande suivante n'aboutit pas et un message d'erreur s'affiche.
- PREVIOUS\_KEY** Revient au dernier écran affiché. La combinaison de touches PREVIOUS\_KEY est également utilisée pour arrêter un transfert de fichier. La combinaison de touches par défaut pour PREVIOUS\_KEY est Ctrl-R.
- PREVIOUS\_KEY peut être exécuté à partir de l'un des deux menus principaux ATE.
- MAINMENU\_KEY** Affiche le menu principal Etat connecté à partir duquel l'utilisateur peut lancer une sous-commande ATE. La combinaison de touches par défaut pour MAINMENU\_KEY est Ctrl-V. Utilisez cette combinaison pour afficher le menu principal Etat Connecté une fois établi la connexion à un système distant.
- Si l'utilisateur entre la combinaison de touches MAINMENU\_KEY avant que la liaison ne soit établie, la commande suivante n'aboutit pas et un message d'erreur s'affiche.
- En personnalisant le fichier par défaut ATE, l'utilisateur peut modifier définitivement les affectations des touches de contrôle et le nom du fichier de capture.

## Personnalisation d'ATE

Lorsque l'utilisateur exécute ATE pour la première fois, le programme crée le fichier par défaut **ate.def** dans le répertoire courant. Editez le fichier **ate.def** pour personnaliser différents aspects d'ATE. Vous pouvez ainsi modifier, par exemple, le nom du fichier du répertoire de numérotation, le type de protocole de transfert utilisé pour envoyer des fichiers au système distant et en recevoir, ou encore le débit en bauds du modem. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Edition du fichier ATE par défaut", page 5-7.

Outre l'édition du fichier par défaut pour personnaliser ATE, vous pouvez également changer temporairement certaines caractéristiques d'ATE via les sous-commandes **modify** et **alter**. Ces sous-commandes permettent de modifier certains paramètres. Les exceptions sont les séquences des touches de contrôle (exclusivement modifiables par le biais du fichier par défaut) et le nom du répertoire de numérotation (modifiable via la sous-commande **directory** ou par le biais du fichier par défaut). Les modifications apportées via **modify**, **alter** et **directory** ne sont effectives que pour la session ATE en cours. A la session suivante, les paramètres par défaut s'appliquent de nouveau.

Si vous utilisez un modem avec ATE, vous pouvez créer un répertoire de numérotation contenant jusqu'à 20 numéros de téléphone. La sous-commande **directory** affiche les numéros de téléphone et vous permet d'en sélectionner un pour vous connecter au système souhaité.

En faisant appel au répertoire de numérotation, vous évitez une fastidieuse recherche de numéro lorsque vous souhaitez vous connecter à un système donné. Vous pouvez également spécifier certaines caractéristiques de transmission des données dans le fichier de numérotation. Ceci est particulièrement utile lorsque les caractéristiques des connexions diffèrent de celles par défaut.

Vous pouvez créer votre propre répertoire de numérotation et l'administrateur système peut créer un répertoire commun à tout le système. Vous devez spécifier quel répertoire de numéros d'appel utiliser dans le fichier ATE par défaut. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Création d'un répertoire de numéros d'appel ATE", page 5-6.

Pour plus d'informations sur les procédures ATE, consultez les sections suivantes :

- Création d'un répertoire de numéros d'appel ATE.
- Edition du fichier ATE par défaut
- Liste des commandes Ate
- Liste des formats de fichier ATE

## Voir aussi

Présentation des émulateurs traite du fonctionnement des émulateurs.

La commande **ate**, qui lance ATE et affiche le menu principal Etat non connecté, lequel donne accès aux sous-commandes ATE dédiées à la connexion aux systèmes distants, à l'émission et à la réception des fichiers.

La commande **xmodem**, qui permet de transférer des fichiers via le protocole **xmodem**.

Les sous-commandes **alter**, **break**, **connect**, **directory**, **help**, **modify**, **perform**, **quit**, **receive**, **send**, **terminate**.

---

# Création d'un répertoire de numéros d'appel ATE

## Prérequis

- Le programme ATE doit être configuré sur le système.
- Pour créer un répertoire de numéros d'appel à l'échelle du système, l'utilisateur doit détenir les droits d'accès en écriture sur le fichier **/usr/lib/dir**.

## Procédure

1. Créez le fichier répertoire de numéros d'appel :
  - a. Placez-vous dans le répertoire qui doit contenir le fichier de numéros d'appel.
  - b. Copiez le fichier **/usr/lib/dir** pour l'utiliser comme modèle. Renommez le fichier en lui donnant un nom de fichier valide quelconque.
  - c. Entrez les coordonnées d'appel au format du fichier répertoire de numéros d'appel.
  - d. Sauvegardez le fichier.

**Remarque** : Si le nouveau fichier répertoire de numéros d'appel doit être le fichier par défaut de tout le système, sauvegardez-le sous le nom **/usr/lib/dir**.

2. Si le nom du fichier répertoire de numéros d'appel n'est pas **/usr/lib/dir** (fichier par défaut), éditez le fichier **ate.def** dans le répertoire à partir duquel le programme ATE a été lancé. Modifiez le paramètre *DIRECTORY* dans le fichier **ate.def** en lui donnant la valeur du nouveau fichier.
3. Lancez ATE et visualisez le répertoire de numéros d'appel à l'aide de la sous-commande **directory**.

## Voir aussi

Concepts ATE

Edition du fichier ATE par défaut

Format de fichier ate.def, Format du fichier répertoire de numéros d'appel ATE.

Sous-commandes **directory** et **connect**.

---

# Edition du fichier ATE par défaut

## Prérequis

Le programme ATE doit être configuré sur le système.

## Procédure

Pour modifier la configuration du fichier **ate.def**, procédez comme suit :

1. Editez le fichier **ate.def** avec un éditeur de texte ASCII.
2. Entrez les nouvelles valeurs des paramètres à modifier. Les autres valeurs peuvent être effacées ou laissées telles quelles. Le système utilise les valeurs par défaut pour tout paramètre effacé.
3. Sauvegardez le fichier **ate.def** ainsi modifié.

Les modifications apportées au fichier **ate.def** n'entrent en vigueur qu'à l'exécution suivante d'ATE à partir du répertoire contenant le fichier **ate.def** personnalisé.

L'utilisateur peut conserver une copie du fichier **ate.def** dans un répertoire auquel il a accès en lecture-écriture. Par exemple, s'il doit exécuter plusieurs fois le programme avec des paramètres par défaut différents, il est utile de conserver des copies du fichier **ate.def** avec la configuration adéquate dans différents sous-répertoires de **\$HOME**. L'inconvénient de conserver plusieurs copies du fichier **ate.def** est de mobiliser de l'espace de stockage. Une solution consiste à modifier temporairement la plupart des paramètres à l'aide des sous-commandes ATE **alter** et **modify**. Utilisez une des entrées du répertoire de numéros d'appel pour modifier les paramètres d'une connexion par modem.

## Voir aussi

Création d'un répertoire de numéros d'appel ATE.

Format du fichier **ate.def**, Format du fichier répertoire de numéros d'appel pour ATE.

Commande **ate**.

Sous-commandes **alter** et **modify**.

---

## Liste des commandes ATE

Cette liste ATE comprend :

- Commande et sous-commandes **ate**
- Commande **xmodem**.

Pour en savoir plus, reportez-vous à "Liste des formats de fichier ATE", page 5-9.

### Commande et sous-commandes **ate**

|                  |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ate</b>       | Lance le programme ATE. Les sous-commandes sont :                                                                             |
| <b>break</b>     | Entre l'activité en cours sur un système distant.                                                                             |
| <b>connect</b>   | Etablit la connexion avec un système distant.                                                                                 |
| <b>directory</b> | Affiche le répertoire de numéros d'appel ATE où l'utilisateur peut choisir une entrée pour se connecter à un système distant. |
| <b>help</b>      | Fournit de l'aide sur les sous-commandes ATE.                                                                                 |
| <b>perform</b>   | Permet à un utilisateur de lancer des commandes du système d'exploitation du poste de travail tout en utilisant ATE.          |
| <b>quit</b>      | Quitte ATE.                                                                                                                   |
| <b>receive</b>   | Permet de recevoir un fichier d'un système distant.                                                                           |
| <b>send</b>      | Permet d'envoyer un fichier à un système distant.                                                                             |
| <b>terminate</b> | Met fin à une connexion ATE avec un système distant.                                                                          |

### Commande **xmodem**

|               |                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>xmodem</b> | Transfère les fichiers via le protocole xmodem, qui détecte les erreurs de transmission au cours d'une transmission asynchrone. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



---

## Liste des formats de fichier ATE

Cette section donne la liste des formats de fichiers ATE.

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ate.def</b>                    | Définit les paramètres de connexion par défaut.                                           |
| <b>Répertoire de numérotation</b> | Définit les numéros de téléphone et les paramètres pour des connexions modem spécifiques. |

Pour en savoir plus, reportez-vous à "Liste des commandes ATE".



# Index

## A

- adressage du courrier, 2-15
  - description, 2-13
  - liaison BNU (UUCP), 2-16
  - réseau local, 2-15
  - système local, 2-14
- adresses
  - courrier, 2-13
  - Internet, généralités, 3-4
- affichage
  - contenu de la boîte aux lettres, 2-5
  - nom de connexion, 1-9
  - nom système, 1-9
  - numéro du message courant, 2-7
  - utilisateurs connectés, 1-9
- aide de la messagerie
  - pages de référence, 2-29
  - programme de messagerie
    - boîte aux lettres, 2-29
    - éditeur de message, 2-29
    - message confidentiel, 2-29
- aide, messagerie, 2-29
- alias, mail, 2-32
- alias de messages, création d'une liste, 2-32
- applications d'émulation, 1-7
- applications réseau, 1-5
- ATE (Asynchronous Terminal Emulation)
  - commande, sous-commands, liste, 5-8
  - commande, sous-commands, utilisation, 5-2
  - édition, format de fichier ate.def, 5-7
  - formats de fichiers, 5-9
  - menu principal Etat connecté, utilisation, 5-3
  - menu principal Etat non connecté, utilisation, 5-3
  - modification, 5-7
  - personnalisation, présentation, 5-4
  - présentation, 5-1
  - répertoire de numéros d'appel, paramétrage, 5-6
  - répertoire de numérotation, présentation, 5-4
  - touches de contrôle, utilisation, 5-4
- ATE (Emulation de terminal asynchrone), description, 1-8
- ATE (émulation de terminal asynchrone), présentation, généralités, 5-1
- authentification, Kerberos V.5, 3-23

## B

- bannière, contrôle de l'affichage, 2-35
- bibliographie, viii
  - commande, viii
- BNU (Basic Networking Utilities)
  - annulation des travaux à distance, 4-15
  - commandes d'émulation, 1-8
    - commande ct, 1-8
    - commande cu, 1-8
    - commande tip, 1-8

- commandes, liste, 4-16
- communications, 4-4
- composition
  - numéro unique, 4-6
  - plusieurs numéros, 4-7
- courrier, adressage, 2-16
- échange, commandes, 4-11
- fichiers
  - administratif, 4-17
  - configuration, 4-18
  - échange, 4-8, 4-9
  - état, 4-13
  - impression, 4-12
  - liste des, 4-17
  - transfert, 4-12
- noms de chemins d'accès, 4-2
- répertoires
  - administratif, 4-17
  - liste des, 4-17
  - systèmes compatibles, 4-12
- boîte aux lettres, 2-9
  - système, 2-2
- boîte aux lettres personnelle, 2-2
- boîte aux lettres personnelle par défaut, 2-2
- boîte aux lettres système, 2-2

## C

- champ Sujet, message, 2-22
- champs d'en-tête, message, 2-20
- classement du courrier, 2-9
- classement du courrier dans des dossiers, 2-9
- clavier d'installation et de configuration de TCP/IP, 3-21
- client, TCP/IP, 3-3
- commande bellmail, 1-4
- commande talk, conversation en temps réel, 3-10
- commande uucp, 4-8
- commande uuencode, 4-8
- commande uupick, 4-8
- commande uupoll, 4-11
- commande uuq, 4-13
- commande uusend, 4-8
- commande uusnap, 4-13
- commande uustat, 4-13
- commande uuto, 4-8
- commande uux, 4-11
- commandes
  - ?, mail, 2-29
  - aide, mail, 2-29
  - ate, ATE, 5-2
  - ct, BNU, 4-4
  - cu, BNU, 4-4
  - enq, TCP/IP, 3-17
  - enroll, mail, 2-28
  - finger, TCP/IP, 3-19
  - fmt, 2-22
  - ftp, TCP/IP, 3-12
  - host, TCP/IP, 3-19

- mail, 2-4
- man, 2-29
- ping, TCP/IP, 3-10, 3-19
- rexec, TCP/IP, 3-6
- rlogin, TCP/IP, 3-6, 3-18
- rsh, TCP/IP, 3-8
- rwho, TCP/IP, 3-19
- smit, TCP/IP, 3-17
- spell, 2-23
- talk, TCP/IP, 3-10
- telnet, TCP/IP, 3-18
- tftp, TCP/IP, 3-14
- tn, TCP/IP, 3-9
- utftp, TCP/IP, 3-14
- uucico, BNU, 4-11
- uucp, BNU, 4-8
- uudecode, BNU, 4-8
- uuencode, BNU, 4-8
- uuname, BNU, 4-12
- uupick, BNU, 4-8
- uupoll, BNU, 4-11
- uuq, BNU, 4-13
- uuse, BNU, 4-8
- uusnap, BNU, 4-13
- uustat, BNU, 4-13
- uuto, BNU, 4-8
- uux, BNU, 4-11
- uuxqt, BNU, 4-11
- vacation -l, mail, 2-27
- whois, TCP/IP, 3-19
- xget, mail, 2-28
- xsend, mail, 2-27
- commandes d'exécution, TCP/IP, rsh et remsh, 3-8
- commandes de connexion
  - hôte distant, commande ftp, 3-13
  - rexec, 3-7
  - rlogin, 3-7
- commandes sécurisées, 1-7
- communication
  - fonctions, 1-5
  - présentation, 1-1
  - support, 1-5
- communication avec les utilisateurs d'autres systèmes, 4-4
- composition, BNU, 4-6
- configuration de la messagerie, 2-30
- connexion d'hôtes
  - command telnet, tn, ou tn3270, 3-6
  - local vers distant, 3-6
- consultation d'un message, 2-4
- courrier
  - description, 1-2
  - présentation, applications de courrier, 1-2
- création d'un message, adressage, 2-13
- création de messages
  - description, 2-13
  - dossiers, 2-36
  - message confidentiel, 2-27
  - message d'absence, 2-27
  - mise en forme, 2-22
  - modification d'un message, 2-17
  - vérification orthographique, 2-23

## D

- dossiers, 2-3
- dossiers de messages, 2-9
- dossiers par défaut, 2-36

## E

- échange de fichiers, BNU, 4-8
- éditeur de message
  - champs d'en-tête
    - insertion dans, 2-20
    - modification, 2-20
  - description, 2-17
  - lancement, 2-17
  - message
    - affichage, 2-18
    - insertion, 2-18, 2-20
    - modification, 2-18
    - sortie sans sauvegarder, 2-19
  - mise en forme d'un message, 2-22
  - modification d'un message, 2-17
  - sélection d'un éditeur de texte, 2-37
  - sous-commands, 2-39
  - vérification orthographique, 2-23
- éditeurs, message, 2-17
- émulateurs
  - ATE, 5-1
  - terminal, 1-7
- émulateurs de terminaux, 1-7, 5-1
- émulation d'hôte, 1-7
- émulation de terminal
  - asynchrone, 1-8
  - commandes BNU, 1-8
  - TCP/IP, 1-7
- émulation de terminal asynchrone, 5-1
- émulation de terminaux, TCP/IP, commande telnet, 3-9
- envoi d'un message, insertion dans un message, 2-19
- envoi de courrier, 2-23
  - commande mail, 2-23
  - commandes et sous-commands, 2-38
  - description, 2-13
  - message confidentiel, 2-27
  - message d'absence, 2-27
  - réacheminement, 2-25
  - réponse, 2-24
  - sous-commands, 2-39
- équipement de terminaison de circuit de données, 1-5
- équipement terminal de traitement de données, 1-5
- état, message, 2-4
- ETCD (équipement de terminaison de circuit de données), 1-5
- ETD (équipement de terminaison de données), 1-5

## F

- fichier ate.def, 5-7
- fichier dead.letter, message
  - description, 2-2
  - récupération et annotation, 2-20

- sauvegarder le message dans, 2-19
- fichiers
  - .3270keys, TCP/IP, 3-20, 3-21
  - .forward, mail, 2-26
  - .mailrc, messagerie, 2-9
  - .netrc, TCP/IP, 3-20
  - .rhosts, TCP/IP, 3-7
  - .vacation.dir, mail, 2-27
  - .vacation.msg, mail, 2-27
  - .vacation.pag, mail, 2-27
  - ate.def, ATE, 5-4
  - dead.letter, 2-2
  - hosts.equiv, TCP/IP, 3-7
  - impression
    - BNU, 4-12
    - TCP/IP, 3-17
  - Mail.rc, mail, 2-31
  - mbox, 2-2
  - qconfig, TCP/IP, 3-17
  - transfert
    - BNU, 4-8
    - TCP/IP, 3-12
  - vacation.def, mail, 2-27
- fichiers TCP/IP
  - copie avec la commande ftp, 3-12
  - copie d'un hôte distant vers un hôte local,
    - procédure, 3-14, 3-15
  - copie d'un hôte local vers un hôte distant,
    - procédure, 3-14
  - transfert, 3-12
- formats de fichiers, ATE, 5-9

## G

- groupe MH (gestionnaire de messages),
  - description, 1-2

## H

- hôte, TCP/IP, 3-3

## I

- interface API, 3-5

## L

- lancement
  - éditeur de message, 2-17
  - messagerie, 2-4
- lecture de messages, 2-7
- listes de diffusion, courrier, 2-32
- logiciel, support de communication pour les
  - utilisateurs, 1-5

## M

- mail
  - commande, 2-4
  - commandes système, 2-38
  - sous-commandes
    - boîte aux lettres, 2-38
    - éditeur de message, 2-38
    - message confidentiel, 2-38
- matériel, support de communication pour les
  - utilisateurs, 1-5
- mbox, 2-2

- message
  - état, 2-4
  - personnel, 2-2
- message confidentiel, 2-27
- message d'absence, 2-27
- messagerie, aide, 2-29
- messagerie électronique
  - adressage, 2-13
  - consultation, 2-4
  - création et envoi, description, 2-13
  - dossiers, description, 2-3
  - envoi, commande mail, 2-23
  - fichier dead.letter, description, 2-2
  - insertion dans un message
    - dead.letter, 2-20
    - fichier, 2-20
    - message, 2-20
    - texte, 2-18
  - lecture, 2-7
  - mbox, description, 2-2
  - message confidentiel, 2-27
    - sous-commandes, 2-40
  - messages d'absence, 2-27
  - mise en forme d'un message, 2-22
  - présentation, utilisateur, 2-1
  - réception, 2-4
    - commande de messagerie, 2-7
  - réponse, 2-24
- messages, 2-17
- mise en forme, message, 2-22

## N

- nom de connexion, affichage, 1-9
- nom système, affichage, 1-9
- noms de chemins d'accès, BNU, 4-2
- numéro de message, afficher courant, 2-7

## O

- opérations d'impression TCP/IP, systèmes distants
  - impression depuis, 3-18
  - impression vers, 3-17
- options
  - alias, mail, 2-33
  - ask, mail, 2-32
  - askcc, mail, 2-32
  - autoprint, mail, 2-36
  - crt, mail, 2-34
  - editor, mail, 2-37
  - folder, mail, 2-36
  - messagerie, 2-30
  - quiet, mail, 2-35
  - screen, mail, 2-33
  - toplines, mail, 2-34
  - visual, mail, 2-37
- options d'affichage du courrier dans la messagerie,
  - 2-33

## P

- pages de référence, 2-29
- personnalisation
  - ATE, 5-4
  - messagerie, 2-30

- TCP/IP, 3-20
- personnalisation de la messagerie, 2-30
  - affichage
    - bannière, 2-35
    - en-tête, 2-35
    - texte, 2-33
  - alias, création d'une liste, 2-32
  - champ Cc :, 2-32
  - champ sujet, 2-32
  - description, 2-30
  - éditeur de texte, 2-37
  - listes de diffusion, 2-32
  - options
    - activation et désactivation, 2-31
    - description, 2-31
  - sous-commande delete, 2-36
- personnalisation de TCP/IP
  - création de macros FTP, 3-20
  - création du fichier .netrc, 3-20
  - réaffectation des touches du clavier, 3-21
- programme mh, 1-2
- protocoles, TCP/IP, 3-4

## R

- réacheminement, courrier, 2-25
- réception de courrier
  - message confidentiel, 2-27
  - réacheminement, 2-25
- réception de messages, 2-4
  - boîtes aux lettres
    - affichage du contenu, 2-5
    - boîte aux lettres système, description, 2-2
    - changement, 2-12
    - classement, 2-9
    - dossiers, 2-3
    - fichier dead.letter, description, 2-2
    - modification d'un message, 2-17
    - personnel (mbox), description, 2-2
    - recherche de nom, 2-11
    - recherche et affichage des messages
      - sélectionnés, 2-6
    - sortie, 2-9
    - sous-commandes, 2-38
    - vérification, 2-4
  - commande de messagerie, 2-7
  - description, 2-4
  - lecture, 2-7
- réception de messages confidentiels, 2-27
- répertoire de numéros d'appel, ATE, 5-6
- répertoire de numérotation, ATE, 5-4
- répertoires, BNU, liste des, 4-17
- Réponse à un message, 2-24
- réponse aux messages
  - expéditeur uniquement, 2-24
  - liste expéditeur et copie, 2-24
- réseau, TCP/IP, 3-3
- réseaux, courrier
  - adressage différent, 2-15
  - adressage local, 2-15

## S

- sécurité de TCP/IP, configuration, fichiers, 3-20
- serveur, TCP/IP, 3-23

- sortie de la messagerie, 2-9
- sous-commande
  - ., éditeur de message, 2-23
  - break, ATE, 5-3
  - macdef, TCP/IP, 3-21
  - receive, ATE, 5-3
  - send, ATE, 5-3
  - terminate, ATE, 5-3
- sous-commandes
  - +, message, 2-8
  - , message, 2-8
  - =, message, 2-7
  - ~!, éditeur de message, 2-23
  - ~?, éditeur de message, 2-29
  - ~|, éditeur de message, 2-22
  - ~b, éditeur de message, 2-22
  - ~c, éditeur de message, 2-22
  - ~d, éditeur de message, 2-20
  - ~e, éditeur de message, 2-18
  - ~f, éditeur de message, 2-20
  - ~h, éditeur de message, 2-21
  - ~m, éditeur de message, 2-20
  - ~p, éditeur de message, 2-19
  - ~s, éditeur de message, 2-22
  - ~t, éditeur de message, 2-22
  - ~v, éditeur de message, 2-18
- alter, ATE, 5-2
- connect, ATE, 5-2
- d, message, 2-8
- directory, ATE, 5-2
- e, mail, 2-18
- f, message, 2-6
- folder, message, 2-7
- folder (mail), 2-11
- get, TCP/IP, 3-15
- h, message, 2-6
- ignore, mail, 2-35
- m, mail, 2-25
- mail, 2-38
- modify, ATE, 5-2
- n, message, 2-8
- p, message, 2-7
- perform, ATE, 5-2
- put, TCP/IP, 3-15
- q, messagerie, 2-9
- R, mail, 2-25
- r, mail, 2-25
- s, message, 2-11
- set
  - mail, 2-31
  - messagerie, 2-10
- set folder, messagerie, 2-10
- source, 2-31
- t, message, 2-7
- u, message, 2-9
- unset, mail, 2-31
- v, mail, 2-18
- w, message, 2-11
- x, messagerie, 2-9
- z, message, 2-6

- suppression du courrier, 2-8
- systèmes d'exploitation, autres, 1-6
- systèmes distants, connexion, 3-10

systèmes distants, TCP/IP  
  connexion, procédure, 3-13  
  connexions d'hôtes, 3-6  
  copie de fichiers  
    commande ftp, 3-12  
    commande tftp, 3-14  
  impression depuis, 3-18  
  impression vers, 3-17  
  utilisateurs connectés, 3-10  
    dialogue avec, 3-19

**T**

TCP/IP

- commandes
  - état du réseau, 3-19
  - transfert de fichiers, 3-12
  - utilisateur, 3-3
- commandes d'émulation, 1-7
  - commande rlogin, 1-7
  - commande telnet, 1-7
- commandes d'état, 3-25
  - commande finger ou f, 3-19
  - commande host, 3-19
  - commande ping, 3-19
  - commande rwho, 3-19
  - commande whois, 3-19
- commandes d'impression, 3-25
- commandes de communication à distance, talk, 3-25
- commandes de connexion à distance, 3-25
- commandes de transfert de fichier, 3-25
- commandes de transfert de fichiers
  - commande ftp, 3-12
  - commande rcp, 3-12
  - commande tftp, 3-14
  - commande tftp ou utftp, 3-12
- conversation en temps réel, commande talk, 3-10
- copie de fichiers
  - commande ftp, 3-12
  - commande tftp, 3-14
- Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), 3-3
- File Transfer Protocol (FTP), 3-12

interface API (Application Programming Interface), 3-5  
Internet, 3-2  
protocoles, généralités, 3-3, 3-4  
réseaux

- généralités, 3-3
- réseau local (LAN), 3-2
- réseau longue distance (WAN), 3-2

termes

- adresses, 3-4
- API, 3-5
- client, 3-3
- datagrammes, 3-4
- hôte, 3-3
- livraison des messages, 3-5
- noms, 3-4
- paquet, 3-3
- paquets, 3-4
- port, 3-3
- processus, 3-4
- protocoles, 3-4
- réseau, 3-3
- routage, 3-5
- serveur, 3-4
- touches du clavier, 3-21
- Trivial File Transfer Protocol (TFTP), 3-12

terminal DEC VT 100, 1-8  
touches de contrôle, ATE, 5-4  
transfert de fichier, TCP/IP, 3-12  
transfert de fichiers, 3-12

- BNU, 4-11

travail d'impression, TCP/IP

- depuis un système distant, procédure, 3-18
- mise en file d'attente avec la commande enq, procédure, 3-17
- mise en file d'attente via SMIT, procédure, 3-17

## U

utilisateur distant, TCP/IP, dialogue, 3-11  
utilisateurs connectés, affichage, 3-19

## V

vérification orthographique, message, 2-23





## Vos remarques sur ce document / Technical publication remark form

**Titre / Title :** Bull AIX 4.3 Guide de l'utilisateur système Communications et réseaux

**N° Référence / Reference N° :** 86 F2 98HX 02

**Daté / Dated :** Octobre 1999

### ERREURS DETECTEES / ERRORS IN PUBLICATION

### AMELIORATIONS SUGGEREES / SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT TO PUBLICATION

Vos remarques et suggestions seront examinées attentivement.

Si vous désirez une réponse écrite, veuillez indiquer ci-après votre adresse postale complète.

Your comments will be promptly investigated by qualified technical personnel and action will be taken as required.

If you require a written reply, please furnish your complete mailing address below.

NOM / NAME : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

SOCIETE / COMPANY : \_\_\_\_\_

ADRESSE / ADDRESS : \_\_\_\_\_

Remettez cet imprimé à un responsable BULL ou envoyez-le directement à :

Please give this technical publication remark form to your BULL representative or mail to:

**BULL ELECTRONICS ANGERS  
CEDOC  
34 Rue du Nid de Pie – BP 428  
49004 ANGERS CEDEX 01  
FRANCE**

# Technical Publications Ordering Form

## Bon de Commande de Documents Techniques

To order additional publications, please fill up a copy of this form and send it via mail to:

Pour commander des documents techniques, remplissez une copie de ce formulaire et envoyez-la à :

**BULL ELECTRONICS ANGERS**  
**CEDOC**  
**ATTN / MME DUMOULIN**  
**34 Rue du Nid de Pie – BP 428**  
**49004 ANGERS CEDEX 01**  
**FRANCE**

**Managers / Gestionnaires :**  
**Mrs. / Mme :** **C. DUMOULIN** +33 (0) 2 41 73 76 65  
**Mr. / M :** **L. CHERUBIN** +33 (0) 2 41 73 63 96  
**FAX :** +33 (0) 2 41 73 60 19  
**E-Mail / Courrier Electronique :** [srv.Cedoc@franp.bull.fr](mailto:srv.Cedoc@franp.bull.fr)

Or visit our web site at: / Ou visitez notre site web à:

<http://www-frec.bull.com> (PUBLICATIONS, Technical Literature, Ordering Form)

| CEDOC Reference #<br>N° Référence CEDOC                                                                             | Qty<br>Qté | CEDOC Reference #<br>N° Référence CEDOC | Qty<br>Qté | CEDOC Reference #<br>N° Référence CEDOC | Qty<br>Qté |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| ____ [__]                                                                                                           |            | ____ [__]                               |            | ____ [__]                               |            |
| ____ [__]                                                                                                           |            | ____ [__]                               |            | ____ [__]                               |            |
| ____ [__]                                                                                                           |            | ____ [__]                               |            | ____ [__]                               |            |
| ____ [__]                                                                                                           |            | ____ [__]                               |            | ____ [__]                               |            |
| ____ [__]                                                                                                           |            | ____ [__]                               |            | ____ [__]                               |            |
| ____ [__]                                                                                                           |            | ____ [__]                               |            | ____ [__]                               |            |
| ____ [__]                                                                                                           |            | ____ [__]                               |            | ____ [__]                               |            |
| [__]: <b>no revision number means latest revision</b> / pas de numéro de révision signifie révision la plus récente |            |                                         |            |                                         |            |

NOM / NAME : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

SOCIETE / COMPANY : \_\_\_\_\_

ADRESSE / ADDRESS : \_\_\_\_\_

PHONE / TELEPHONE : \_\_\_\_\_ FAX : \_\_\_\_\_

E-MAIL : \_\_\_\_\_

**For Bull Subsidiaries / Pour les Filiales Bull :**

Identification: \_\_\_\_\_

**For Bull Affiliated Customers / Pour les Clients Affiliés Bull :**

**Customer Code / Code Client :** \_\_\_\_\_

**For Bull Internal Customers / Pour les Clients Internes Bull :**

**Budgetary Section / Section Budgétaire :** \_\_\_\_\_

**For Others / Pour les Autres :**

**Please ask your Bull representative. / Merci de demander à votre contact Bull.**



**BULL ELECTRONICS ANGERS  
CEDOC  
34 Rue du Nid de Pie – BP 428  
49004 ANGERS CEDEX 01  
FRANCE**

**86 F2 98HX 02**

PLACE BAR CODE IN LOWER  
LEFT CORNER



Utiliser les marques de découpe pour obtenir les étiquettes.  
Use the cut marks to get the labels.

AIX  
AIX 4.3 Guide de  
l'utilisateur système  
Communications et  
réseaux  
86 F2 98HX 02

AIX  
AIX 4.3 Guide de  
l'utilisateur système  
Communications et  
réseaux  
86 F2 98HX 02

AIX  
AIX 4.3 Guide de  
l'utilisateur système  
Communications et  
réseaux  
86 F2 98HX 02

