

Bull

AIX 4.3 Guide d'administration : installation via un réseau

AIX

Bull

AIX 4.3 Guide d'administration : installation via un réseau

AIX

Logiciel

Octobre 1999

**BULL ELECTRONICS ANGERS
CEDOC
34 Rue du Nid de Pie – BP 428
49004 ANGERS CEDEX 01
FRANCE**

86 F2 17HX 05

The following copyright notice protects this book under the Copyright laws of the United States and other countries which prohibit such actions as, but not limited to, copying, distributing, modifying, and making derivative works.

Copyright © Bull S.A. 1992, 1999

Imprimé en France

Vos suggestions sur la forme et le fond de ce manuel seront les bienvenues. Une feuille destinée à recevoir vos remarques se trouve à la fin de ce document.

Pour commander d'autres exemplaires de ce manuel ou d'autres publications techniques Bull, veuillez utiliser le bon de commande également fourni en fin de manuel.

Marques déposées

Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

AIX[®] est une marque déposée d'IBM Corp. et est utilisée sous licence.

UNIX est une marque déposée licenciée exclusivement par Open Group.

A 2000

Le produit présenté dans ce manuel est prêt pour l'an 2000.

La loi du 11 mars 1957, complétée par la loi du 3 juillet 1985, interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il n'engage pas la responsabilité de Bull S.A. en cas de dommage résultant de son application. Des corrections ou modifications du contenu de ce document peuvent intervenir sans préavis ; des mises à jour ultérieures les signaleront éventuellement aux destinataires.

A propos de ce guide

AIX 4.3 Guide d'administration : installation via un réseau décrit l'installation et la configuration du logiciel par le biais d'une interface de réseau. L'administration de l'installation via le réseau (NIM) permet une gestion centralisée de l'installation du système d'exploitation de base (BOS) AIX version 4.1 (et ultérieures) et du logiciel en option sur des machines dans un environnement réseau. NIM permet d'installer AIX version 4.1 (et ultérieures) à partir d'un serveur sur lequel AIX est installé.

Ce manuel ne décrit pas comment :

- installer BOS sur une machine sans le concours d'un serveur de réseau. Pour une description exhaustive de l'installation du BOS, reportez-vous à *AIX 4.3 Guide d'installation*.
- Gérer les réseaux. Pour plus d'informations sur la gestion des réseaux, reportez-vous au *AIX 4.3 Guide d'administration : communications et réseaux*.

Les informations de ce manuel se trouvent également sur le CD-ROM "Hypertext Library for AIX 4.3". Cette documentation en ligne est conçue pour un navigateur web HTML 3.2.

Utilisateurs concernés

Ce manuel est dédié aux administrateurs système chargés de l'installation et de la configuration d'une ou plusieurs machines AIX en environnement de réseau.

L'administrateur est supposé familiarisé avec les procédures d'installation décrites dans le *AIX 4.3 Guide d'installation*, avec la gestion des systèmes AIX et des environnements de réseau.

Mode d'emploi

Cette section regroupe le contenu du manuel, les conventions typographiques adoptées et la documentation connexe.

Contenu du manuel

Cette section présente le contenu de ce manuel et décrit brièvement chaque chapitre et annexe.

- Le chapitre 1, "NIM - Introduction", présente les principaux éléments de l'environnement NIM, et les tâches à effectuer pour installer le système d'exploitation de base (BOS) et les logiciels en option sur une ou plusieurs machines.
- Le chapitre 2, "Choix d'un maître NIM", traite des conditions requises par la machine maître dans l'environnement NIM.
- Le chapitre 3, "Exploitation de base et configuration de NIM", traite des opérations NIM de base et des tâches de configuration simples.
- Le chapitre 4, "Opérations client NIM", traite de l'installation de NIM sur les machines client.
- Le chapitre 5, "Tâches avancées d'installation NIM", traite des procédures d'installation avancées de NIM.
- Le chapitre 6, "Tâches avancées de configuration NIM", traite des procédures de configuration avancées de NIM.

- Le chapitre 7, "Autres opérations", donne des informations sur les tâches complémentaires à effectuer dans l'environnement NIM. Ces tâches ne font pas partie des procédures d'installation et de configuration standard de l'environnement NIM.
- Le chapitre 8, "Concepts NIM", développe les sujets qu'il vous faut maîtriser pour exploiter les fonctions NIM.
- Le chapitre 9, "Commandes NIM", fournit des informations sur les commandes NIM.
- Le chapitre 10, "Messages d'erreur et d'avertissement", traite des messages d'erreur et d'avertissement affichés par les commandes NIM et indique des procédures de reprise.
- Le chapitre 11, "Résolution des incidents NIM", propose des solutions pour résoudre les problèmes d'installation du réseau.
- L'annexe A, "Amorçage réseau", traite des procédures d'amorçage d'une machine sur un réseau.
- L'annexe B, "Opérations associées au matériel", indique la procédure de détermination de l'adresse matérielle d'une machine sur le réseau et les procédures permettant l'amorçage d'une machine via l'interface réseau.
- L'annexe C, "Exemples de fichiers", donne des exemples des fichiers de ressources **bosinst.data** et **script**, ainsi qu'un exemple de fichier de définition pour la commande **nimdef**.
- L'annexe D, "Compatibilité et limites", donne des précisions sur la compatibilité et les limites intervenant entre AIX version 4.1 et AIX version 4.2 (et ultérieures).
- Le "Glossaire" définit les termes utilisés dans le manuel.

Conventions typographiques

Voici les conventions typographiques adoptées dans ce manuel.

Gras	Commandes, mots-clés, fichiers, répertoires et autres éléments dont le nom est prédéfini par le système.
<i>Italiques</i>	Paramètres dont le nom ou la valeur est fournie par l'utilisateur.
Espacement fixe	Exemples (de valeurs spécifiques, de texte affiché, de code programme), messages système ou données entrées par l'utilisateur.

ISO 9000

Ce produit répond aux normes qualité ISO 9000.

Documentation connexe

Bibliographie complémentaire au *AIX 4.3 Guide d'administration : installation via un réseau* :

- *AIX - Bibliographie*, CEDOC 86 F2 71WE
- *AIX 4.3 Guide d'installation*, CEDOC 86 F2 43GX
- *AIX 4.3 Guide d'administration : communications et réseaux*, CEDOC 86 F2 31JX

Bibliographie

Les ouvrages suivants concernent le *AIX 4.3 Guide d'administration : installation via un réseau* :

- *AIX Commands Reference*, CEDOC 86 A2 38JX à 86 A2 43JX (six volumes)
- *AIX Version 4.3 - Guide de résolution des incidents*, CEDOC 86 F2 32JX
- *AIX 4.3 Guide d'administration : système d'exploitation et unités*, CEDOC 86 F2 99HX
- *AIX 4.1 - Guide d'installation*, CEDOC 86 F2 60AP
- *AIX 4.2 Guide d'installation*, CEDOC 86 F2 05AT

Commande de manuels

Pour commander ce CD-ROM, adressez-vous à Bull Electronics Angers S.A CEDOC, à l'adresse indiquée sur le formulaire de remarques, en fin de manuel. Pour commander un exemplaire supplémentaire du présent manuel, spécifiez la référence CEDOC 86 F2 17HX. Consultez le manuel *AIX - Bibliographie* pour obtenir des informations sur les publications connexes et le moyen de se les procurer.

Table des matières

A propos de ce guide	iii
Utilisateurs concernés	iii
Mode d'emploi	iii
ISO 9000	iv
Documentation connexe	iv
Bibliographie	v
Commande de manuels	v
Chapitre 1. NIM - Introduction	1-1
Présentation des opérations Network Installation Management (NIM)	1-2
Installation du BOS	1-2
Personnalisation (installation) du logiciel	1-2
Maintenance du logiciel	1-2
Configuration de la machine	1-2
Amorçage des diagnostics	1-2
Amorçage en mode maintenance	1-3
Initialisation des clients sans disque et sans données	1-3
Installation du BOS sur un autre disque	1-3
Chapitre 2. Choix d'un maître NIM	2-1
Chapitre 3. Exploitation de base et configuration de NIM	3-1
Configuration du maître NIM et création des ressources d'installation de base ...	3-2
Préalables	3-2
A partir de Web-based System Manager	3-2
Via SMIT	3-2
Via la ligne de commande	3-3
Ajout d'un client NIM autonome à l'environnement NIM	3-6
Préalables	3-6
A partir de Web-based System Manager	3-6
Via SMIT	3-7
Via la ligne de commande	3-7
Vérification de l'état de la machine client	3-9
Installation de BOS sur un client NIM via des images d'installation (installation rte)	3-10
Préalables	3-10
A partir de Web-based System Manager	3-10
Via SMIT	3-10
Via la ligne de commande	3-11
Utilisation d'une image mkysyb pour installer le système d'exploitation de base (BOS) sur un client NIM (installation mkysyb)	3-12
Préalables	3-12
Considérations en matière de clonage	3-12
A partir de Web-based System Manager	3-13
Via SMIT	3-13
Via la ligne de commande	3-14
Installation du BOS sur un client NIM via SPOT-copy (installation SPOT-copy) ...	3-16
Préalables	3-16
A partir de Web-based System Manager	3-16
Via SMIT	3-16
Via la ligne de commande	3-17

Installation automatique de BOS	3-18
Préalables	3-18
A partir de Web-based System Manager	3-18
Via SMIT	3-18
Via la ligne de commande	3-19
Installation pour les clients sur les réseaux ATM	3-20
Installation du BOS via des adaptateurs non ATM	3-20
Installation du BOS via des adaptateurs ATM	3-20
Configuration requise	3-20
Conversion de réseaux génériques en réseaux ATM	3-21
Restauration du système après un échec de l'amorçage	3-21
Personnalisation des clients NIM et des ressources SPOT	3-23
Préalables	3-23
A partir de Web-based System Manager	3-23
Via SMIT	3-23
Via la ligne de commande	3-23
Configuration du maître NIM et création de ressources pour prise en charge exclusive de clients sans disque et sans données	3-25
Préalables	3-25
A partir de Web-based System Manager	3-25
Via SMIT	3-25
Via la ligne de commande	3-26
Ajout d'un client sans disque ou sans données à l'environnement NIM	3-29
Préalables	3-29
A partir de Web-based System Manager	3-29
Via SMIT	3-29
Via la ligne de commande	3-29
Initialisation et amorçage d'une machine sans disque ou sans données	3-31
Préalables	3-31
A partir de Web-based System Manager	3-31
Via SMIT	3-31
Via la ligne de commande	3-32
Désinitialisation de machines sans disque et sans données	3-33
A partir de Web-based System Manager	3-33
Via SMIT	3-33
Via la ligne de commande	3-33
Installation sur un autre disque d'un client NIM (clonage ou mksysb)	3-34
Préalables	3-34
A partir de Web-based System Manager	3-34
Via SMIT	3-34
Via la ligne de commande	3-35
Chapitre 4. Opérations client NIM	4-1
A partir de Web-based System Manager	4-1
Via SMIT	4-1
Via la ligne de commande	4-2
Chapitre 5. Tâches avancées d'installation NIM	5-1
Contrôle du maître ou du client	5-2
Désactivation des droits d'accès en amont du maître	5-2
Redéfinition des machines	5-3
A partir de Web-based System Manager	5-3
Via SMIT	5-3
Via la ligne de commande	5-3

Utilisation de machines client en tant que serveurs de ressources	5-4
A partir de Web-based System Manager	5-4
Via SMIT	5-4
Via la ligne de commande	5-4
Définition d'un groupe de machines	5-5
A partir de Web-based System Manager	5-5
Via SMIT	5-5
Via la ligne de commande	5-5
Ajout de nouveaux membres à des groupes de machines	5-6
A partir de Web-based System Manager	5-6
Via SMIT	5-6
Via la ligne de commande	5-6
Suppression de membres de groupes de machines	5-7
A partir de Web-based System Manager	5-7
Via SMIT	5-7
Via la ligne de commande	5-7
Inclusion et exclusion d'un membre d'un groupe des opérations de ce groupe ...	5-8
A partir de Web-based System Manager	5-8
Via SMIT	5-8
Via la ligne de commande	5-8
Utilisation de groupes de ressources pour affecter des ressources liées à des machines NIM	5-9
Définition d'un groupe de ressources	5-9
Affectation d'un groupe de ressources	5-9
Définition de groupes de ressources par défaut	5-9
Gestion du logiciel sur des clients autonomes et les ressources SPOT	5-11
Liste des logiciels installés sur un client autonome ou sur un SPOT	5-11
Liste des mises à jour logicielles sur un client autonome ou un SPOT, par un mot-clé	5-12
Maintenance des logiciels sur les clients autonomes et les ressources SPOT ..	5-13
Reconstitution des images d'amorçage réseau pour un SPOT	5-14
A partir de Web-based System Manager	5-14
Via SMIT	5-14
Via la ligne de commande	5-14
Maintenance du logiciel dans une lpp_source	5-15
Copie de logiciel dans une lpp_source	5-15
Suppression de logiciel d'une lpp_source	5-15
Exécution de l'opération check NIM	5-16
Affichage des journaux d'installation, de configuration et d'amorçage	5-17
A partir de Web-based System Manager	5-17
Via SMIT	5-17
Via la ligne de commande	5-17
Vérification de l'installation via lppchk	5-18
A partir de Web-based System Manager	5-18
Via SMIT	5-18
Via la ligne de commande	5-18
Utilisation de NIM pour installer des clients configurés avec l'authentification Kerberos	5-19
Utilisation de NIM pour installer des clients configurés avec l'authentification Kerberos 4	5-19
Utilisation de NIM pour installer des clients configurés avec l'authentification Kerberos 5	5-19
Contrôle d'accès concurrent	5-20
A partir du Web-based System Manager	5-20
Via SMIT	5-20
Via la ligne de commande	5-20

Chapitre 6. Tâches avancées de configuration NIM	6-1
Suppression de machine de l'environnement NIM	6-2
A partir de Web-based System Manager	6-2
Via SMIT	6-2
Via la ligne de commande	6-2
Création d'attributs d'interface supplémentaires	6-3
A partir de Web-based System Manager	6-3
Via SMIT	6-3
Via la ligne de commande	6-3
Définition de SPOT /usr ou non /usr	6-5
A partir de Web-based System Manager	6-5
Via SMIT	6-5
Via la ligne de commande	6-5
Utilisation de la commande installp	6-5
Redéfinition de ressources SPOT à partir de répertoires existants	6-7
Définition d'une lpp_source sur CD-ROM ou sur disque	6-8
A partir de Web-based System Manager	6-8
Via SMIT	6-8
Via la ligne de commande	6-8
Mise en place d'une route NIM par défaut entre les réseaux	6-9
A partir de Web-based System Manager	6-9
Via SMIT	6-9
Via la ligne de commande	6-9
Mise en place d'une route NIM statique entre réseaux	6-11
A partir de Web-based System Manager	6-11
Via SMIT	6-11
Via la ligne de commande	6-11
Reconstitution du fichier /etc/niminfo	6-13
A partir de Web-based System Manager	6-13
Via la ligne de commande	6-13
Sauvegarde de la base de données NIM	6-14
A partir de Web-based System Manager	6-14
Via SMIT	6-14
Via la ligne de commande	6-14
Restauration de la base de données NIM et activation du maître NIM	6-15
A partir de Web-based System Manager	6-15
Via SMIT	6-15
Via la ligne de commande	6-15
Déconfiguration du maître NIM	6-16
Via Web-based System Manager	6-16
Via SMIT	6-16
Via la ligne de commande	6-16
Amorçage des diagnostics	6-17
A partir de Web-based System Manager	6-17
Via SMIT	6-17
Via la ligne de commande	6-17
Vérification de l'opération diag	6-17
Chargement des diagnostics sans opération diag	6-18
Amorçage en mode maintenance	6-19
A partir de Web-based System Manager	6-19
Via SMIT	6-19
Via la ligne de commande	6-19
Exploitation du mode maintenance	6-20

Chapitre 7. Autres opérations	7-1
Tâches d'administration du maître NIM	7-2
Désactivation du maître NIM et suppression de l'ensemble de fichiers du maître NIM	7-2
Augmentation du nombre d'hôtes vers lesquels NIM peut exporter une ressource via NFS	7-2
Contrôle du fonctionnement asynchrone des opérations NIM	7-3
Suppression des sorties issues des opérations NIM	7-3
Réduction de l'espace requis pour les ressources NIM	7-3
Résolution de nom NIM	7-4
Amorçage d'une interface FDDI via un routeur	7-5
Espace de pagination par défaut lors de l'installation du BOS via NIM	7-6
Migration de clients sans disque et sans données, et de SPOT NIM	7-7
Définition de l'environnement NIM à l'aide de la commande nimdef	7-8
Noms d'objet NIM	7-9
Interaction DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	7-10
Création de fichiers de ressource dans le répertoire Root	7-11
Restriction de l'affectation de ressources du client NIM	7-12
Via SMIT	7-12
Via la ligne de commande	7-12
Empêcher des machines de s'ajouter comme clients	7-13
Via SMIT	7-13
Via la ligne de commande	7-13
Désactivation de la validation de l'ID CPU client	7-14
A partir de Web-based System Manager	7-14
Via SMIT	7-14
Via la ligne de commande	7-14
Exportation globale des ressources NIM	7-15
A partir de Web-based System Manager	7-15
Via SMIT	7-15
Via la ligne de commande	7-15
Création d'images d'amorçage de réseau pour la prise en charge de clients et réseaux définis	7-16
A partir de Web-based System Manager	7-16
Via SMIT	7-16
Via la ligne de commande	7-16
Mise à jour d'un SPOT avec support de nouvelle unité pour un nouveau niveau d'AIX	7-17
Optimisation du traitement des demandes client	7-18
Via SMIT	7-18
A partir de Web-based System Manager	7-18
Via la ligne de commande	7-19
 Chapitre 8. Concepts NIM	 8-1
Machines NIM	8-2
Opérations NIM sur machines client	8-2
Définition de réseaux NIM	8-3
Client autonome	8-5
Client sans disque et sans données	8-5
Réseaux NIM	8-10
Types de réseaux NIM pris en charge	8-10
Définition de réseaux NIM	8-10
Détermination de l'adresse IP d'un réseau	8-12
Routes NIM	8-12
Définition d'un réseau hétérogène	8-13
Ajout d'un autre type de réseau à un réseau NIM	8-14

Ressources NIM	8-15
Ressource boot	8-15
Ressource bosinst_data	8-15
Ressource dump	8-16
Ressource exclude_files	8-17
Ressource fix_bundle	8-17
Ressource home	8-18
Ressource image_data	8-19
Ressource installp_bundle	8-20
Ressource lpp_source	8-20
Ressource mkysyb	8-22
Ressource nim_script	8-24
Ressource paging	8-24
Ressource resolv_conf	8-25
Ressource root	8-25
Ressource script	8-26
Ressource shared_home	8-27
Ressource SPOT (Shared Product Object Tree)	8-28
Ressource tmp	8-31
Ressources NIM distribuées	8-32
Opérations NIM	8-33
allocate	8-33
alt_disk_install	8-33
bos_inst	8-36
change	8-42
check	8-42
cust	8-43
deallocate	8-44
define	8-44
diag	8-44
dcls_init	8-45
dtls_init	8-46
fix_query	8-47
lppchk	8-47
maint	8-48
maint_boot	8-48
reboot	8-49
remove	8-49
reset	8-49
select	8-50
showlog	8-50
showres	8-51
sync_roots	8-52
unconfig	8-53
Groupes NIM	8-54
Groupes de machines	8-54
Groupes de ressources	8-55
Chapitre 9. Commandes NIM	9-1
Commande lsnim	9-2
Commande nim	9-7
Commande nimclient	9-19
Commande nimconfig	9-23
Commande nimdef	9-26
Commande niminit	9-31

Chapitre 10. Messages d'erreur et d'avertissement	10-1
Chapitre 11. Résolution des incidents NIM	11-1
Débogage d'un problème d'amorçage réseau	11-1
Sortie de débogage pour les installations NIM du BOS	11-4
Génération de sortie de débogage à partir d'une image d'amorçage de réseau	11-4
Génération d'une sortie de débogage à partir du programme d'installation	
du BOS	11-5
Conflits de ports avec NIM et d'autres applications	11-7
Annexe A. Amorçage en réseau	A-1
Amorçage d'une machine sur le réseau	A-2
Méthode A	A-2
Méthode B (amorçage de systèmes à multiprocesseur symétrique,	
basés sur Micro Channel)	A-3
Méthode C (amorçage d'une machine sur plate-forme rspc)	A-4
Création d'un support d'émulation IPL ROM	A-6
Via Web-based System Manager	A-6
Via SMIT	A-6
Annexe B. Opérations associées au matériel	B-1
Choix d'une adresse matérielle réseau pour une machine	B-1
Pour une machine active	B-1
Annexe C. Exemples de fichiers	C-1
Fichier bosinst.data	C-1
Fichier de ressource script	C-2
Fichier de définition pour la commande nimdef	C-3
Annexe D. Compatibilité et limites	D-1
Opérations	D-1
Ressources	D-1
Routes par défaut	D-1
Maître NIM	D-1
Mémoire requise pour AIX 4.3	D-2
Opération dump à distance via une carte Ethernet ISA.	D-2
Carte réseau SCSI	D-2
Glossaire	G-1
Index	X-1

Chapitre 1. NIM - Introduction

Ce chapitre présente NIM (Network Installation Management) sous AIX, ainsi que les principales tâches nécessaires à l'installation du système d'exploitation de base (BOS) et des logiciels en option sur une ou plusieurs machines.

Les machines que vous êtes susceptible d'exploiter sont de type *autonome, sans disque et sans données*. Une machine *autonome* peut s'amorcer (démarrer) toute seule. Ce n'est pas le cas des systèmes sans disque et sans données. En effet, ces derniers ont besoin pour cela de ressources distantes. *Les systèmes sans disque* ne sont pas équipés d'unité de disque. *Les systèmes sans données* ont une unité de disque locale, mais ne peuvent être amorcés à partir de cette unité. Ce manuel présente les concepts et les procédures liés à la configuration de l'environnement NIM, l'installation des machines autonomes et l'initialisation des ressources pour les machines sans disque et sans données.

Via NIM, vous pouvez installer un groupe de machines avec une configuration commune ou personnaliser l'installation d'une machine spécifique. Le nombre de machines que vous pouvez installer simultanément dépend du débit du réseau, de la vitesse d'accès aux disques des serveurs d'installation et du type de plate-forme des serveurs.

L'environnement NIM comprend des machines client et serveur. Un *serveur* fournit des ressources (fichiers et programmes requis pour l'installation, par exemple) à une autre machine. Une machine qui dépend d'un serveur pour la fourniture des ressources est appelée *client*. Dans ce manuel, toute machine recevant des ressources NIM est un client, même si elle joue le rôle de serveur dans l'environnement de réseau global.

Toute opération client dans l'environnement NIM requiert une ou plusieurs ressources. Les objets ressource NIM sont des fichiers et des répertoires qui prennent en charge un certain type d'opération NIM. Les ressources NIM étant généralement des objets système de fichiers du système d'exploitation AIX, elles sont pour la plupart fournies aux clients via le logiciel NFS (Network File System). Ce qui signifie que nombre de ressources doivent résider localement sur les serveurs qui les fournissent, car NFS ne peut exporter que les objets système de fichiers qui sont stockés sur le support local des machines à partir desquelles elles sont exportées.

La plupart des opérations d'installation dans l'environnement NIM s'exécutent à partir du serveur, ou *maître*. Il est également possible d'exécuter un ensemble d'opérations d'installation à partir de clients NIM. Une fois l'installation du réseau achevée, les utilisateurs de clients autonomes peuvent, depuis le client, installer les logiciels disponibles sur les serveurs NIM.

Les machines que vous souhaitez gérer dans l'environnement NIM, leurs ressources ainsi que les réseaux par lesquels elles communiquent, sont représentés par des *objets* dans la base de données centralisée résidant sur le maître. Les objets réseau et leurs attributs reflètent les caractéristiques physiques de l'environnement réseau. Ces informations n'ont aucune incidence sur l'exploitation d'un réseau physique : elles sont utilisées en interne par NIM (informations sur la configuration).

Chaque objet de l'environnement NIM est doté d'un nom unique que vous spécifiez lors de la définition de l'objet. Ce nom, indépendant de toute caractéristique physique de l'objet qu'il identifie, n'est utilisé que pour les opérations NIM. L'avantage des noms uniques est qu'il suffit, pour effectuer une opération sur un objet, d'indiquer son nom- sans avoir à spécifier les attributs physiques à utiliser : NIM se charge de les déterminer. Par exemple, pour identifier aisément les clients NIM, vous pouvez utiliser le nom d'hôte du système comme nom d'objet NIM, mais ces noms sont indépendants. Pour exécuter une opération sur une machine, il suffit de spécifier le nom NIM pour que toutes les autres données dédiées à la machine (nom hôte compris) soient extraites de la base de données NIM.

Présentation des opérations Network Installation Management (NIM)

Les opérations NIM comprennent :

- Installation du BOS
- Personnalisation (installation) du logiciel
- Maintenance du logiciel
- Configuration de la machine
- Amorçage des diagnostics
- Amorçage en mode maintenance
- Initialisation des clients sans disque et sans données
- Installation du BOS sur un autre disque

Remarque : Pour plus d'informations sur le processus d'installation, reportez-vous au *AIX 4.3 Guide d'installation*.

Installation du BOS

NIM peut servir d'utilitaire pour installer BOS AIX sur les machines. NIM prend en charge les trois types d'installation possibles du BOS :

- Remplacement
- Préservation
- Migration

NIM admet également l'utilisation des images **mksysb**, des fichiers **bosinst.data** et d'autres ressources pour installer les machines.

Personnalisation (installation) du logiciel

L'installation de modules logiciels et de mises à jour sur le réseau peut être effectuée via NIM. Le maître NIM peut délivrer des logiciels à un client distant, comme un client peut récupérer des logiciels sur un serveur.

Maintenance du logiciel

A partir du maître NIM, vous pouvez désinstaller un logiciel résidant sur des machines client. NIM vous permet également de valider ou de rejeter les mises à jour sur le réseau.

Configuration de la machine

NIM permet d'exécuter des scripts shell sur les machines client pour les configurer après installation du logiciel.

Amorçage des diagnostics

Les diagnostics matériels peuvent être lancés sur des clients NIM via une image d'amorçage spécifique depuis un serveur NIM plutôt qu'à partir d'une bande ou d'un CD-ROM. Cette opération élimine non seulement la nécessité de détenir un support d'amorçage de diagnostics, mais aussi celle d'installer les diagnostics sur les disques locaux des machines.

Amorçage en mode maintenance

Pour les opérations de maintenance, vous pouvez amorcer un client NIM en mode maintenance à partir de l'image d'amorçage d'un serveur NIM au lieu de passer par une bande ou un CD-ROM amorçable.

Initialisation des clients sans disque et sans données

Vous pouvez gérer les ressources pour des clients sans disque et sans données à partir du maître NIM.

Installation du BOS sur un autre disque

NIM peut servir à cloner l'exécution de **rootvg** (groupe de volumes root) sur un disque secondaire ou à installer une image **mksysb** sur un autre disque.


Chapitre 2. Choix d'un maître NIM

Chaque environnement NIM ne comporte qu'un maître NIM. La machine maître est fondamentale pour toutes les opérations dans l'environnement NIM. Elle doit être installée et configurée avant toute opération NIM. Il doit s'agir d'une machine autonome, exécutant AIX version 4.2 (ou ultérieures) équipée de l'ensemble de fichiers du maître NIM. Le maître gère la base de données de configuration NIM et constitue le point central de l'administration de l'environnement NIM.

Si vous configurez plusieurs environnements NIM, chacun composé d'un maître et d'un ou plusieurs clients sur un réseau, ces environnements sont indépendants. Aucune donnée de configuration n'est partagée par les différents maîtres.

La commande **rsh** permet d'exécuter des commandes à distance sur des clients. Pour que la commande **rsh** soit utilisable, le fichier **\$HOME/.rhosts** (**\$HOME** correspondant généralement à "/" pour root) sur le client est automatiquement configuré par NIM à l'initialisation du client, afin que le maître ait les permissions requises pour exécuter les commandes sur le client en tant qu'utilisateur racine. Quand un client NIM est actif, tout utilisateur racine peut désactiver depuis ce client les autorisations maître d'exécution de commandes sur le client. Il peut alternativement les activer. Pour en savoir plus sur la commande **rsh** et le fichier **.rhosts**, reportez-vous à *AIX Commands Reference* et à *AIX Files Reference*. Pour en savoir plus sur le contrôle par le client des autorisations du maître en amont, reportez-vous à "Contrôle du maître ou du client", page 5-2.

La figure Installation lancée par le maître montre comment le maître exécute les ressources d'installation sur le client autonome :



Prenez en compte les facteurs suivants lors du choix d'une machine qui servira de maître NIM :

- Avant que le maître NIM puisse servir à gérer l'installation des autres machines du réseau, vous devez installer le système d'exploitation de base (BOS) version 4.2 (ou ultérieure) sur la machine choisie comme maître. Suivez les instructions de Installing BOS from CD-ROM or Tape dans le *AIX 4.3 Guide d'installation*. Vous ne pouvez pas vous servir de NIM pour installer le BOS sur le maître.
- Cette machine doit se trouver en configuration autonome. Il ne peut pas s'agir d'une machine sans disque ou sans données.
- Elle doit pouvoir communiquer avec toutes les machines faisant partie de l'environnement NIM.
- La machine et sa console doivent être placées à un endroit pratique pour vous, pour les tâches d'installation de réseau, car la plupart des opérations s'exécutent de façon centrale à partir du maître.
- Il faut que la machine possède suffisamment de ressources, telles qu'espace disque et débit du système, pour que vous puissiez utiliser le maître au service des ressources NIM.

Chapitre 3. Exploitation de base et configuration de NIM

Ce chapitre traite des procédures d'exploitation de base et des tâches de configuration simples NIM, via l'interface Web-based System Manager interface NIM (disponible avec AIX Version 4.3) ou l'outil SMIT (System Management Interface Tool), ou encore via la ligne de commande. Les tâches et conditions préalables à l'exécution des procédures sont également précisées.

- Configuration du maître NIM et création des ressources d'installation de base, page 3-2
- Ajout d'un client NIM autonome à l'environnement NIM, page 3-6
- Installation du BOS sur un client NIM via des images d'installation (installation rte), page 3-10
- Installation du BOS sur un client NIM via une image mksysb (installation mksysb), page 3-12
- Installation du BOS sur un client NIM via SPOT-copy (installation SPOT-copy), page 3-16
- Installation automatique de BOS, page 3-18
- Installation pour des clients sur les réseaux ATM, page 3-20
- Personnalisation des clients NIM et des ressources SPOT, page 3-23
- Configuration du maître NIM et création de ressources pour les clients sans disque et sans données, page 3-25
- Ajout d'un client sans disque ou sans données à l'environnement NIM, page 3-29
- Initialisation et amorçage d'une machine sans disque ou sans données, page 3-31
- Désinitialisation de machines sans disque et sans données, page 3-33
- Installation sur un autre disque d'un client NIM (clonage ou mksysb), page 3-34

Pour lancer l'interface Web-based System Manager interface NIM depuis une session X Windows sur le maître NIM, entrez :

```
wsm nim
```

Remarques

1. Pour en savoir plus sur les opérations NIM et les attributs obligatoires et facultatifs pour les personnaliser, reportez-vous à "Concepts NIM", page 8-1.
2. Pour des informations complémentaires, faites appel à l'aide en ligne contextuelle disponible pour les interfaces Web-based System Manager et SMIT.
Vous trouverez de l'aide étendue sur l'interface Web-based System Manager, qui vous propose son assistance pour toutes les tâches exécutables dans NIM. Pour afficher l'aide étendue, sélectionnez **Contents** dans le menu d'aide du conteneur NIM. Reportez-vous à "Using Web-based System Manager" pour plus de détails sur l'utilisation de l'interface graphique Web-based System Manager.
3. Pour les tâches exécutées à partir de la ligne de commande, l'utilisateur root doit utiliser **ksh**. En effet, s'il est défini pour un autre shell, tel que **csch**, l'utilisateur risque d'obtenir des résultats inattendus.
4. Si une erreur se produit, il peut être nécessaire de réinitialiser la machine avant de relancer l'opération. Pour ce faire, reportez-vous à "Redéfinition des machines", page 5-3.

Configuration du maître NIM et création des ressources d'installation de base

Cette procédure permet de configurer le maître NIM, de créer les ressources d'installation de base minimales, obligatoires pour installer les machines client NIM, et de créer les ressources pour les clients sans disque et sans données.

Remarque : Cette procédure génère un volume de sorties important, notamment lors de la création de la ressource **SPOT**. N'oubliez pas d'examiner la sortie pour prendre connaissance des erreurs non fatales et des avertissements, non visibles à partir d'un code de retour de succès.

Préalables

Le maître NIM doit disposer d'au moins 750 Mo d'espace disque. Si l'espace disponible est inférieur, reportez-vous aux sections Utilisation de machines client en tant que serveurs de ressources, page 5-4, Définition de SPOT /usr ou non-/usr, page 6-5 et Définition d'une lpp_source sur CD-ROM ou sur disque, page 6-8.

A partir de Web-based System Manager

1. Insérez le CD-ROM Server Product AIX version 4.3 (ou ultérieure) dans l'unité de CD, ou la bande Server Product dans l'unité de bande de la machine maître désignée.
2. Lancez l'application Web-based System Manager Logiciel en entrant le raccourci **wsm software**.
3. Dans le menu Software, sélectionnez **New Software (Install/Update)→Install Additional Software (Custom)**.
4. Dans la boîte de dialogue Install Software, sélectionnez `/dev/cd0` ou `/dev/rmt0` comme source logicielle.
5. Spécifiez `bos.sysmgt.nim` comme logiciel à installer.
6. Cliquez sur **Advanced** pour voir d'autres options. Quittez l'application Logiciel.
7. Lancez l'application Web-based System Manager interface NIM en entrant le raccourci **wsm nim**.
8. Dans le conteneur interface NIM, cliquez deux fois sur le TaskGuide **Configure NIM**.
9. Suivez ses instructions pour vous guider dans la configuration.

Remarque : Pour ouvrir un TaskGuide, vous pouvez sélectionner son icône, puis **Open** dans le menu Selected.

Via SMIT

1. Insérez le CD-ROM Server Product AIX version 4.2 (ou ultérieure) dans l'unité de CD, ou la bande Server Product dans l'unité de bande de la machine maître désignée.
2. Pour installer l'ensemble de fichiers **bos.sysmgt.nim**, entrez le raccourci **smit install_latest**.
3. Via l'option LIST, sélectionnez `/dev/cd0` ou `/dev/rmt0` pour INPUT device / directory for software.
4. Spécifiez **bos.sysmgt.nim** comme SOFTWARE to install.
5. Acceptez les valeurs par défaut pour tous les autres champs de cet écran. Une fois l'installation terminée, quittez SMIT.
6. Pour configurer le maître NIM, entrez le raccourci **smit nim_config_env**.
7. Via l'option LIST, sélectionnez Primary Network Interface comme NIM Master.

8. Via l'option LIST, sélectionnez `/dev/cd0` ou `/dev/rmt0` pour le champ Unité d'entrée de l'installation / des images.
9. Si vous prévoyez de prendre en charge des clients sans disque et sans données, sélectionnez **yes** dans le champ `Create Diskless/Dataless Machine Resources?` et indiquez les noms des ressources à créer.
10. Sélectionnez **yes** pour le champ `Remove all newly added NIM definitions and file systems if any part of this operation fails?` Il sera plus simple de relancer la procédure si des erreurs se produisent.
11. Acceptez les valeurs par défaut pour tous les autres champs de cet écran.

Remarque :

1. Ce processus peut être long (en fonction de la vitesse de votre machine).
2. Cette procédure permet bien d'autres actions que la simple configuration du maître NIM et la création du **lpp_source** et des ressources **SPOT**. Pour cette configuration, seul un sous-ensemble des fonctions disponibles est exploité. Les administrateurs NIM chevronnés peuvent se servir des écrans SMIT appelés pendant cette procédure pour créer un environnement plus complexe.
3. Lorsque vous serez plus familiarisé avec les tâches de configuration, vous préférerez peut-être ne pas annuler automatiquement toute configuration en cas d'échec (comme dans l'étape 10 ci-dessus). Reprendre la procédure à partir du dernier point d'échec permet aux administrateurs expérimentés d'accélérer le processus de configuration.

Via la ligne de commande

1. Insérez le CD-ROM Server Product AIX version 4.2 (ou ultérieure) dans l'unité de CD, ou la bande Server Product dans l'unité de bande de la machine maître désignée.

2. Si vous procédez à l'installation à partir d'une bande, passez à l'étape 5. Pour créer un point de montage pour le CD, entrez :

```
mkdir /cdfs
```

3. Pour créer un système de fichiers **cdrom**, entrez :

```
crfs -v cdrfs -p ro -d'cd0' -m'/cdfs'
```

4. Pour monter le CD, entrez :

```
mount /cdfs
```

5. Pour installer l'ensemble de fichiers **bos.sysmgt.nim** à partir du CD, entrez :

```
installp -agX -d /cdfs/usr/sys/inst.images bos.sysmgt.nim
```

6. Pour installer l'ensemble de fichiers **bos.sysmgt.nim** à partir d'une bande, entrez :

```
installp -agX -d /dev/rmt0 bos.sysmgt.nim
```

7. Si vous procédez à l'installation à partir d'un CD, pour démonter le système de fichiers **cdrom**, entrez :

```
umount /cdfs
```

8. Pour configurer le maître NIM via la commande **nimconfig**, entrez :

```
nimconfig -a attr1=value1 \  
          -a attr2=value2 \  
          ...
```

Par exemple, pour configurer un maître NIM avec la configuration :

```
master host name = maître1  
primary network interface = tr0  
ring speed = 16  
platform = rspc  
kernel type = mp
```

Entrez la séquence de commandes suivante :

```
nimconfig -a netname=network1 -a pif_name=tr0 \  
-a ring_speed1=16 -a platform=rspc -a netboot_kernel=mp
```

Remarque : Pour en savoir plus sur les attributs, reportez-vous à "Commande **nimconfig**".

9. Pour créer un système de fichiers dans le groupe de volumes **rootvg** avec 400 Mo d'espace et le point de montage **/export/lpp_source**, entrez :

```
crfs -v jfs -g rootvg -a size=$((2000*400)) \  
-m /export/lpp_source -A yes -p rw -t no \  
-a frag=4096 -a nbpi=4096 -a compress=no
```

10. Pour monter le système de fichiers, entrez :

```
mount /export/lpp_source
```

11. La **lpp_source** contient les images d'installation copiées depuis l'unité source (ici, le CD-ROM). Le serveur de **lpp_source** sera le maître NIM. Les images seront stockées dans le répertoire **/export/lpp_source/lpp_source1**. Pour créer la ressource **lpp_source** appelée **lpp_source1**, entrez :

```
nim -o define -t lpp_source -a server=/dev/cd0 \  
-a server=master -a location=/export/lpp_source/lpp_source1 \  
lpp_source1
```

12. Pour créer un système de fichiers dans le groupe de volumes **rootvg** avec 200 Mo d'espace et le point de montage **/export/spot**, entrez :

```
crfs -v jfs -g rootvg -a size=$((2000*200)) \  
-m /export/spot -A yes -p rw -t no \  
-a frag=4096 -a nbpi=4096 -a compress=no
```

13. Pour monter le système de fichiers, entrez :

```
mount /export/spot
```

14. La ressource **SPOT** est installée à partir d'images de la source d'image (ici, la **lpp_source** créée à l'étape 10). Le serveur de la ressource sera le maître NIM et le **SPOT** sera stocké dans le répertoire **/export/spot/spot1**. Pour créer la ressource **SPOT** appelée **spot1**, entrez :

```
nim -o define -t spot -a source=lpp_source1 \  
-a server=master -a location=/export/spot spot1
```

15. Si vous n'avez pas à prendre en charge de clients sans disque ou sans données, vous pouvez arrêter là cette procédure. Sinon, créez et montez un système de fichiers pour leurs ressources.

Pour créer un système de fichiers dans le groupe de volumes **rootvg** avec 150 Mo d'espace et le point de montage **/export/dd_resource**, entrez :

```
crfs -v jfs -g rootvg -a size=$((2000*150)) \  
-m /export/dd_resource -A yes -p rw -t no \  
-a frag=4096 -a nbpi=4096 -a compress=no
```

16. Pour monter le système de fichiers, entrez :

```
mount /export/dd_resource
```

17. Créez les ressources du client sans disque et sans données dans des sous-répertoires de **/export/dd_resource**. Elles ne sont pas toutes obligatoires. Ne créez que les ressources utilisées par votre environnement.

Pour créer la ressource `root` appelée `root1` (obligatoire pour les clients sans disque et sans données), entrez :

```
nim -o define -t root -a server=master \  
-a location=/export/dd_resource/root1 root1
```

Pour créer la ressource `dump` appelée `dump1` (obligatoire pour les clients sans disque et sans données), entrez :

```
nim -o define -t dump -a server=master \  
-a location=/export/dd_resource/dump1 dump1
```

Pour créer la ressource `paging` appelée `paging1` (obligatoire pour les clients sans disque et sans données), entrez :

```
nim -o define -t paging -a server=master \  
-a location=/export/dd_resource/paging1 paging1
```

Pour créer la ressource `home` appelée `home1` (en option), entrez :

```
nim -o define -t home -a server=master \  
-a location=/export/dd_resource/home1 home1
```

Pour créer la ressource `shared_home` appelée `shared_home1` (en option), entrez :

```
nim -o define -t shared-home -a server=master \  
-a location=/export/dd_resource/shared_home1 shared_home1
```

Pour créer la ressource `tmp` appelée `tmp1` (en option), entrez :

```
nim -o define -t tmp -a server=master \  
-a location=/export/dd_resource/tmp1 tmp1
```

Remarque :

1. Les systèmes de fichiers créés pour les ressources NIM ne sont pas obligatoires, mais peuvent se révéler très pratiques pour la gestion du stockage.
2. Les clients sans disque et sans données requièrent une ressource **SPOT**. La ressource **SPOT** créée à l'étape 13 pouvant être utilisée à cet effet, il est inutile de créer une autre ressource **SPOT** spécifique pour les clients sans disque et sans données.
3. Pour en savoir plus sur les ressources NIM, reportez-vous à "Ressources NIM", page 8-15.

Ajout d'un client NIM autonome à l'environnement NIM

Cette procédure décrit la façon d'ajouter des clients autonomes dans l'environnement NIM. On appelle clients autonomes des machines, qui, une fois installées, peuvent obtenir une image d'amorçage et monter tous les systèmes de fichiers à partir du disque dur local, contrairement aux clients sans disque et sans données qui dépendent des serveurs distants.

A partir de l'une des interfaces suivantes, servez-vous de la méthode A si la machine client n'est pas en fonctionnement ou si AIX Version 4 n'y est pas installé. Vous pouvez également utiliser la méthode A si BOS doit être installé sur le client et si celui-ci doit être amorcé en réseau manuellement ou pour lancer l'installation au moyen d'une opération **force-push**. Pour les versions AIX antérieures à la version 4.2, des objets réseau spécifiques doivent en outre être définis. Dans cette procédure, les réseaux NIM sont ajoutés automatiquement lorsque nécessaire.

A partir de l'une des interfaces suivantes, servez-vous de la méthode B si la machine client est déjà équipée de AIX Version 4.

Si le client NIM à définir se trouve sur un réseau qui n'est actuellement pas défini dans l'environnement NIM, la commande **nimit** échoue. Dans ce cas, utilisez la Méthode A pour définir le client sur le maître NIM, puis les étapes de la Méthode B pour parachever la configuration.

Préalables

1. Le maître NIM doit être configuré. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Configuration du maître NIM et création des ressources d'installation de base", page 3-2.
2. Vous devez connaître le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut de la machine client et celle du maître NIM.

A partir de Web-based System Manager

Méthode A

1. Dans le conteneur interface NIM, ouvrez le TaskGuide **Add New Machine**.
2. Suivez ses instructions pour vous guider dans la configuration.

Remarque : Pour ouvrir un TaskGuide, vous pouvez sélectionner son icône, puis **Open** dans le menu Selected.

Méthode B

1. Pour démarrer l'application Web-based System Manager Logiciel, entrez le raccourci :
`wsm software`
2. Dans le menu Software, sélectionnez **New Software (Install/Update) > Install Additional Software (Custom)**.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche alors, spécifiez **bos.sysmgt.nim.client** comme logiciel à installer.
4. Dans le menu Software, sélectionnez **NIM Client > Join NIM Environment**.
5. Menez la tâche à son terme en vous aidant de la boîte de dialogue.

Via SMIT

Méthode A

1. Pour retirer une machine de l'environnement NIM, entrez le raccourci **smit nim_mkmac**.
2. Indiquez le nom hôte de la machine.
3. L'écran SMIT suivant est fonction des informations détenues ou non par NIM à propos du réseau client. Renseignez les champs obligatoires ou acceptez les valeurs par défaut. Au besoin, faites appel à l'aide et à l'option LIST pour ajouter correctement la machine client.

Méthode B

1. Installez l'ensemble de fichiers **bos.sysmgt.nim.client** sur la machine active.
2. Entrez le raccourci **smit niminit**.
3. Renseignez les champs obligatoires ou acceptez les valeurs par défaut. Au besoin, faites appel à l'aide et à l'option LIST pour ajouter correctement la machine client.

Remarque : Si vous faites appel à l'option LIST pour afficher les plates-formes admises pour la définition du client, seules les plates-formes actuellement prises en charge par les **SPOT** définis dans l'environnement NIM sont affichées. Si aucun **SPOT** n'est actuellement défini, seuls **rs6k** et **rspc** s'affichent comme plates-formes sélectionnables.

Via la ligne de commande

Méthode A

Sur le maître NIM, entrez :

```
nim -o define -t standalone -a
platform=rspcsmp \
-a netboot_kernel=NetbootKernelType \
-a if1=InterfaceDescription \
-a net_definition=DefinitionName -a ring_speed1=SpeedValue \
-a cable_type1=TypeValue -a iplrom_emu=DeviceName MachineName
```

Exemple 1 :

Pour ajouter une machine portant le nom d'hôte `machine1` avec la configuration suivante :

```
host name=machine1
platform=rspc
kernel=up
network type=ethernet
subnet mask=255.255.240.0
default gateway=gw1
default gateway used by NIM master=gw_master
cable type=bnc
network boot capability=yes (no emulation needed)
```

entrez la séquence de commandes suivante :

```
nim -o define -t standalone -a platform="rspc" \
-a netboot_kernel="up" -a if1="find_net machine1 0" \
-a cable_type1="bnc" \
-a net_definition="ent 255.255.240.0 gw1 gw_master" machine1
```

Exemple 2 :

Pour ajouter une machine portant le nom d'hôte `machine2` avec la configuration suivante :

```
host name=machine2
platform=rs6k
netboot_kernel=up
network type=token ring
subnet mask=255.255.225.0
default gateway=gw2
default gateway used by NIM master=gw_master
ring speed=16
network boot capability=no (use emulation on a diskette)
```

entrez la séquence de commandes suivante :

```
nim -o define -t standalone -a platform="rs6k" \
-a netboot_kernel="up" -a if1="find_net machine2 0" \
-a ring_speed1="16" \
-a net_definition="tok 255.255.225.0 gw2 gw_master" \
-a iplrom_emu="/dev/fd0" machine2
```

Remarque :

1. Pour les versions AIX antérieures à la version 4.2, des objets réseau spécifiques doivent en outre être définis. Dans cette procédure, les réseaux NIM sont ajoutés automatiquement lorsque nécessaire.
2. Si le mot-clé **find_net** dans l'attribut **if** permet à NIM de faire correspondre une définition de réseau à une définition de client, l'attribut **net_definition** est ignoré.
3. Pour en savoir plus sur les attributs que vous pouvez spécifier lors de la définition de clients NIM, reportez-vous à "Définition de réseaux NIM", page 8-3.

Méthode B

1. Installez l'ensemble de fichiers **bos.sysmgt.nim.client** sur la machine client.
2. A partir de la machine à définir comme client, entrez :

```
niminit -a name=machine2 -a
master=master_mac \
-a pif_name=Interface -a platform=PlatformType \
-a netboot_kernel=NetbootKernelType -a ring_speed1=SpeedValue \
-a cable_type1=TypeValue -a iplrom_emu=DeviceName
```

Remarque : Pour en savoir plus sur les attributs, reportez-vous à "Commande **niminit**".

Exemple 1 :

Pour ajouter une machine portant le nom d'hôte `machine1` avec la configuration suivante :

```
host name=machine1
NIM master's host name=master_mac
primary interface adapter=en0
platform=rspc
kernel=up
cable type=bnc
network boot capability=yes (no emulation needed)
```

entrez la séquence de commandes suivante :

```
niminit -a name=machine1 -a master=master_mac \
-a pif_name=en0 -a platform=rspc -a netboot_kernel=up \
-a cable_type1=bnc
```

Exemple 2 :

Pour ajouter une machine portant le nom d'hôte `machine2` avec la configuration suivante :

```
host name=machine2
NIM master's host name=master_mac
primary interface adapter=tr0
platform=rs6k
netboot_kernel=up
ring speed1=16
network boot capability=no (use emulation on a diskette)
```

entrez la séquence de commandes suivante :

```
niminit -a name=machine2 -a master=master_mac \  
-a pif_name=en0 -a platform=rspc -a netboot_kernel=up \  
-a ring_speed1=16 -a iplrom_emu="/dev/fd0"
```

Vérification de l'état de la machine client

Pour vérifier que l'opération `niminit` a abouti, entrez, sur le client NIM :

```
nimclient -l -l NomObjetMachineClient
```

Remarque : Aucune application Web-based System Manager ou menu SMIT ne peut remplir cette tâche.

La commande génère une sortie semblable à :

```
Autonome2
class           = machines
type           = standalone
Cstate         = ready for a NIM operation
platform       = rs6k
netboot_kernel = up
if1            = Network2 standalone2 08005acd536d
cable_type2    = bnc
iplrom_emu     = /dev/fd0
prev_state     = customization is being performed
cpuid         = 000247903100
Mstate        = currently running
Cstate_result  = success
```

Si la sortie résultant de cette interrogation indique des erreurs, vous devez valider toutes vos données, vérifier la syntaxe, la non duplication des noms NIM, etc., et relancer l'opération `niminit`.

Veillez à coordonner cette opération avec l'administrateur système du maître NIM, et vérifiez que *tous* les noms d'objet NIM sont uniques dans tout l'environnement NIM.

Installation de BOS sur un client NIM via des images d'installation (installation rte)

Installer BOS sur un client NIM via des images d'installation est une opération semblable à l'installation classique de BOS à partir d'une unité de bande ou de CD-ROM, l'image BOS étant installée à partir des images d'installation de la ressource **lpp_source**.

Préalables

1. Le maître NIM doit être configuré et les ressources **lpp_source** et **SPOT** définies. Reportez-vous à "Configuration du maître NIM et création des ressources d'installation de base", page 3-2.
2. Le client NIM doit préexister dans l'environnement NIM. Pour ajouter un client à l'environnement NIM, reportez-vous à "Ajout d'un client NIM autonome à l'environnement NIM", page 3-6.

A partir de Web-based System Manager

Il existe deux méthodes d'installation de BOS sur un client NIM avec Web-based System Manager. Ces méthodes sont les suivantes :

- Installation simple
 - a. Dans le conteneur NIM, sélectionnez Install Base OS TaskGuide.
 - b. Suivez les invites pour continuer l'installation.
- Installation avancée
 - a. Dans le conteneur NIM, sélectionnez une machine autonome cible pour l'installation.
 - b. Dans le menu Selected, sélectionnez **Install Base Operating System (BOS)**.
 - a. Sélectionnez **rte - Install from Installation Images** et renseignez les champs obligatoires.
 - d. Cliquez sur OK.
 - e. Si la machine client en cours d'installation n'est pas un client NIM configuré et actif, NIM ne réamorçe pas automatiquement la machine sur le réseau pour effectuer l'installation. Si le client n'a pas été réamorçé automatiquement, lancez un amorçage réseau à partir du client pour l'installer. Reportez-vous à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.
 - f. Après l'amorçage de la machine sur le réseau, l'affichage sur la machine client commence à demander des informations sur la configuration de la machine lors de l'installation. Donnez les informations demandées pour poursuivre.

Remarque : Pour effectuer une installation automatique, reportez-vous à "Installation automatique de BOS", page 3-18 et exécutez les tâches préalables.

Via SMIT

1. Pour installer BOS sur un client NIM via une installation **rte**, entrez **smit nim_bosinst** à partir du maître NIM.
2. Sélectionnez la cible (TARGET) de l'opération.
3. Sélectionnez **rte** comme TYPE.
Sélectionnez la ressource SPOT à utiliser pour l'installation.
4. Sélectionnez la ressource LPP_SOURCE à utiliser pour l'installation.
5. Renseignez les champs affichés ou acceptez les valeurs par défaut. Au besoin, faites appel à l'aide en ligne et à l'option LIST.

6. Si la machine client en cours d'installation n'est pas un client NIM configuré et actif, NIM ne réamorçe pas automatiquement la machine sur le réseau pour effectuer l'installation. Si le client n'a pas été réamorçé automatiquement via SMIT, lancez un amorçage réseau à partir du client pour l'installer. Reportez-vous à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.
7. Après l'amorçage de la machine sur le réseau, l'affichage sur la machine client commence à demander des informations sur la configuration de la machine lors de l'installation. Donnez les informations demandées pour poursuivre.

Remarque : Pour effectuer une installation automatique, reportez-vous à "Installation automatique de BOS", page 3-18 et exécutez les tâches préalables.

Via la ligne de commande

1. Pour lancer l'opération **bos_inst**, entrez :

```
nim -o bos_inst -a source=rte -a lpp_source=Lpp_Source \  
-a spot=SPOTName -a boot_client=yes/no ClientName
```

Spécifiez les ressources à utiliser pour prendre en charge l'installation et les éventuelles options de personnalisation. Pour une simple installation **rte**, spécifiez les ressources **lpp_source** et **SPOT**.

Si la machine client en cours d'installation n'est pas un client NIM configuré et actif, NIM ne réamorçe pas automatiquement la machine sur le réseau pour effectuer l'installation. Un amorçage réseau manuel doit être exécuté sur la machine. Dans ce cas, indiquez l'attribut **boot_client=no** à la commande **bos_inst**. Si la valeur de l'attribut **boot_client** n'est pas spécifiée, elle est définie par défaut à **boot_client=yes**.

2. Si le client n'a pas été réamorçé automatiquement, lancez un amorçage réseau à partir du client pour l'installer. Reportez-vous à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.
3. Après l'amorçage de la machine sur le réseau, l'affichage sur la machine client commence à demander des informations sur la configuration de la machine lors de l'installation. Donnez les informations demandées pour poursuivre.

Exemple

La machine client, `machine1-`, n'est pas un client NIM configuré et actif. Spécifiez **boot_client=no**. Pour installer le client au moyen de la **lpp_source** nommée `lpp_source1` et du **SPOT** nommé `spot1`, entrez :

```
nim -o bos_inst -a source=rte -a lpp_source=lpp_source1 \  
-a spot=spot1 -a boot_client=no machine1
```

Remarque :

- a. Les étapes d'une installation **rte** sont quasi-identiques à celles des autres types d'installation BOS. La principale différence étant que **rte** doit être spécifié dans l'attribut **source** de la commande **nim bos_inst**.
- b. Pour effectuer une installation automatique, reportez-vous à "Installation automatique de BOS", page 3-18 et exécutez les tâches préalables.
- c. Pour tout savoir sur la personnalisation via NIM des différentes installations de BOS, reportez-vous à "bos_inst", page 8-36.

Utilisation d'une image **mksysb** pour installer le système d'exploitation de base (BOS) sur un client NIM (installation **mksysb**)

Une installation **mksysb** restaure le BOS et le logiciel supplémentaire sur une cible à partir d'une image **mksysb** dans l'environnement NIM.

Pour tout savoir sur les différents moyens de personnaliser une installation de BOS via NIM, reportez-vous à "bos_inst", page 8-36.

Préalables

1. Le maître NIM doit être configuré, et les ressources **lpp_source** et **SPOT** définies. Reportez-vous à "Configuration du maître NIM et création des ressources d'installation de base", page 3-2.
2. Le client NIM doit préexister dans l'environnement NIM. Pour ajouter un client à l'environnement NIM, reportez-vous à "Ajout d'un client NIM autonome à l'environnement NIM", page 3-6.
3. **mksysb** doit être disponible sur le disque dur du maître NIM ou d'un client NIM actif, ou l'image **mksysb** sera créée au cours de la procédure à partir du maître NIM ou d'un client NIM actif.
4. Bien que les images existantes d'AIX version 4.1.5 **mksysb** puissent servir à installer le BOS, seuls les clients NIM exécutant la version 4.2 ou des versions ultérieures peuvent être utilisés comme machines source lors de la création d'images **mksysb** pour les ressources.
5. Les ressources **SPOT** et **mksysb** doivent être au même niveau qu'AIX pour être employées dans les installations BOS NIM.
6. De nombreuses applications, notamment les bases de données, conservent les données dans des *fichiers fractionnés*. Un fichier fractionné comporte des espaces vides, pour l'ajout ultérieur de données. Si les espaces vides sont remplis du caractère nul ASCII et qu'ils prennent beaucoup de place, le fichier sera fractionné et les blocs de disque ne seront pas affectés.

Ceci crée un emplacement dans lequel un grand fichier sera créé, mais les blocs de disque ne seront pas affectés. Lorsque les données sont ajoutées au fichier, les blocs de disque sont affectés, mais le nombre de blocs libres dans le système de fichiers risque d'être insuffisant. Le système de fichiers peut alors être plein et toute opération d'écriture échouera.

Il est recommandé soit de ne pas avoir de fichier fractionné sur votre système, soit de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace dans le système de fichiers pour l'affectation ultérieure des blocs.

Considérations en matière de clonage

Les images **mksysb** vous permettent de cloner une image système sur plusieurs systèmes cibles. Il est possible que les systèmes cibles ne contiennent pas les mêmes cartes ou unités matérielles, ne nécessitent pas le même noyau (monoprocasseur ou multiprocasseur) ou ne constituent la même plate-forme matérielle (rs6k, rspc ou chrp) que le système source.

Comme NIM configure TCPIP en fin d'installation, il est recommandé d'affecter une ressource **bosinst_data** pour le clonage des installations **mksysb**, le champ **RECOVER_DEVICES** étant défini à **no**. Le processus d'installation du BOS ne pourra ainsi pas tenter de configurer les unités puisqu'elles se trouvaient sur la machine source de **mksysb**.

Attention : Si le système cloné utilise OpenGL ou graPHIGS, il est possible qu'il faille installer après le clonage certains ensembles de fichiers d'unité à partir de ces LPP. OpenGL et graPHIGS disposent en effet d'ensembles de fichiers graphiques spécifiques des cartes, donc si vous avez effectué un clonage sur un système comportant une carte graphique différente, vous devrez créer un paquet logiciel comme suit :

```
echo OpenGL.OpenGL_X.dev >  
  /usr/sys/inst.data/user_bundles/graphic_dev.bnd  
echo PEX_PHIGS.dev >>  
  /usr/sys/inst.data/user_bundles/graphic_dev.bnd
```

Vous pouvez affecter ce paquet logiciel à l'installation de **mksysb**, et les ensembles de fichiers d'unité seront installés automatiquement si OpenGL et graPHIGS se trouvent dans votre **lpp_source**.

A partir de Web-based System Manager

1. Si la ressource **mksysb** a déjà été créée, passez à l'étape 4. Sinon, à partir du conteneur Ressources, double cliquez sur le TaskGuide **Add New Resource**.
2. Suivez les instructions du TaskGuide pour ajouter la ressource **mksysb** à l'environnement NIM.
3. Une fois cette tâche exécutée, revenez au conteneur NIM principal.
4. Vous pouvez sélectionner Install Base OS TaskGuide et suivre les invites fournies pour installer une image **mksysb**, ou continuer avec cette procédure.
5. Dans le conteneur NIM, sélectionnez une machine autonome cible pour l'installation.
6. Dans le menu Selected, sélectionnez **Install Base Operating System**.
7. Sélectionnez **mksysb - Install from a mksysb image** et renseignez les champs obligatoires.
8. Cliquez sur OK.
9. Si la machine client en cours d'installation n'est pas un client NIM configuré et actif, NIM ne réamorçe pas automatiquement la machine sur le réseau pour effectuer l'installation. Si le client n'a pas été réamorçé automatiquement, lancez un amorçage réseau à partir du client pour l'installer. Reportez-vous à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.
10. Après l'amorçage de la machine sur le réseau, l'affichage sur la machine client commence à demander des informations sur la configuration de la machine lors de l'installation. Donnez les informations demandées pour poursuivre.

Remarque : Pour effectuer une installation automatique, reportez-vous à "Installation automatique de BOS", page 3-18 et exécutez les tâches préalables.

Via SMIT

1. Si la ressource **mksysb** a déjà été créée, passez à l'étape 6. Sinon, créez la ressource **mksysb** via le raccourci **smit nim_mkres**.
2. Sélectionnez **mksysb** dans la liste des types de ressources qui peuvent être définis.
3. Dans les boîtes de dialogue qui s'affichent, renseignez les champs obligatoires. Au besoin, faites appel à l'aide et à l'option **LIST** pour spécifier des valeurs correctes pour définir votre ressource **mksysb**.
4. Si l'image **mksysb** n'existe pas, créez-la en renseignant les champs de la section **System Backup Image Creation Options**.

Remarque : Si l'image **mksysb** existe sous la forme d'un fichier sur le disque du maître NIM ou du client, aucune autre information n'est requise pour définir votre ressource **mksysb**.

5. Cette tâche accomplie, quittez SMIT.
6. Pour utiliser la ressource **mksysb** pour installer un client NIM, entrez le raccourci **smit nim_bosinst**.
7. Sélectionnez une cible TARGET pour l'opération.
8. Sélectionnez **mksysb** comme TYPE d'installation.
9. Sélectionnez la ressource MKSYSB à utiliser pour l'installation.
10. Sélectionnez la ressource SPOT à utiliser pour l'installation.
11. Sélectionnez la ressource LPP_SOURCE à utiliser pour l'installation.
12. Renseignez les champs affichés ou acceptez les valeurs par défaut. Au besoin, faites appel à l'aide et à l'option LIST.
13. Lancez SMIT pour installer le client NIM.
14. Si la machine client en cours d'installation n'est pas un client NIM configuré et actif, NIM ne réamorçe pas automatiquement la machine sur le réseau pour effectuer l'installation. Si le client n'a pas été réamorçé automatiquement via SMIT, lancez un amorçage réseau à partir du client pour l'installer. Reportez-vous à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.
15. Après l'amorçage de la machine sur le réseau, l'affichage sur la machine client commence à demander des informations sur la configuration de la machine lors de l'installation. Donnez les informations demandées pour poursuivre.

Remarque : Pour effectuer une installation automatique, reportez-vous à "Installation automatique de BOS", page 3-18 et exécutez les tâches préalables.

Via la ligne de commande

1. Si la ressource **mksysb** a déjà été créée, passez à l'étape 2. Pour créer la ressource **mksysb**, entrez :

```
nim -o define -t mksysb -a server=NomServeur \  
-a location=NomEmplacement -a mk_image=yes \  
-a source=MachineSource NomRessource
```

Spécifiez le nom du serveur et l'emplacement de l'image **mksysb**. Les attributs **mk_image** et **source** servent à créer l'image **mksysb** si elle n'existe pas.

Pour tout savoir sur les options que vous pouvez spécifier lors de la création d'une ressource **mksysb**, reportez-vous à "Ressource mksysb", page 8-22.

Exemple 1 :

Pour définir une ressource **mksysb**, **mksysb_res1**, à partir d'une image **mksysb** existante, se trouvant dans `/export/backups/client_mksysb` sur le maître, entrez :

```
nim -o define -t mksysb -a server=master \  
-a location=/export/backups/client_mksysb mksysb_res1
```

Exemple 2 :

Pour créer une image **mksysb** de la machine client, **client1**, dans `/export/resources/new_mksysb` sur le maître, et définir une ressource **mksysb**, **mksysb_res2**, entrez :

```
nim -o define -t mksysb -a server=master \  
-a location=export/resources/new_mksysb -a mk_image=yes \  
-a source=client1 mksysb_res2
```

2. Pour lancer l'opération **bos_inst**, entrez :

```
nim -o bos_inst -a source=mksysb -a mksysb=mksysb \  
-a lpp_source=Lpp_Source -a spot=NomSPOT \  
-a boot_client=yes/no NomClient
```

Spécifiez les ressources à utiliser pour prendre en charge l'installation et les éventuelles options de personnalisation. Pour effectuer une simple installation **mksysb**, indiquez les ressources **mksysb**, **lpp_source** et **SPOT**.

Si la machine client en cours d'installation n'est pas un client NIM configuré et actif, NIM ne réamorçe pas automatiquement la machine sur le réseau pour effectuer l'installation. Un amorçage réseau manuel doit être exécuté sur la machine. Dans ce cas, indiquez l'attribut **boot_client=no** à la commande **bos_inst**. Si la valeur de l'attribut **boot_client** n'est pas spécifiée, elle est définie par défaut à **boot_client=yes**.

3. Si le client n'a pas été réamorçé automatiquement, lancez un amorçage réseau à partir du client pour l'installer. Reportez-vous à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.
4. Après l'amorçage de la machine sur le réseau, l'affichage sur la machine client commence à demander des informations sur la configuration de la machine lors de l'installation. Donnez les informations demandées pour poursuivre.

Exemple 3 :

Pour effectuer une installation **mksysb** en utilisant les ressources **mksysb**, **mksysb1**, **lpp_source**, **lpp_source1** et **SPOT**, **spot1** sur la machine client, **machine1**, qui n'est pas un client NIM configuré et actif, entrez :

```
nim -o bos_inst -a source=mksysb -a mksysb=mksysb1 \  
-a lpp_source=lpp_source1 -a spot=spot1 -a boot_client=no  
machine1
```

Remarque :

1. Les étapes d'une installation **mksysb** sont quasi-identiques à celles des autres types d'installation BOS. La principale différence étant que **mksysb** doit être spécifié dans l'attribut **source** de la commande **nim bos_inst** et qu'une ressource **mksysb** doit être affectée à l'opération.
2. Pour effectuer une installation automatique, reportez-vous à "Installation automatique de BOS", page 3-18 et exécutez les tâches préalables.

Installation du BOS sur un client NIM via SPOT-copy (installation SPOT-copy)

Une installation **SPOT-copy** installe l'image BOS sur une machine en copiant les fichiers BOS à partir d'une ressource **SPOT**.

Pour tout savoir sur les différents moyens de personnaliser une installation du BOS via NIM, reportez-vous à "bos_inst", page 8-36.

Préalables

1. Le maître NIM doit être configuré, et les ressources **lpp_source** et **SPOT** définies. Reportez-vous à "Configuration du maître NIM et création des ressources d'installation de base", page 3-2.
2. Le client NIM doit préexister dans l'environnement NIM. Pour ajouter un client à l'environnement NIM, reportez-vous à "Ajout d'un client NIM autonome à l'environnement NIM", page 3-6.

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur NIM, sélectionnez une machine autonome cible pour l'installation.
2. Dans le menu Selected, sélectionnez **Install Base Operating System**.
3. Sélectionnez **spot - Perform a SPOT Copy Using a SPOT image** et renseignez les champs obligatoires.
4. Cliquez sur OK.
5. Si la machine client en cours d'installation n'est pas un client NIM configuré et actif, NIM ne réamorçage pas automatiquement la machine sur le réseau pour effectuer l'installation. Si le client n'a pas été réamorçagé automatiquement, lancez un amorçage réseau à partir du client pour l'installer. Reportez-vous à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.
6. Après l'amorçage de la machine sur le réseau, l'affichage sur la machine client commence à demander des informations sur la configuration de la machine lors de l'installation. Donnez les informations demandées pour poursuivre.

Remarque : Pour effectuer une installation automatique, reportez-vous à "Installation automatique du BOS", page 3-18 et exécutez les tâches préalables.

Via SMIT

1. Pour installer le BOS sur un client NIM à l'aide de l'installation **SPOT-copy**, entrez **smit nim_bosinst** à partir du maître NIM.
2. Sélectionnez la cible TARGET de l'opération.
3. Sélectionnez **spot** comme TYPE d'installation.
4. Sélectionnez la ressource SPOT à utiliser pour l'installation.
5. Sélectionnez la ressource LPP_SOURCE à utiliser pour l'installation.
6. Renseignez les champs affichés ou acceptez les valeurs par défaut. Au besoin, faites appel à l'aide en ligne et à l'option LIST.
7. Lancez SMIT.
8. Si la machine client en cours d'installation n'est pas un client NIM configuré et actif, NIM ne réamorçage pas automatiquement la machine sur le réseau pour effectuer l'installation. Si le client n'a pas été réamorçagé automatiquement, lancez un amorçage réseau à partir du client pour l'installer. Reportez-vous à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.

9. Après l'amorçage de la machine sur le réseau, l'affichage sur la machine client commence à demander des informations sur la configuration de la machine lors de l'installation. Donnez les informations demandées pour poursuivre.

Remarque : Pour effectuer une installation automatique, reportez-vous à "Installation automatique de BOS", page 3-18 et exécutez les tâches préalables.

Via la ligne de commande

1. Pour lancer l'opération **bos_inst**, entrez :

```
nim -o bos_inst -a source=spot -a lpp_source=Lpp_Source \  
-a spot=SPOTName -a boot_client=yes/no ClientName
```

Spécifiez les ressources à utiliser pour prendre en charge l'installation et les éventuelles options de personnalisation. Pour effectuer une simple installation **SPOT-copy**, spécifiez les ressources **lpp_source** et **SPOT**.

Si la machine client en cours d'installation n'est pas un client NIM configuré et actif, NIM ne réamorce pas automatiquement la machine sur le réseau pour effectuer l'installation. Un amorçage réseau manuel doit être exécuté sur la machine. Dans ce cas, indiquez l'attribut **boot_client=no** à la commande **bos_inst**. Si la valeur de l'attribut **boot_client** n'est pas spécifiée, elle est définie par défaut à **boot_client=yes**.

2. Si le client n'a pas été réamorcé automatiquement, lancez un amorçage réseau à partir du client pour l'installer. Reportez-vous à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.
3. Après l'amorçage de la machine sur le réseau, l'affichage sur la machine client commence à demander des informations sur la configuration de la machine lors de l'installation. Donnez les informations demandées pour poursuivre.

Exemple :

La machine client, `machine1`, n'est pas un client NIM configuré et actif. Spécifiez **boot_client=no**. Pour installer le client au moyen de la **lpp_source** nommée `lpp_source1` et du **SPOT** nommé `spot1`, entrez :

```
nim -o bos_inst -a source=spot -a lpp_source=Lpp_Source \  
-a spot=spot1 -a boot_client=no machine1
```

Remarque :

1. Les étapes d'une installation **SPOT-copy** sont quasi-identiques à celles des autres types d'installation BOS. La principale différence est que **spot** doit être spécifié comme attribut **source** de la commande **nim bos_inst**.
2. Pour effectuer une installation automatique, reportez-vous à "Installation automatique de BOS", page 3-18 et exécutez les tâches préalables.

Installation automatique de BOS

Préalables

1. Le maître NIM doit être configuré et les ressources **lpp_source** et **SPOT** définies. Reportez-vous à "Configuration du maître NIM et création des ressources d'installation de base", page 3-2.
2. Le client NIM doit préexister dans l'environnement NIM. Pour ajouter un client à l'environnement NIM, reportez-vous à "Ajout d'un client NIM autonome à l'environnement NIM", page 3-6.

A partir de Web-based System Manager

Vous pouvez sélectionner Install Base OS TaskGuide et suivre les invites système pour créer une ressource **bosinst_data**. La ressource **bosinst_data** peut servir à installer une image **rte** ou une image **mksysb**.

Si vous souhaitez créer la ressource **bosinst_data** ou installer une copie **SPOT**, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le conteneur interface NIM, ouvrez le TaskGuide **Add New Resource**. Le Add New Resource TaskGuide s'affiche.
2. Suivez les instructions du TaskGuide pour créer une ressource **bosinst_data**. Le TaskGuide crée un fichier **bosinst.data** de base, qui peut s'utiliser tel quel ou amélioré en fonction des fichiers d'exemples. Pour consulter un fichier **bosinst.data**, reportez-vous à Exemples de fichiers, page C-1. Pour effectuer une installation automatique, la ressource **bosinst_data** doit avoir été préalablement créée.
3. Continuez l'installation avec l'une des procédures.
 - Installation de BOS sur un client NIM via des images d'installation (installation **rte**)
 - Utilisation d'une image **mksysb** pour installer le système d'exploitation de base (BOS) sur un client NIM (installation **mksysb**)
 - Installation du BOS sur un client NIM via SPOT-copy (installation SPOT-copy)

Via SMIT

1. Sur le maître NIM ou sur un client NIM actif quelconque, créez un fichier **bosinst.data** qui décrit comment doit être configurée une machine pendant une installation du BOS. Reportez-vous à "Exemples de fichiers", page C-1 pour voir un exemple de fichier **bosinst.data**.
2. Pour définir le fichier **bosinst.data** comme ressource **bosinst_data** dans l'environnement NIM, entrez le raccourci **smit nim_mkres**.
3. Sélectionnez **bosinst_data** dans la liste des types de ressources affichés.
4. Renseignez les champs obligatoires. Au besoin, faites appel à l'aide et à l'option LIST pour vous aider à spécifier des valeurs correctes pour définir votre ressource **bosinst_data**.
5. Une fois la ressource **bosinst_data** définie, suivez la procédure d'exécution d'une installation **rte**, **mksysb** ou **SPOT-copy** sur une machine autonome. Veillez à spécifier la ressource **bosinst_data** à utiliser pendant l'installation.

Via la ligne de commande

1. Sur le maître NIM ou sur un client NIM actif quelconque, créez un fichier **bosinst.data** qui décrit comment doit être configurée une machine pendant une installation du BOS. Reportez-vous à "Exemples de fichiers", page C-1 pour voir un exemple de fichier **bosinst.data**.
2. Pour définir le fichier **bosinst.data** comme ressource **bosinst_data**, entrez :

```
nim -o define -t bosinst_data -a server=NomServeur \  
-a location=NomEmplacement ValeurNom
```

A l'aide de l'attribut **server**, spécifiez le nom de la machine où réside le fichier **bosinst.data**.

Via l'attribut **location**, spécifiez le chemin d'accès complet au fichier **bosinst.data** à utiliser comme ressource.

3. Une fois la ressource **bosinst_data** définie, suivez la procédure normale d'exécution d'une installation **rte**, **mksysb** ou **SPOT-copy** sur une machine autonome. Veillez à spécifier la ressource **bosinst_data** à utiliser pendant l'installation.

Par exemple, pour effectuer une installation **rte** automatique de `machine1` en utilisant les ressources `lpp_source1`, `spot1` et `bosinst_data1`, entrez :

```
nim -o bos_inst -a source=rte -a lpp_source=lpp_source1 \  
-a spot=spot1 -a bosinst_data=bosinst_data1 machine1
```

Installation pour les clients sur les réseaux ATM

À la différence des autres adaptateurs réseau, les adaptateurs ATM ne permettent pas d'amorcer une machine. Autrement dit, l'installation d'une machine via un réseau ATM nécessite une procédure spéciale.

Installation du BOS via des adaptateurs non ATM

Habituellement, lorsqu'une machine est amorcée en réseau via un adaptateur spécifié, celui-ci est configuré par IPL-ROM ou par microprogramme. Une image d'amorçage est alors transférée du serveur d'amorçage au client via tftp. Cette image se charge des autres opérations de configuration et monte les ressources d'installation en réseau avant de lancer l'installation du BOS.

Installation du BOS via des adaptateurs ATM

Comme il n'est pas possible de configurer un adaptateur ATM par IPL-ROM ou microprogramme, il n'est pas non plus possible d'obtenir une image d'amorçage via le réseau afin d'installer le BOS. Autrement dit, l'opération NIM bos_inst doit copier une image d'amorçage sur le disque dur de la machine client avant de la redémarrer. Certaines informations ODM sont également enregistrées sur la machine client afin que, lorsqu'elle est redémarrée, l'adaptateur ATM puisse être configuré correctement.

Il est possible que les fichiers exécutables nécessaires à la prise en charge des procédures spéciales requises pour l'installation via ATM ne soient pas installés sur les machines client NIM ; pour cette raison, les répertoires **/usr/lib/boot/bin** et **/usr/lpp/bos.sysmgt/nim/methods** sont montés sur ces dernières à partir du maître NIM. Ces répertoires contiennent des fichiers exécutables lancés au cours de l'installation effectuée par l'opération NIM bos_inst.

Une fois l'installation initiale terminée, une commande "at" est lancée afin de redémarrer la machine au bout d'une minute. L'image copiée sur le disque dur configure alors l'adaptateur ATM et monte les ressources d'installation en réseau pour l'installation du BOS. L'installation se poursuit alors normalement jusqu'à la phase de personnalisation. Au cours de la personnalisation NIM, l'adaptateur ATM n'est pas reconfiguré par la commande **mktcpip**, ODM contenant déjà les informations disponibles avant la réinstallation de la machine. Les autres aspects de la personnalisation de NIM sont les mêmes que pour les machines client non ATM.

Configuration requise

- Les machines sur lesquelles le BOS sera installé via ATM doivent être des clients NIM actifs et configurés.

Remarque : L'ensemble de fichiers **bos.sysmgt.nim.client** est installé sur les machines client NIM configurées ; celle-ci sont enregistrées dans la base de données maître NIM et elles disposent d'un fichier **/etc/niminfo** valide.

- Les installations du BOS via des adaptateurs ATM utilisent toujours l'interface **at0** sur la machine client.
- L'ensemble de fichiers maître NIM doit être installé sous la version 4.3.0.0 (ou ultérieure) avec la mise à jour pour l'installation via ATM.
- Le SPOT utilisé pour l'installation des machines client doit être de version 4.3.0.0 (ou ultérieure), avec la mise à jour pour l'installation via ATM.

- Le maître NIM doit être installé avec l'ensemble de fichiers de la source de base pour prendre en charge les plates-formes des clients à installer. Le tableau suivant présente les différents types d'ensembles de fichiers à installer sur le maître NIM pour la prise en charge des différentes plates-formes :

rs6k	devices.base.rte
rspc	devices.rspc.base.rte
chrp	devices.chrp.base.rte

Conversion de réseaux génériques en réseaux ATM

Avant le support de l'installation du BOS via ATM, il était nécessaire de définir les réseaux ATM comme réseaux "génériques" pour effectuer d'autres types d'opérations NIM. Pour convertir des réseaux génériques en réseaux ATM, entrez la commande suivante :

nim -o change -a new_type=atm (réseau)

Les noms d'adaptateur des interfaces client du réseau ATM sont automatiquement définies à **at0** dans la base de données NIM.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également changer le nom du réseau :

nim -o change -a new_name=(nouveau réseau) (réseau actuel)

Restauration du système après un échec de l'amorçage

L'installation du BOS via ATM nécessitant l'écriture d'une image d'amorçage spéciale sur le disque dur du client, l'image originale présente sur la machine est perdue. Autrement dit, si l'installation est abandonnée ou échoue avant la réinstallation du BOS, il n'est pas possible de procéder à un redémarrage normal sur la machine client sans maintenance du système. Ce faisant, une nouvelle image d'amorçage est créée sur le disque dur, permettant de redémarrer la machine pour une utilisation normale. Il convient alors de suivre la procédure ci-dessous :

1. Démarrez la machine client depuis un CD.
2. Une fois les options d'installation affichées, sélectionnez celle qui lance la maintenance du système.
3. Faites les sélections nécessaires pour accéder au groupe de volumes racine de la machine.
4. Dans le shell de maintenance, exécutez les commandes suivantes :
 - a. **bosboot -ad /dev/ipldevice**
 - b. **BLVDISK='lslv -l hd5 | grep hdisk | head -1 | cut -d' ' -f1'**
 - c. **bootlist -m normal \$BLVDISK**
 - d. **sync**
 - e. **sync**
 - f. **sync**
 - g. **reboot -q**

Si des erreurs sont détectées au cours de l'opération NIM **bos_inst** et si la machine client n'a pas redémarré, il est possible d'arrêter le redémarrage, puis d'exécuter la séquence normale de commandes à l'étape-4 ci-dessus sur le système actif. Pour ce faire, suivez la procédure ci dessous :

1. Listez les tâches "at" sur la machine en entrant la commande : **at -l**

Le premier nom dans le champ sortie sera celui de la tâche.

2. Pour supprimer la tâche "at", entrez la commande : **at -r (nom de la tâche)**

Exemple : **\$ at -l root.884205595.a Wed Jan 7 14:39:55 1998\$ at -r
root.884205595.aat file: root.884205595.a deleted**

Remarque : Il est également possible d'empêcher le redémarrage en supprimant le script d'arrêt que la tâche "at" devait exécuter en entrant : **rm/tmp/_NIM_shutdown**

Personnalisation des clients NIM et des ressources SPOT

Cette procédure décrit l'utilisation de NIM pour installer du logiciel sur des clients NIM actifs et configurés, ainsi que des ressources **SPOT**.

Préalables

1. Si le logiciel doit être installé sur une machine, cette dernière doit être un client opérationnel et configuré, doté de droits d'accès en amont, activés pour le maître NIM. Les droits d'accès en amont sont activés par défaut lorsqu'un client est configuré ou installé par NIM.
2. S'il doit être installé sur une ressource **SPOT**, le serveur de ce **SPOT** doit être opérationnel.
3. L'image d'installation prévue pour la cible est disponible dans une ressource **lpp_source** ; or, une opération **check** a été exécutée sur la **lpp_source** après copie de l'image. (L'opération **check** met à jour le fichier **.toc** grâce aux informations sur les images présentes dans la **lpp_source**.)

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur NIM, sélectionnez une machine cible (maître ou autonome), ou dans le conteneur Ressources NIM, sélectionnez un **SPOT** cible.
2. Dans le menu Selected, sélectionnez **Install/Update Software > Install Additional Software (Custom)** pour afficher la boîte de dialogue Install Software.
3. Menez la tâche à son terme en vous aidant de la boîte de dialogue.

Via SMIT

Il existe plusieurs écrans SMIT pour faciliter l'installation NIM. Ces écrans ont la même structure que ceux utilisés pour les opérations d'installation locales sur un système. Pour personnaliser NIM, sélectionnez l'écran SMIT correspondant le mieux à l'installation souhaitée.

1. A partir de la ligne de commande, entrez le raccourci **smit nim_task_inst**.
2. Sélectionnez l'élément de menu SMIT correspondant au type d'installation souhaité.
3. Sélectionnez une cible TARGET pour l'opération.
4. Sélectionnez la **lpp_source** contenant les images d'installation à utiliser.
5. Sélectionnez les éventuelles autres ressources requises.
6. Dans la boîte de dialogue SMIT finale, renseignez les champs obligatoires ou acceptez les valeurs par défaut. Au besoin, faites appel à l'aide et à l'option LIST.

Via la ligne de commande

Pour effectuer l'installation, entrez :

```
nim -o cust -a lpp_source=Lpp_Source -a filesets=ListeEnsde
fichiers \
-a installp_bundle=InstallpBundle \
-a installp_flags=InstallpFlags NomCible
```

Spécifiez les ressources à utiliser pour prendre en charge l'installation et les éventuels attributs de personnalisation.

Le logiciel à installer sur le client peut être indiqué sur la ligne de commande soit via l'attribut **filesets**, soit en spécifiant une ressource **installp_bundle** qui liste le logiciel.

Les indicateurs **installp** par défaut à utiliser pour installer le logiciel sont les suivants : **-a**, **-g**, **-Q** et **-X**. Pour spécifier un jeu différent d'indicateurs **installp**, listez-les dans l'attribut **installp_flags**.

Exemple 1 :

Pour installer les ensembles de fichiers **bos.diag** et **bos.dosutil** sur le client `machine1`, via la ressource **lpp_source** appelée `lpp_source1`, entrez :

```
nim -o cust -a lpp_source=lpp_source1 \  
-a filesets="bos.diag bos.dosutil" machine1
```

Exemple 2 :

Pour installer le logiciel dans la ressource **SPOT**, `spot1`, via la ressource **lpp_source**, `lpp_source1`, et la liste d'ensembles de fichiers spécifiée dans la ressource **installp_bundle**, `installp_bundle1`, entrez :

```
nim -o cust -a lpp_source=lpp_source1 \  
-a installp_bundle=installp_bundle1 spot1
```

Remarque : Plusieurs autres ressources et attributs peuvent être spécifiés sur la ligne de commande avec l'opération **cust**. Pour en savoir plus sur l'opération **cust**, reportez-vous à "Opérations NIM", page 8-33.

Configuration du maître NIM et création de ressources pour prise en charge exclusive de clients sans disque et sans données

Cette procédure ne vous concerne que si l'environnement NIM est utilisé exclusivement pour des clients sans disque et sans données. S'il doit également servir à l'installation et à la maintenance de logiciel sur des machines autonomes, suivez la procédure de "Configuration du maître NIM et création des ressources d'installation de base", page 3-2.

Remarque : Cette procédure génère un volume de sorties important, notamment lors de la création de la ressource **SPOT**. N'oubliez pas d'examiner la sortie pour prendre connaissance des erreurs non fatales et des avertissements, non visibles à partir d'un code de retour de succès.

Préalables

Le maître NIM doit disposer d'au moins 300 Mo d'espace disque. Si ce volume n'est pas disponible, reportez-vous à "Utilisation de machines client en tant que serveurs de ressources", page 5-4, à "Définition de SPOT /usr ou non /usr", page 6-5 et à "Définition d'une lpp_source sur CD-ROM ou sur disque", page 6-8.

A partir de Web-based System Manager

1. Insérez le CD-ROM Server Product AIX version 4.3 (ou ultérieure) dans l'unité de CD, ou la bande Server Product dans l'unité de bande de la machine maître désignée.
2. Lancez l'application Web-based System Manager Logiciel en entrant le raccourci **wsm software**.
3. Dans le menu Software, sélectionnez **New Software (Install/Update) > Install Additional Software (Custom)**.
4. Dans la boîte de dialogue Install Software, sélectionnez `/dev/cd0` ou `/dev/rmt0` comme source logicielle.
5. Spécifiez `bos.sysmgt.nim` comme logiciel à installer.
6. Cliquez sur **Advanced** pour voir d'autres options. Quittez l'application Logiciel.
7. Lancez l'application Web-based System Manager interface NIM en entrant le raccourci **wsm nim**.
8. Dans le conteneur interface NIM, cliquez deux fois sur le TaskGuide **Configure NIM**.
9. Suivez ses instructions pour vous guider dans la configuration.

Remarque : Pour ouvrir un TaskGuide, vous pouvez sélectionner son icône, puis **Open** dans le menu Selected.

Via SMIT

1. Insérez le CD-ROM Server Product AIX version 4.2 (ou ultérieure) dans l'unité de CD, ou la bande Server Product dans l'unité de bande de la machine maître désignée.
2. Pour installer l'ensemble de fichiers **bos.sysmgt.nim**, entrez le raccourci **smit install_latest**.
3. Via l'option LIST, sélectionnez `/dev/cd0` ou `/dev/rmt0` pour INPUT device / directory for software.
4. Spécifiez **bos.sysmgt.nim** comme SOFTWARE to install.
5. Acceptez les valeurs par défaut pour tous les autres champs de cet écran. Une fois l'installation terminée, quittez SMIT.
6. Pour configurer le maître NIM, entrez le raccourci **smit nimconfig**.

7. Indiquez dans le champ Network Name le nom à affecter au réseau du maître NIM.
8. Via l'option LIST, sélectionnez Primary Network Interface comme NIM Master.
9. Acceptez les valeurs par défaut pour tous les autres champs de cet écran.
10. Une fois le maître configuré, quittez SMIT.
11. Relancez SMIT via le raccourci **smit nim_mkres_dd_name_server**.
12. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez le maître NIM comme serveur des ressources client.
13. Sélectionnez **yes** pour le champ `Create a new SPOT?`, dans la mesure où aucun **SPOT** n'est actuellement défini dans votre environnement.
14. Via l'option LIST, sélectionnez **/dev/cd0** ou **/dev/rmt0** comme unité d'entrée des images d'installation.
15. Spécifiez un nom dans le champ SPOT Name.
16. Spécifiez les noms des autres ressources à créer dans l'environnement NIM. Une ressource pour laquelle vous avez omis de spécifier un nom ne sera pas créée.
17. Sélectionnez **yes** pour le champ `Remove all newly added NIM definitions and file systems if any part of this operation fails?` Il sera plus simple de relancer la procédure si des erreurs se produisent.
18. Acceptez les valeurs par défaut pour tous les autres champs de cet écran.

Remarque : Dans la plupart des environnements NIM, le **SPOT** existe déjà, pour prendre en charge les opérations d'installation du BOS sur les machines autonomes. Dans ce cas, il est inutile de créer un **SPOT**.

Via la ligne de commande

1. Insérez le CD-ROM Server Product AIX version 4.2 (ou ultérieure) dans l'unité de CD, ou la bande Server Product dans l'unité de bande de la machine maître désignée.
2. Si vous procédez à l'installation à partir d'une bande, passez à l'étape 5. Pour créer un point de montage pour le CD, entrez :

```
mkdir /cdfs
```

3. Pour créer un système de fichiers **cdrom**, entrez :

```
crfs -v cdrfs -p ro -d'cd0' -m'/cdfs'
```

4. Pour monter le CD, entrez :

```
mount /cdfs
```

5. Pour installer l'ensemble de fichiers **bos.sysmgt.nim** à partir du CD, entrez :

```
installp -agX -d /cdfs/usr/sys/inst.images bos.sysmgt.nim
```

Pour installer l'ensemble de fichiers **bos.sysmgt.nim** à partir d'une bande, entrez :

```
installp -agX -d /dev/rmt0 bos.sysmgt.nim
```

6. Si vous procédez à l'installation à partir d'un CD, pour démonter le système de fichiers **cdrom**, entrez :

```
umount /cdfs
```


7. Pour configurer le maître NIM via la commande **nimconfig**, entrez :

```
nimconfig -a attr1=value1 \  
          -a attr2=value2 \  
          ...
```

Par exemple, pour configurer un maître NIM avec la configuration :

```
master host name = master1  
primary network interface = tr0  
ring speed = 16  
platform = rspc  
kernel type = mp
```

entrez la séquence de commandes suivante :

```
nimconfig -a netname=network1 -a pif_name=tr0 -a ring_speed=16 \  
-a platform=rspc -a netboot_kernel=mp
```

Remarque : Pour en savoir plus sur les attributs, reportez-vous à **nimconfig** command.

8. Pour créer un système de fichiers dans le groupe de volumes **rootvg** avec 200 Mo d'espace et le point de montage **/export/spot**, entrez :

```
crfs -v jfs -g rootvg -a size=$((2000*200)) \  
-m /export/spot -A yes -p rw -t no \  
-a frag=4096 -a nbpi=4096 -a compress=no
```

9. Pour monter le système de fichiers, entrez :

```
mount /export/spot
```

10. La ressource **SPOT** est installée à partir d'images de la source d'images (ici, le CD). Le serveur de la ressource sera le maître NIM et le **SPOT** sera stocké dans le répertoire **/export/spot/spot1**. Pour créer la ressource **SPOT**, entrez :

```
nim -o define -t spot -a source=/dev/cd0 -a server=master \  
-a location=/export/spot spot1
```

11. Pour créer un système de fichiers dans le groupe de volumes **rootvg** avec 150 Mo d'espace et le point de montage **/export/dd_resource**, entrez :

```
crfs -v jfs -g rootvg -a size=$((2000*150)) \  
-m /export/dd_resource -A yes -p rw -t no \  
-a frag=4096 -a nbpi=4096 -a compress=no
```

12. Pour monter le système de fichiers, entrez :

```
mount /export/dd_resource
```

13. Créez les ressources du client sans disque et sans données dans des sous-répertoires de **/export/dd_resource**. Elles ne sont pas toutes obligatoires. Ne créez que les ressources utilisées par votre environnement.

Pour créer la ressource **root** appelée **root1** (obligatoire pour les clients sans disque et sans données), entrez :

```
nim -o define -t root -a server=master \  
-a location=/export/dd_resource/root1 root1
```

Pour créer la ressource **dump** appelée **dump1** (obligatoire pour les clients sans disque et sans données), entrez :

```
nim -o define -t dump -a server=master \  
-a location=/export/dd_resource/dump1 dump1
```

Pour créer la ressource **paging** appelée **paging1** (obligatoire pour les clients sans disque et sans données), entrez :

```
nim -o define -t paging -a server=master \  
-a location=/export/dd_resource/paging1 paging1
```

Pour créer la ressource `home` appelée `home1` (en option), entrez :

```
nim -o define -t home -a server=master \  
-a location=/export/dd_resource/home1 home1
```

Pour créer la ressource `shared_home` appelée `shared_home1` (en option), entrez :

```
nim -o define -t shared_home -a server=master \  
-a location=/export/dd_resource/shared_home1 shared_home1
```

Pour créer la ressource `tmp` appelée `tmp1` (en option), entrez :

```
nim -o define -t tmp -a server=master \  
-a location=/export/dd_resource/tmp1 tmp1
```

Remarque :

1. Les systèmes de fichiers créés pour les ressources NIM ne sont pas obligatoires, mais peuvent se révéler très pratiques pour la gestion du stockage.
2. Pour en savoir plus sur les ressources NIM, reportez-vous à "Ressources NIM", page 8-15.

Ajout d'un client sans disque ou sans données à l'environnement NIM

Cette procédure traite de l'ajout de clients sans disque et sans données dans l'environnement NIM, par insertion d'une entrée pour le client dans la base de données NIM sur le maître. NIM détient alors les informations requises pour répondre aux demandes d'amorçage du client. Toutefois, les ressources pour les clients sans disque et sans données doivent être initialisées pour que le client puisse être amorcé et configuré. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Initialisation et amorçage d'une machine sans disque ou sans données", page 3-31. Les clients sans disque doivent monter tous les systèmes de fichiers à partir de serveurs distants. Les clients sans données peuvent disposer d'un espace de pagination, ainsi que des systèmes de fichiers **/tmp** et **/home**, sur le disque local. Ni les clients sans disque ni les clients sans données ne disposent d'une image d'amorçage sur le disque local : ils doivent donc être amorcés via le réseau.

Préalables

1. Le maître NIM doit être configuré et les ressources pour les clients sans disque ou sans données définies. Reportez-vous à Configuration du maître NIM et création de ressources pour les clients sans disque et sans données, page 3-25
2. Vous devez connaître le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut de la machine client et celle du maître NIM.

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur interface NIM, ouvrez le TaskGuide **Add New Machine**. Le Add New Machine TaskGuide s'affiche.
2. Suivez les instructions du TaskGuide pour ajouter un client sans disque ou sans données à l'environnement NIM.

Via SMIT

1. Pour définir un client sans disque ou sans données, entrez le raccourci **smit nim_mkmac**.
2. Indiquez le nom hôte de la machine.
3. L'écran SMIT suivant est fonction des informations détenues ou non par NIM à propos du réseau client. Renseignez les champs obligatoires ou acceptez les valeurs par défaut. Au besoin, faites appel à l'aide et à l'option LIST pour ajouter correctement la machine client.

Remarque : Pour les versions AIX antérieures à la version 4.2, des objets réseau spécifiques doivent en outre être définis. Dans cette procédure, les réseaux NIM sont ajoutés automatiquement lorsque nécessaire.

Via la ligne de commande

Pour définir un client sans disque ou sans données, entrez :

```
nim -o define -t SansDisque/SansDonnées \  
-a platform=TypePlateForme -a netboot_kernel=TypeNoyauAmorçRéseau \  
-a if1=DescriptionInterface -a net_definition=NomDéfinition \  
-a ring_speed1=Vitesse -a cable_type1=Type \  
-a iplrom_emu=NomUnité NomMachine
```

Remarque : Pour en savoir plus sur les attributs, reportez-vous aux descriptions des clients sans disque et sans données, dans "Machines NIM", page 8-2.

Exemple 1 :

Pour ajouter un client sans disque portant le nom d'hôte `sansdisquel` à l'environnement NIM avec la configuration :

```
host name=sansdisquel
platform=rspc
kernel=up
network type=ethernet
subnet mask=255.255.240.0
default gateway=gw1
default gateway used by NIM master=gw_master
cable type=bnc
network boot capability=yes (no emulation needed)
```

entrez la séquence de commandes suivante :

```
nim -o define -t diskless -a platform="rspc" \
-a netboot_kernel="up" -a if1="find_net sansdisquel 0" \
-a cable_type1="bnc" \
-a net_definition="ent 255.255.240.0 gw1 gw_master" \
sansdisquel
```

Exemple 2 :

Pour ajouter un client sans données portant le nom d'hôte `sansdonnées1` à l'environnement NIM avec la configuration :

```
host name=sansdonnées1
platform=rs6k
netboot_kernel=up
network type=token ring
subnet mask=255.255.225.0
default gateway=gw2
default gateway used by NIM master=gw_master
ring speed=16
network boot capability=no (use emulation on a diskette)
```

entrez la séquence de commandes suivante :

```
nim -o define -t dataless -a platform="rs6k" \
-a netboot_kernel="up" -a if1="find_net sansdonnées1 0" \
-a ring_speed1="16" \
-a net_definition="tok 255.255.225.0 gw2 gw_master" \
-a iplrom_emu="/dev/fd0" sansdonnées1
```

Remarque :

1. Pour les versions AIX antérieures à la version 4.2, des objets réseau spécifiques doivent en outre être définis. Dans cette procédure, les réseaux NIM sont ajoutés automatiquement lorsque nécessaire.
2. Si le mot-clé **find_net** dans l'attribut **if** permet à NIM de faire correspondre une définition de réseau à une définition de client, l'attribut **net_definition** est ignoré.

Initialisation et amorçage d'une machine sans disque ou sans données

Cette procédure décrit comment utiliser NIM pour configurer et amorcer une machine comme client sans disque ou sans données dans l'environnement NIM.

Préalables

1. Le maître NIM doit être configuré, et les ressources pour les clients sans disque ou sans données définies. Reportez-vous à Configuration du maître NIM et création de ressources pour les clients sans disque et sans données, page 3-25
2. Le client NIM à installer doit exister dans l'environnement NIM. Pour ajouter le client à l'environnement NIM, suivez la procédure "Ajout d'un client sans disque ou sans données à l'environnement NIM", page 3-29.

A partir de Web-based System Manager

1. Sélectionnez la machine sans disque ou sans données à initialiser.
2. Dans le menu Selected du conteneur interface NIM, sélectionnez **Initialize Machine Resources**.
3. A l'aide de la boîte de dialogue, spécifiez ou sélectionnez les ressources à utiliser pour l'initialisation. Vous devez spécifier la ressource Home OU Shared Home pour la machine.
4. Une fois l'initialisation achevée, exécutez la procédure "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2, pour amorcer la machine client sur le réseau.

- Remarque :** Sur les systèmes **rspc** ancien modèle, il peut être nécessaire de définir de façon permanente la liste d'amorçage à partir des menus du microprogramme, pour que le client s'amorce toujours sur le réseau. Pour les autres systèmes, la liste d'amorçage est automatiquement définie la première fois que la machine est amorcée en tant que client sans disque/sans données.
5. Une fois le client amorcé sur le réseau et quelque peu initialisé, le client affiche des instructions pour que vous sélectionniez la console pour la machine.

Via SMIT

1. Entrez le raccourci **smit nim_dd_init**, à partir du maître NIM.
2. Sélectionnez le client à initialiser dans la liste affichée.
3. Renseignez les champs obligatoires. Au besoin, faites appel à l'aide et à l'option LIST pour vous aider à spécifier des valeurs correctes pour les options d'initialisation.
4. Une fois l'initialisation achevée, exécutez la procédure "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2, pour amorcer la machine client sur le réseau.

- Remarque :** Sur les systèmes **rspc** ancien modèle, il peut être nécessaire de définir de façon permanente la liste d'amorçage à partir des menus du microprogramme, pour que le client s'amorce toujours sur le réseau. Pour les autres systèmes, la liste d'amorçage est automatiquement définie la première fois que la machine est amorcée en tant que client sans disque/sans données.
5. Une fois le client amorcé sur le réseau et quelque peu initialisé, le client affiche des instructions pour que vous sélectionniez la console pour la machine.

Via la ligne de commande

1. Pour initialiser les ressources pour les clients sans disque, entrez, sur le maître NIM :

```
nim -o dkls_init -a spot=NomSPOT -a root=NomRoot \  
-a dump=NomDump -a paging=NomPaging NomClient
```

2. Pour initialiser les ressources pour les clients sans données, entrez, sur le maître NIM :

```
nim -o dtls_init -a spot=NomSPOT -a root=NomRoot \  
-a dump=NomDump NomClient
```

Remarque : Pour en savoir plus sur les autres attributs que vous pouvez spécifier pour les opérations **dkls_init** et **dtls_init**, reportez-vous à "dkls_init", page 8-45 et à "dtls_init", page 8-46.

3. Une fois l'initialisation achevée, exécutez la procédure "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2, pour amorcer la machine client sur le réseau.

Remarque : Sur les systèmes **rspc** ancien modèle, il peut être nécessaire de définir de façon permanente la liste d'amorçage à partir des menus du microprogramme, pour que le client s'amorce toujours sur le réseau. Pour les autres systèmes, la liste d'amorçage est automatiquement définie la première fois que la machine est amorcée en tant que client sans disque/sans données.

4. Une fois le client amorcé sur le réseau et quelque peu initialisé, le client affiche des instructions pour que vous sélectionniez la console pour la machine.

Désinitialisation de machines sans disque et sans données

Pour désinitialiser des machines sans disque et sans données, il faut exécuter l'opération **reset**. Cette opération donne également la possibilité de désaffecter d'autres ressources de la machine. Désaffecter toutes les ressources d'une machine sans disque ou sans données en supprime toutes les données racine. L'opération de désinitialisation, quant à elle, se contente de désaffecter l'image d'amorçage réseau.

A partir de Web-based System Manager

1. Sélectionnez la machine cible sans disque ou sans données à désinitialiser.
2. Dans le menu Selected du conteneur interface NIM, sélectionnez **Uninitialize Machine Resources**.
3. A l'aide de la boîte de dialogue, désinitialisez, et éventuellement, désaffectez toutes les ressources du client.

Via SMIT

1. Pour une désinitialisation, entrez le raccourci **smit nim_dd_uninit**.
2. Sélectionnez la cible TARGET.
3. Pour supprimer toutes les données racine, modifiez le champ DEALLOCATE Ressources à **yes**.

Via la ligne de commande

1. Pour désinitialiser la machine client, entrez, sur le maître NIM :

```
nim -F -o reset NomClient
```
2. Pour désaffecter toutes les ressources et supprimer les données racines, entrez, sur le maître NIM :

```
nim -o deallocate -a subclass=all NomClient
```

Installation sur un autre disque d'un client NIM (clonage ou mksysb)

NIM permet d'installer une image **mksysb** AIX 4.3 (ressource **mksysb**) sur le disque secondaire d'un client NIM ou de cloner le disque actuel d'un client NIM sur un autre disque et d'appliquer les mises à jour. Le système client étant actif pendant l'installation, cette procédure est plus rapide qu'une installation normale.

Remarque : Pour plus de détails sur les différentes manières dont NIM peut personnaliser une installation sur un autre disque, reportez-vous à **alt_disk_install**, page 8-33.

Préalables

1. Le maître NIM doit être configuré. Pour installer une image **mksysb** sur le disque secondaire, la ressource **mksysb** doit être définie. Reportez-vous à "Configuration du maître NIM et création des ressources d'installation de base", page 3-2.
2. Le client NIM à installer doit exister dans l'environnement NIM et en cours d'exécution. Pour ajouter un client à l'environnement NIM, reportez-vous à "Ajout d'un client NIM autonome à l'environnement NIM", page 3-6.
3. L'ensemble de fichiers **bos.alt_disk_install.rte** doit être installé sur le client NIM. Pour installer un nouvel ensemble de fichiers sur un client NIM, reportez-vous à "Personnalisation des clients NIM et des ressources SPOT", page 3-23.

A partir de Web-based System Manager

1. Sélectionnez la machine autonome pour l'installation sur le disque secondaire.
2. Dans le conteneur NIM, sélectionnez **Selected**—>**Alternate Disk Installation**.
3. Dans le menu Alternate Disk Installation, sélectionnez **Clone the Rootvg to an Alternate Disk** ou **Install Mksysb on an Alternate Disk**.
4. Menez l'installation à son terme en vous aidant de la boîte de dialogue.

Via SMIT

1. Entrez le raccourci **smit nim_alt_mksysb** à partir du maître NIM.
2. Sélectionnez la machine ou le groupe cible à installer.
3. Entrez le(s) disque(s) cible(s) sur la machine cible.
4. Acceptez les options d'installation par défaut, ou spécifiez-en d'autres au moyen des champs de la boîte de dialogue. Au besoin, faites appel à l'aide en ligne et à l'option LIST.
5. L'installation du disque secondaire est lancée sur le client : sa progression peut être visualisée à l'aide de la commande **lsnim (smit lsnim)**. Si les options "Reboot when complete?" est définie à **yes** et "Phase to execute" à **all** ou inclut la Phase 3, le client se réamorcera avec le nouveau disque après achèvement de la commande **alt_disk_install**.
6. Pour cloner un disque sur le disque secondaire d'un client NIM, entrez le raccourci **smit nim_alt_clone** à partir du maître NIM.

Via la ligne de commande

La commande **alt_disk_install** sera alors lancée sur le système cible et la progression de l'installation apparaîtra par le biais de la commande **lsnim**. En outre, le journal **/var/adm/ras/alt_disk_inst.log**, conservé sur le système cible, contient les messages de progression et tout message d'erreur ou d'avertissement éventuel. Le journal **/var/adm/ras/nim.alt_disk_install** contient des informations de débogage, le cas échéant.

Installation du BOS sur un autre disque

Lancez l'opération **alt_disk_install** en entrant :

```
nim -o alt_disk_install -a source=mksysb -a mksysb=Mksysb \  
-a disk='nomdisque(s)' NomClient
```

Spécifiez la ressource **mksysb** à utiliser ainsi que toute option supplémentaire de personnalisation de l'installation. Pour effectuer une simple installation **mksysb**, indiquez les ressources **source**, **mksysb** et **disk**.

Remarque : Pour en savoir plus sur les ressources NIM, reportez-vous à "Ressources **mksysb**", page 8-22.

Clonage de rootvg sur un disque secondaire

Pour cloner un disque sur le disque secondaire d'un client NIM, entrez :

```
nim -o alt_disk_install -a source=rootvg -a disk=diskname(s) \  
NomClient
```

Le cas échéant, spécifiez les autres options de personnalisation de l'installation.

Exemples

La machine client **machine1** est un système opérationnel avec un disque **disque2**, actuellement occupé par un groupe de volume.

- Pour installer ce disque avec une ressource **mksysb** nommée **43mksysb**, entrez :

```
nim -o alt_disk_install -a source=mksysb -a mksysb=43mksysb \  
-a disk=disque2 machine1
```

- Pour cloner **rootvg** sur **hdisk2**, entrez :

```
nim -o alt_disk_install -a source=rootvg -a disk=hdisk2 machine1
```

Chapitre 4. Opérations client NIM

Les opérations NIM sont généralement exécutées par un administrateur sur le maître NIM. Toutefois, il est également possible pour un administrateur d'exécuter des opérations d'installation NIM à partir de machines client. On fait référence aux opérations lancées depuis les machines client comme à des *installations en aval*, car le logiciel est chargé depuis un serveur distant sur la machine locale. Pour réinstaller le BOS (Base Operating System), sélectionnez le Install Base OS TaskGuide à partir du conteneur NIM. La désinstallation du logiciel et le lancement/annulation des mises à jour sont exécutés sur les machines client par le biais d'opérations locales et ne sont pas pris en charge par le biais d'opérations client NIM.

Les opérations client NIM sont prises en charge via l'application Web-based System Manager Logiciel ainsi que via SMIT et la ligne de commande. Comme les interfaces client avec NIM sont très semblables à celles qui se trouvent sur le maître NIM, nous nous contenterons d'une brève présentation dans ce manuel. Pour des informations complémentaires, faites appel à l'aide en ligne contextuelle disponible pour les deux interfaces Web-based System Manager et SMIT. Pour plus de détails sur l'interface de la ligne de commande, reportez-vous à "Commande **nimclient**".

A partir de Web-based System Manager

1. Pour démarrer l'application Web-based System Manager Logiciel, entrez le raccourci : **wsm software**.
2. Pour exécuter les opérations client NIM, sélectionnez **NIM Client** dans le menu Software. Les sous-menus vous guident pour l'exécution de diverses tâches client NIM, excepté l'installation du logiciel facultatif et des mises à jour.
Pour installer le logiciel en option et les mises à jour, opération prise en charge par les ressources NIM pour les clients NIM configurés comme options dans les interfaces d'installation, sélectionnez **Software**—>**New (Install/Update)**.
3. Si vous souhaitez réinstaller le BOS (Base Operating System), sélectionnez le Reinstall Base Operating System TaskGuide dans le conteneur du logiciel.

Via SMIT

Pour exécuter les opérations client NIM, entrez le raccourci **smit nim**.

Pour les opérations d'installation normales, sélectionnez l'option **Install and Update Software**. Les sous-menus vous guident dans l'installation.

Les utilisateurs NIM avancés peuvent sélectionner l'une des autres options principales pour exécuter des opérations NIM plus spécialisées. Vous trouverez une explication plus poussée de ces options dans les aides en ligne et ailleurs dans ce guide.

Via la ligne de commande

Pour exécuter des opérations NIM sur un client NIM actif et configuré, ayez recours à la commande **nimclient**. La syntaxe de la commande **nimclient** ressemble beaucoup à celle de la commande **nim**. La seule différence est que vous n'avez pas besoin de spécifier la cible, puisqu'elle est censée être le client sur lequel s'exécute la commande. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Commande nimclient" ou à "Commande nim", page 9-7.

Exemple :

Sur le maître NIM, pour installer l'ensemble de fichiers `bos.sysmgt.sysbr` sur le client, `client1`, à l'aide de la **lpp_source**, `lpp_source1`, entrez :

```
nim -o cust -a lpp_source=lpp_source1 \  
-a filesets="bos.sysmgt.sysbr client1
```

La commande équivalente du client `client1` serait :

```
nimclient -o cust -a lpp_source=lpp_source1 \  
-a filesets="bos.sysmgt.sysbr"
```

Chapitre 5. Tâches avancées d'installation NIM

Ce chapitre traite des tâches avancées de configuration NIM, via l'application Web-based System Manager, l'interface SMIT (System Management Interface Tool) ou encore la ligne de commande :

- Contrôle du maître ou du client, page 5-2
- Redéfinition des machines, page 5-3
- Utilisation de machines client en tant que comme serveurs de ressources, page 5-4
- Définition d'un groupe de machines, page 5-5
- Ajout de nouveaux membres à des groupes de machines, page 5-6
- Suppression de membres de groupes de machines, page 5-7
- Inclusion et exclusion d'un membre d'un groupe des opérations de ce groupe, page 5-8
- Utilisation de groupes de ressources pour affecter des ressources liées à des machines NIM, page 5-9
- Gestion du logiciel sur des clients autonomes et les ressources SPOT, page 5-11
- Reconstitution d'images d'amorçage réseau pour un SPOT, page 5-14
- Maintenance du logiciel dans une lpp_source, page 5-15
- Affichage des journaux d'installation, de configuration et d'amorçage, page 5-17
- Vérification de l'installation via lppchk, page 5-18.
- Utilisation de Nim pour installer des clients configurés avec l'authentification Kerberos 5, page 5-19

Contrôle du maître ou du client

Dans l'environnement NIM, le contrôle est détenu par le maître NIM ou le client autonome. C'est le système affectant les ressources qui détient le contrôle. L'affectation de ressources consiste à mettre à la disposition de clients des ressources en vue d'opérations NIM. Normalement, les ressources sont automatiquement affectées dans le cadre d'une opération, mais elles peuvent également être affectées avant le lancement d'une opération. L'état de vérification fonctionne comme un mécanisme de verrouillage et reste avec le client ou le maître jusqu'à la désaffectation des ressources. Avec NIM, en cas de succès de l'installation d'un client autonome, les ressources sont automatiquement désaffectées.

En cas d'absence d'affectation des ressources au client autonome par le maître NIM, le client autonome prend le contrôle en affectant les ressources ou en désactivant les droits d'accès en amont du maître NIM. L'attribut **control** est géré par le maître et indique si le maître ou le client autonome a la permission d'effectuer les opérations sur le client autonome.

L'attribut **control** indique quatre états de vérification. Vous pouvez afficher l'attribut **control** à partir d'un client NIM en entrant :

```
nimclient -l -l NomClientAutonome
```

Vous pouvez afficher l'attribut **control** à partir du maître NIM en entrant :

```
lsnim -l NomClientAutonome
```

Les états sont les suivants :

control attribute is not set	Si l'attribut control ne s'affiche pas avec la liste des attributs de l'objet machine, ni le maître ni le client autonome ne détient le contrôle.
control = master	Le maître possède des ressources affectées sur le client et est prêt à lancer une opération (ou en a déjà lancé une).
control = <i>NomClientAutonome</i>	Le client autonome a affecté des ressources et peut désormais lancer des opérations NIM sur lui-même.
control = <i>NomClientAutonome</i> push_off	Le client autonome a interdit au maître NIM d'affecter des ressources ou de lancer des opérations sur le client. Le client lui-même peut encore contrôler l'affectation des ressources NIM et le lancement des opérations NIM.

Désactivation des droits d'accès en amont du maître

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur Web-based System Manager principal, sélectionnez l'icône Software.
2. Dans le menu Software, sélectionnez **NIM Client > Permissions**.
3. Sélectionnez s'il faut accorder ou refuser au maître NIM la permission de lancer des installations en amont.

Via SMIT

Pour désactiver les droits d'accès en amont du maître, entrez le raccourci **smit nim_perms** à partir de la machine client.

Via la ligne de commande

Pour définir l'attribut **control** sur le client à **push_off**, entrez sur la machine client :

```
nimclient -P
```

Pour réactiver les autorisations en amont sur le client, entrez, sur la machine client :

```
nimclient -p
```

Redéfinition des machines

Les opérations effectuées avec NIM peuvent être très complexes. Pour garantir le succès des opérations, NIM a besoin qu'une machine se trouve à l'état **ready** avant le lancement des opérations. Pendant l'exécution d'une opération, l'état de la machine reflète la progression du traitement. Une fois l'opération terminée, la machine revient à l'état **ready**.

En cas d'interruption d'une opération sur une machine, l'état de la machine peut continuer à refléter la progression de l'opération. Dans ce cas, la machine doit repasser à l'état **ready** avant la poursuite des opérations. Pour ramener une machine à l'état **ready**, servez-vous de **reset**.

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur interface NIM, sélectionnez une machine cible autonome, sans disque ou sans données à réinitialiser.
2. Dans le menu Selected, sélectionnez **Administration > Reset NIM State**.
3. Réinitialisez l'état de la machine à l'aide de la boîte de dialogue.

Vous pouvez aussi effectuer cette tâche à partir du menu Troubleshooting. Dans le menu Selected, sélectionnez **Troubleshooting > Clean Up Failed or Interrupted Installation**.

Via SMIT

1. Pour ramener une machine à l'état **ready**, entrez le raccourci **smit nim_mac_op**.
2. Sélectionnez la machine cible de l'opération.
3. Sélectionnez **reset** comme Operation to Perform.
4. To deallocate resources, change the Deallocate All Resources? field to **yes**.
5. Indiquez **yes** dans le champ Force.

Via la ligne de commande

1. Pour ramener une machine à l'état **ready**, entrez :

```
nim -Fo reset NomMachine
```

2. Pour désaffecter des ressources, entrez :

```
nim -o deallocate -a TypeRessource=NomRessource NomMachine
```

où `TypeRessource` est le type de la ressource à désaffecter (**lpp_source**, **SPOT**, **Script**, etc.), `NomRessource` le nom de cette ressource et `NomMachine` le nom de la machine à laquelle étaient affectées les ressources.

Remarque : Réinitialiser une machine ne désaffecte pas automatiquement toutes les ressources affectées pour l'opération. Pour les désaffecter, faites appel à l'opération NIM **deallocate**.

Utilisation de machines client en tant que serveurs de ressources

Toute machine dans un environnement NIM peut être un serveur de ressources. Dans des environnements simples, le maître NIM est généralement utilisé pour servir toutes les ressources NIM.

La définition de ressources sur des machines client peut être profitable à plusieurs titres :

- L'espace disque sur le maître NIM peut ne pas suffire à stocker toutes les ressources sur une seule machine.
- L'utilisation des ressources peut être lourde, et des goulots d'étranglement peuvent se former au niveau des communications et de l'accès aux données si toutes les ressources sont servies par une seule machine.

Par exemple, si vous utilisez NIM pour installer 200 machines sur 5 sous-réseaux, vous pouvez avoir un ensemble de ressources créé et disponible sur chaque sous-réseau. Chaque ensemble de ressources servirait à installer les machines sur le même sous-réseau. Outre le fait de répartir la charge sur plusieurs serveurs, cette opération réduit le trafic réseau sur les passerelles entre les sous-réseaux.

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur Ressources NIM, cliquez deux fois sur **Add New Resource**. Le Add New Resource TaskGuide s'affiche.
2. Suivez les instructions du TaskGuide pour créer la ressource.

Via SMIT

1. Pour créer une ressource sur un client NIM, entrez le raccourci **smit nim_mkres**.
2. Sélectionnez le type de ressource.
3. Renseignez les champs obligatoires. Veillez à bien indiquer le nom de la machine client dans le champ Server of the Resource. Au besoin, faites appel à l'aide et à l'option LIST. Tous les attributs spécifiés lors de la définition de la ressource (tels que **location** et **source**) doivent être des attributs locaux de la machine serveur.

Via la ligne de commande

Pour créer une ressource sur un client NIM, spécifiez le nom NIM du client comme attribut **server** lors de la définition de la ressource.

Exemple :

Pour créer la ressource **lpp_source** images2 à partir d'un CD sur la machine client NIM **client_macl**, dans le répertoire `/resources/images`, entrez :

```
nim -o define -t lpp_source -a server=client_macl \  
-a location=/resources/images -a source=/dev/cd0 images2
```

Définition d'un groupe de machines

Il est possible de définir des groupes de machines pour leur faire réunir plusieurs clients sur un cible commune en vue d'opérations NIM. Les groupes sont définissables pour des clients autonomes, sans disque ou sans données, mais un groupe ne peut contenir que des clients du même type.

Web-based System Manager prend en charge deux types de groupes de machines. Tout d'abord, un groupe de machines temporaire est créé lorsque plusieurs machines sont sélectionnées dans le conteneur NIM et qu'une action est effectuée dans le menu Selected. Ce groupe est supprimé une fois l'action terminée. Si vous souhaitez un groupe de machines plus permanent, créez-le avec l'option **New Machine Group** du menu NIM.

Dans l'application Web-based System Manager interface NIM, les groupes de machines ne sont pas créés et gérés explicitement, mais des regroupements ad hoc sont pris en charge grâce à une multi-sélection d'icônes représentant des machines dans le conteneur NIM. Une fois sélectionné, un groupe de machines peut être administré grâce à la sélection d'actions dans le menu Selected.

Remarque : La plupart des opérations ne sont exécutables que sur des machines multi-sélectionnées du même type.

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le menu NIM du conteneur NIM, sélectionnez **New Machine Group**.
2. Entrer le nom du groupe de machines.
3. Sélectionnez le type de machines.
4. Sélectionnez une machine dans la liste **NIM Machines available for group** située à droite, et cliquez sur le bouton << pour ajouter la machine au nouveau groupe. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les membres à inclure dans le groupe figurent dans la liste **Nim Machines in Group** située à gauche.

Cliquez sur **OK**.

Via SMIT

1. Pour définir un groupe de machines, entrez le raccourci **smit nim_mkgrp**.
2. Sélectionnez le type de groupe à définir.
3. Entrez le nom du groupe et des informations sur les membres.

Via la ligne de commande

Pour définir un groupe de machines, entrez:

```
nim -o define -t mac_group -a add_member=NomMembre NomGroupe
```

Par exemple, pour créer un groupe de machines GrpMac1 contenant des machines préalablement définies comme Autonomie1, Autonomie2 et Autonomie3, entrez :

```
nim -o define -t mac_group -a add_member=Autonomie1 \  
-a add_member=Autonomie2 -a add_member=Autonomie3 \  
-a comments="Machines pour service d03" GrpMac1
```

Ajout de nouveaux membres à des groupes de machines

Il est possible d'ajouter des membres à des groupes de machines. Le nouveau membre doit toutefois être du même type de machine que les membres existants. L'application Web-based System Manager interface NIM permet d'ajouter des membres dans des groupes de machines.

A partir de Web-based System Manager

1. Sélectionnez le groupe parmi ceux mentionnés dans le conteneur NIM principal, en cliquant sur son icône.
2. Cliquez sur le menu Select.
3. Sélectionnez l'option Properties.
4. Sélectionnez une machine dans la liste **NIM Machines available for group** à droite et cliquez sur le bouton << pour ajouter la machine au nouveau groupe. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les membres à inclure dans le groupe de machines figurent dans la liste **Nim Machines in Group** de gauche.
5. Cliquez sur **OK**.

Via SMIT

1. Pour ajouter des membres à un groupe de machines, entrez le raccourci **smit nim_chgrp**.
2. Sélectionnez le groupe de machines à modifier.
3. Spécifiez les membres à ajouter. Utilisez pour cela l'option LIST.

Via la ligne de commande

Pour ajouter un membre à un groupe, entrez :

```
nim -o change -a add_member=NomMachine NomGroupe
```

Par exemple, pour ajouter le client sans disque `sansdisque5` au groupe de machines `grp_sansdisque`, entrez :

```
nim -o change -a add_member=sansdisque5 grp_sansdisque
```

Vous auriez pu également spécifier les membres des groupes dans les opérations **define** et **change** en indiquant en séquence les attributs des membres, par exemple, `-a member1=Autonome1 -a member2=Autonome2`, etc.

Suppression de membres de groupes de machines

Il est possible de supprimer des membres de groupes de machines. A la suppression du dernier membre, la définition du groupe est également supprimée.

L'application Web-based System Manager interface NIM permet de retirer des membres des groupes de machines.

A partir de Web-based System Manager

1. Sélectionnez l'icône du groupe dans le conteneur NIM principal.
2. Cliquez sur le menu Select.
3. Choisissez l'option Properties.
4. Sélectionnez une machine dans la liste **Nim Machines in Group** située à gauche et cliquez sur le bouton >> pour ajouter la machine dans la liste **NIM Machines available for group** située à droite. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez retiré du groupe de machines tous les membres à exclure.
5. Cliquez sur **OK**.

Via SMIT

1. Pour supprimer des membres d'un groupe de machines, entrez le raccourci **smit nim_chgrp**.
2. Sélectionnez le groupe de machines à modifier.
3. Spécifiez les membres à supprimer du groupe. Utilisez pour cela l'option LIST.

Via la ligne de commande

Pour supprimer un membre d'un groupe de machines, entrez :

```
nim -o change -a rm_member=NomMachine NomGroupe
```

Par exemple, pour supprimer la machine `Autonome2` et ajouter la machine `Autonome4`, au groupe `GrpMacl`, entrez :

```
nim -o change -a rm_member=Autonome2 \  
-a add_member=Autonome4 GrpMacl
```

Inclusion et exclusion d'un membre d'un groupe des opérations de ce groupe

Vous pouvez inclure ou exclure des membres de groupes à l'aide de l'application Web-based System Manager interface NIM , via SMIT ou à partir de la ligne de commande. Entrez **select** à l'invite de ligne de commande pour indiquer l'inclusion ou l'exclusion des membres spécifiques d'un groupe de machines, des opérations effectuées sur ce groupe. Cette fonction est pratique lorsqu'il faut relancer une opération sur certains membres d'un groupe, sur lesquels une première tentative a échoué. Lorsque le membre d'un groupe est marqué comme exclu, il le reste jusqu'à sa réintégration.

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le menu NIM, cliquez deux fois sur le groupe pour ouvrir un conteneur comprenant les membres inclus dans le groupe.
2. Sélectionnez une machine parmi celle figurant dans le conteneur.
3. Cliquez sur le menu Selected.
4. Choisissez **Include in Group's Operations** ou **Temporarily Exclude from Group's Operations** dans le menu.

Via SMIT

1. Pour intégrer un membre d'un groupe aux opérations sur ce groupe ou l'en exclure, entrez le raccourci **smit nim_grp_select**.
2. Sélectionnez le nom du groupe voulu.
3. Sélectionnez les membres à inclure ou exclure.

Via la ligne de commande

Pour intégrer ou exclure un membre d'un groupe, entrez :

```
nim -o select -a include_all=Valeur -a exclude_all=Valeur \  
-a include=NomMembre -a exclude=NomMembre NomGroupe
```

Par exemple, pour exclure la machine `Autonome2` des opérations à venir sur le groupe de machines `GrpMac1` et pour y inclure la machine `Autonome3`, précédemment exclue, entrez :

```
nim -o select -a exclude=Autonome2 -a include=Autonome3 \  
GrpMac1
```

Les attributs spéciaux **include_all** et **exclude_all**, lorsque définis à **yes**, permettent respectivement d'intégrer et d'exclure tous les membres d'un groupe. L'opération **select** évalue les attributs de la ligne de commande de gauche à droite. Dans l'exemple suivant, tous les membres, excepté `Autonome2`, sont exclus des opérations à venir sur le groupe de machines `GrpMac1`:

```
nim -o select -a exclude_all=yes -a include=Autonome2 GrpMac1
```

L'option spéciale **-g** affiche l'état d'exclusion des membres du groupe :

```
lsnim -g GrpMac1
```

Des informations sur le membre du groupe, semblables à ce qui suit, s'affichent:

```
GrpMac1:  
type = mac_group  
member1=Autonome1;ready for a NIM operation,not  
running;EXCLUDED  
member2=Autonome2;ready for a NIM operation; currently running;  
member3=Autonome3;ready for a NIM operation,not running;EXCLUDED
```

Utilisation de groupes de ressources pour affecter des ressources liées à des machines NIM

Avec les groupes de ressources NIM, vous pouvez associer des ressources pour les affecter en tant qu'unité logique à des machines avant une opération NIM. Un groupe de ressources ne peut contenir qu'une ressource par type, excepté les ressources **script** et **installp_bundle**, qui peuvent se trouver plusieurs fois dans un même groupe.

Les groupes de ressources ne sont actuellement pas pris en charge dans l'application Web-based System Manager.

Définition d'un groupe de ressources

Via SMIT

1. Pour définir un groupe de ressources, entrez le raccourci **smit nim_mkgrp_resource**.
2. Entrez le nom du groupe et des informations sur les membres.

Via la ligne de commande

Pour définir un groupe de ressources, entrez :

```
nim -o define -t res_group -a TypeRessource=NomRessource  
NomGroupe
```

Par exemple, pour créer le groupe de ressources `GrpRes1` contenant des ressources préalablement définies, `images1`, `spot1`, `bosinst_data1` et `bundle1`, entrez :

```
nim -o define -t res_group -a lpp_source=images1 -a spot=spot1 \  
-a bosinst_data=bosinst_data1 -a installp_bundle=bundle1 \  
-a comments="Ressources installation BOS" GrpRes1
```

Affectation d'un groupe de ressources

Via SMIT

1. Pour affecter un groupe de ressources, entrez le raccourci **smit nim_alloc**.
2. Sélectionnez la machine ou le groupe de machines dans la liste des machines définies (par exemple, `Autonome1`).
3. La liste des groupes de ressources s'affiche. Sélectionnez le groupe de ressources à affecter.

Via la ligne de commande

Pour affecter un groupe de ressources, entrez :

```
nim -o allocate -a group=NomGroupeRes NomCible
```

Par exemple, pour affecter le groupe de ressources `GrpRes1` à la machine `Autonome1`, entrez :

```
nim -o allocate -a group=GrpRes1 Autonome1
```

Il est également possible de spécifier le groupe de ressources sur la ligne de commande de l'opération. Par exemple, pour affecter le groupe de ressources, `ddGrpRes`, tout en exécutant l'opération **dkls_init** sur un groupe de machines sans disque `MacSans Disq`, entrez :

```
nim -o dkls_init -a group=ddGrpRes MacSansDisq
```

Définition de groupes de ressources par défaut

Un groupe de ressources une fois défini, vous voudrez peut-être le spécifier par défaut pour toutes les opérations requérant des ressources. Donnez à l'attribut **default_res** sur le maître le nom du groupe de ressources devant être le groupe par défaut.

Via SMIT

1. Pour définir des groupes de ressources par défaut, entrez le raccourci **smit nim_grp**.
2. Choisissez Select/Unselect a Default Resource Group.
3. Entrez le nom du groupe devant jouer le rôle de groupe par défaut.

Via la ligne de commande

Pour définir un groupe de ressources, entrez :

```
nim -o change -a default_res=NomGroupeRes master
```

Par exemple, pour définir par défaut le groupe de ressources `GrpRes1` pour toutes les opérations NIM, entrez :

```
nim -o change -a default_res=GrpRes1 master
```

Remarque : Toutes les ressources applicables sont affectées à partir du groupe spécifié comme groupe par défaut pour toutes les opérations, sauf pour **install_bundle** lors d'une opération **maint**.

Une ressource du groupe par défaut ne sera affectée que si les deux conditions suivantes sont respectées : une ressource du même type n'est pas déjà affectée et une ressource de ce type n'est pas spécifiée sur la ligne de commande pour affectation automatique. Les ressources **script** et **install_bundle** constituent des exceptions : toutes les occurrences présentes dans le groupe de ressources et spécifiées sur la ligne de commande seront affectées.

Il est possible d'ignorer les membres par défaut en spécifiant une valeur nulle dans l'affectation d'attribut de cette ressource.

L'opération **bos_inst** suivante affecte toutes les ressources **bos_inst** applicables à partir du groupe de ressources spécifié comme groupe par défaut, sauf **bosinst_data** :

```
nim -o bos_inst -a bosinst_data= Autonomel
```

Gestion du logiciel sur des clients autonomes et les ressources SPOT

Les commandes servant généralement à gérer le logiciel sur les clients autonomes et les ressources **SPOT** sont généralement identiques. Spécifiez le nom de la machine, du groupe ou du **SPOT** comme cible de l'option.

Remarque : Si le **SPOT** est actuellement affecté à un client NIM, NIM interdit de modifier le **SPOT**. Utilisez l'option **Force (-F)** pour forcer l'opération.

Les mises à jour de logiciel sur un **SPOT** entraînent la reconstitution des images d'amorçage réseau du **SPOT** lorsque nécessaire. Si vous pensez que les images d'amorçage sont endommagées, vous pouvez forcer leur reconstitution via l'opération NIM **check**.

Les mises à jour de logiciel sur un **SPOT** peuvent également entraîner des mises à jour du logiciel dans les parties racine des clients sans disque et sans données du **SPOT**. Cette opération est automatique. Vous pouvez forcer une synchronisation des parties racine du client via l'opération NIM **sync_roots** sur le **SPOT**.

Pour en savoir plus sur l'installation de logiciels complémentaires sur des clients autonomes et des ressources SPOT, reportez-vous à "Personnalisation des clients NIM et des ressources SPOT", page 3-23.

Liste des logiciels installés sur un client autonome ou sur un SPOT

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur interface NIM, sélectionnez une machine cible (maître ou autonome), ou dans le conteneur NIM Ressources, sélectionnez un **SPOT** cible.
2. Dans le menu Selected, sélectionnez **List Installed Software > All Installed**.

Via SMIT

1. Pour obtenir la liste des logiciels installés sur un client autonome ou un **SPOT**, entrez le raccourci **smit nim_list_installed**.
2. Sélectionnez l'élément de menu qui décrit l'opération de liste souhaitée.
3. Sélectionnez une cible pour l'opération.
4. Renseignez les champs de dialogue obligatoires. Au besoin, faites appel à l'aide et à l'option LIST.

Via la ligne de commande

Entrez :

```
nim -o lslpp [-a lslpp_flags=IndicLslpp] NomCible
```

IndicLslpp étant les indicateurs à passer à la commande **lslpp** et *NomCible* le nom du client ou de l'objet **SPOT**.

Par exemple :

```
nim -o lslpp -a lslpp_flags=La spot1
```

Liste des mises à jour logicielles sur un client autonome ou un SPOT, par un mot-clé

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur NIM, sélectionnez une machine cible (maître ou autonome), ou dans le conteneur NIM Ressources, sélectionnez un **SPOT** cible.
2. Dans le menu Selected, sélectionnez **List Installed Software > Fix (APAR) Status**.
3. Aidez-vous de la boîte de dialogue pour établir la liste d'état d'installation des corrections installées spécifiques.

Via SMIT

1. Pour obtenir la liste des corrections installées sur un client autonome ou un **SPOT** par numéro APAR ou par mot-clé, entrez le raccourci **smit nim_mac_op** pour les clients autonomes ou le raccourci **smit nim_res_op** pour les **SPOT**.
2. Sélectionnez le client autonome ou l'objet ressource **SPOT**.
3. Sélectionnez l'opération **fix_query**.
4. Sélectionnez les indicateurs **fix_query** souhaités ou acceptez les paramètres par défaut. Spécifiez le nom d'objet **fix_bundle** ou, pour vérifier l'état d'installation d'un APAR, les numéros APAR de correction. Si vous ne renseignez pas ces champs, toutes les corrections connues seront affichées.

Via la ligne de commande

Entrez :

```
nim -o fix_query [ -afixes="MotsClésCorrection" ] \  
[-afix_bundle=NomPaquetCorrection ] [ \  
-afix_query_flags=IndicateursConsultationCorrection ] \  
NomCible
```

MotsClésCorrection représente les numéros APAR, *NomPaquetCorrection*, le nom d'objet de la ressource **fix_bundle**, *IndicateursConsultationCorrection*, les indicateurs optionnels de **fix_query** et *NomCible* le client, le groupe ou le **SPOT** pour lequel afficher les informations de correction.

Les valeurs possibles de *IndicateursConsultationCorrection* sont les suivantes :

- a Affichage du texte du symptôme.
- c Affichage de la sortie dans un format séparé par des deux-points.
- F Emission d'un message d'erreur, sauf si tous les ensembles de fichiers associés à une correction sont installés.
- q Si **-q** est spécifié, aucun en-tête n'est affiché.
- v Option détaillée, qui donne des informations sur chaque ensemble de fichiers associé à une correction (mot-clé).

Par exemple :

- Pour consulter la base de données **fix** sur **autonome1** et vérifier que les mises à jour des ensembles de fichiers de la correction **IX12345** sont installées, entrez :

```
nim -o fix_query -afixes=IX12345 autonome1
```

- Pour afficher la liste des informations relatives aux corrections connues installées sur **spot1**, avec le texte du symptôme, entrez :

```
nim -o fix_query -afix_query_flags=a spot1
```


Maintenance des logiciels sur les clients autonomes et les ressources SPOT

NIM se sert de la commande **installp** pour construire un **SPOT** en y installant les produits logiciels dont a besoin chaque **SPOT** pour prendre en charge l'environnement NIM. Comme la commande **installp** prend également en charge les tâches de maintenance logicielle, vous pouvez aussi exécuter ces tâches sur les serveurs **SPOT**. Par exemple, vous pouvez retirer d'un **SPOT** le logiciel en option précédemment installé qui n'est plus utilisé. Ce type de tâche s'accomplit par l'exécution de l'opération **maint** NIM sur un **SPOT** à l'aide de l'application Web-based System Manager interface NIM, de SMIT ou d'une interface de ligne de commande. Vous pouvez préciser la commande **installp** en spécifiant l'option **installp_flags**, et l'attribut **filesets** ou **installp_bundle**.

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur NIM, sélectionnez une machine autonome cible, ou dans le conteneur NIM Ressources, sélectionnez un **SPOT** cible.
2. Dans le menu Selected, sélectionnez **Software Utilities**.
3. Dans le sous-menu, sélectionnez **Commit Applied Updates**, **Reject Applied Updates** ou **Remove Software**, selon la tâche à exécuter.

Via SMIT

1. Pour effectuer la maintenance du logiciel, entrez le raccourci **smit nim_task_maint**.
2. Sélectionnez l'élément de menu qui décrit l'opération de maintenance souhaitée.
3. Sélectionnez la cible de l'opération.
4. Renseignez les champs de dialogue obligatoires. Au besoin, faites appel à l'aide et à l'option LIST.

Via la ligne de commande

Entrez :

```
nim -o maint -a installp_flags="IndicateursInstallp" \  
[-a filesets="FileSetNames" | \  
-a installp_bundle=BundleResourceName ] [-F] NomCible
```

IndicateursInstallp étant les indicateurs que vous voulez transmettre à la commande **installp**, *NomsEnsemblesFichiers* les noms des ensembles de fichiers ou progiciels dont vous voulez effectuer la maintenance; *NomRessourcePaquet* le nom d'objet de la ressource **installp_bundle** et *NomCible* le nom d'objet du groupe, du client autonome ou du **SPOT**.

Par exemple :

- Pour supprimer les modules logiciels `bos.adt` et `bos.INed` de `autonome1`, entrez :

```
nim -o maint -a filesets="bos.adt bos.INed" -a \  
installp_flags="-u" autonome1
```

- Pour supprimer les modules logiciels `bos.INed` de `spot1`, affectés aux clients sans disque et sans données, sans désaffecter `spot1` au préalable, entrez :

```
nim -o maint -F -a filesets=bos.INed -a installp_flags="-u" \  
spot1
```

- Pour supprimer de `spot1` les modules logiciels répertoriés dans le paquet vers lequel pointe l'objet ressource **installp_bundle**, `bundle1`, entrez :

```
nim -o maint -a installp_flags="-u" -a installp_bundle=bundle1 \  
spot1
```

- Pour un nettoyage des données suite à l'interruption d'une installation logicielle sur `spot1`, entrez :

```
nim -o maint -a installp_flags="-C" spot1
```

Reconstitution des images d'amorçage réseau pour un SPOT

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur NIM Ressources, sélectionnez un **SPOT** cible.
2. Dans le menu Selected, sélectionnez **Check SPOT**.
3. A l'aide de la boîte de dialogue, sélectionnez les images d'amorçage réseau de débogage Build et/ou l'option force, si besoin est.

Vous pouvez aussi effectuer cette tâche à partir du menu Troubleshooting. Dans le menu Selected, sélectionnez **Troubleshooting > Build Non-Debug Network Boot Images**.

Via SMIT

1. Pour reconstituer les images d'amorçage réseau pour un **SPOT**, entrez le raccourci **smit nim_res_op**.
2. Sélectionnez le **SPOT**.
3. Sélectionnez l'opération **check**.
4. Dans les champs affichés, indiquez **yes** à l'option Force.

Via la ligne de commande

Pour forcer la reconstitution des images d'amorçage, entrez :

```
nim -Fo check NomSPOT
```

Pour en savoir plus sur l'installation de logiciels complémentaires sur des clients autonomes et des ressources SPOT, reportez-vous à "Personnalisation des clients NIM et des ressources SPOT", page 3-23.

Maintenance du logiciel dans une `lpp_source`

Pour ajouter ou supprimer un logiciel dans une `lpp_source`, vous devez simplement ajouter ou supprimer l'image d'installation du répertoire `lpp_source`, puis lancer l'opération `check NIM` sur la `lpp_source`.

Copie de logiciel dans une `lpp_source`

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur Ressources NIM, cliquez deux fois sur `lpp_source`. La page General du bloc-notes Properties s'affiche.
2. Dans cette page, identifiez l'emplacement de la ressource.
3. Sélectionnez **Resources > Copy Software to Directory** et spécifiez l'emplacement de la ressource identifiée dans le bloc-notes comme répertoire de destination.
4. Après copie, sélectionnez la `lpp_source` et dans le menu Selected, sélectionnez **Check NIM State**. Cette action met à jour le fichier de table des matières (`.toc`) pour la `lpp_source`.

Via SMIT

1. Pour copier le logiciel depuis un support d'installation sur une `lpp_source`, introduisez le support d'installation dans l'unité appropriée du serveur `lpp_source`.
2. Pour copier le logiciel dans le répertoire `lpp_source`, entrez `smit bffcreate` à partir du serveur de ressources.
3. Renseignez le champ INPUT device / directory for software.
4. Renseignez les champs affichés ou acceptez les valeurs par défaut. Veillez à spécifier l'emplacement `lpp_source` du répertoire, pour stocker les images d'installation. Au besoin, faites appel à l'aide en ligne et à l'option LIST.

Via la ligne de commande

1. Copiez le logiciel du support dans le répertoire `lpp_source`.
2. Effectuez la vérification NIM sur la `lpp_source` :

```
nim -o check Lpp_sourceName
```

Suppression de logiciel d'une `lpp_source`

Pour supprimer un logiciel d'une `lpp_source`, effacez l'image d'installation du répertoire `lpp_source`.

Remarque : Cette fonction n'est disponible que via la ligne de commande.

Via la ligne de commande

1. Supprimez l'image d'installation du répertoire `lpp_source`.
2. Effectuez la vérification NIM sur la `lpp_source` :

```
nim -o check Lpp_sourceName
```

Exécution de l'opération **check NIM**

Après ajout ou retrait du logiciel, vous devez exécuter l'opération **check NIM** sur la **lpp_source** pour mettre à jour le fichier de table des matières d'installation pour les ressources.

Outre la mise à jour de la table des matières pour la **lpp_source**, l'opération **check** met également à jour l'attribut **siimages** pour la **lpp_source** qui indique si la **lpp_source** contient ou non les images nécessaires à l'installation des images du système d'exploitation de base sur une machine.

A partir de **Web-based System Manager**

1. Dans le conteneur Ressources NIM, sélectionnez une **lpp_source** cible.
2. Dans le menu Selected, sélectionnez **Check NIM State**.

Via **SMIT**

1. Pour exécuter l'opération **check NIM**, entrez le raccourci **smit nim_res_op**.
2. Sélectionnez la **lpp_source** voulue.
3. Sélectionnez **check** pour l'opération à exécuter.

Via la ligne de commande

Pour lancer l'opération **check NIM** sur la **lpp_source**, entrez :

```
nim -o check Lpp_sourceName
```

Si la **lpp_source** est actuellement affectée à un client, servez-vous de l'option **Force** comme suit :

```
nim -F -o check Lpp_sourceName
```

Affichage des journaux d'installation, de configuration et d'amorçage

Après installation d'une machine autonome, lancez la commande **showlog** pour vérifier les résultats de l'opération en consultant les journaux d'installation, d'amorçage et de configuration. Vous pouvez afficher un type de journal en spécifiant l'attribut **log_type** de la commande **showlog** comme suit :

devinst	Sortie de l'installation du système-clé et du logiciel pilote d'unité.
niminst	Sortie de l'installation du logiciel spécifié par l'utilisateur (installation du logiciel client NIM au cours d'une opération bos_inst).
bosinst	Résultats du programme d'installation de BOS.
amorçage	Journal d'amorçage de la machine
lppchk	Journal d'une sortie d'une opération lppchk exécutée sur un client NIM autonome.
script	Résultats des ressources du script de configuration affectées à une opération bos_inst .
nimerr	Erreurs survenues pendant l'exécution de la commande nim .

Par défaut, l'opération **showlog** appliquée à une machine autonome affiche le journal **niminst** et les sorties consignées lors de la dernière installation du logiciel sur la machine via NIM. La dernière entrée est également affichée par défaut pour les journaux **script** et **lppchk**. L'intégralité des journaux **niminst**, **script** et **lppchk** peut être affichée en donnant à l'attribut **full_log** la valeur **yes** pour l'opération **showlog**. L'intégralité du journal est affichée pour tous les autres types de journaux.

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur NIM, sélectionnez une machine cible (maître ou autonome), ou dans le conteneur Ressources NIM, sélectionnez un **SPOT** cible.
2. Dans le menu Selected, sélectionnez **Troubleshooting > Show NIM Logs**.
3. A l'aide de la boîte de dialogue, sélectionnez le journal à examiner.

Via SMIT

1. Entrez le raccourci **smit nim_mac_op** pour consulter le journal d'une machine, ou **smit nim_res_op** pour afficher le journal d'un **SPOT**.
2. Sélectionnez le nom d'objet de la machine ou du **SPOT** dont vous voulez afficher le journal.
3. Sélectionnez **showlog** dans la liste des opérations.
4. Sélectionnez le type de journal à afficher.
5. Spécifiez si vous souhaitez consulter l'intégralité du journal (applicable uniquement aux journaux **script**, **lppchk** et **niminst**).

Via la ligne de commande

Pour afficher un journal sur une machine autonome ou un **SPOT**, entrez :

```
nim -o showlog -a TypeJournal=valeur NomObjet
```

TypeJournal étant le journal à afficher et NomObjet le nom de la machine ou du **SPOT** dont le journal doit être affiché.

Vérification de l'installation via lppchk

Vous disposez de l'opération **lppchk** pour vérifier l'intégrité du logiciel installé. Ce qui est particulièrement utile pour rechercher des problèmes fonctionnels dans le logiciel.

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur NIM, sélectionnez une machine autonome cible, ou dans le conteneur NIM Ressources, sélectionnez un **SPOT** cible.
2. Dans le menu Selected, sélectionnez **Troubleshooting > Verify Installed Software**.
3. Servez-vous de la boîte de dialogue pour sélectionner s'il faut vérifier tout ou partie du logiciel installé sur la machine ou le **SPOT** sélectionné. Pour vérifier l'existence et la taille du fichier (contrôle rapide), lancez l'action de vérification.

Pour effectuer un autre type de vérification, cliquez sur **Advanced**. Sélectionnez le type de vérification à exécuter et choisissez les options supplémentaires en fonction de vos besoins.

Via SMIT

1. Entrez le raccourci **smit nim_mac_op** pour vérifier le logiciel sur une machine, ou **smit nim_res_op** pour le vérifier sur un **SPOT**.
2. Sélectionnez la cible de l'opération **lppchk**.
3. Sélectionnez le mode de vérification souhaité.

Via la ligne de commande

Entrez :

```
nim -o lppchk -a filesets=NomEnsembleFichiers \  
-a lppchk_flags="lppchkFlags" NomObjet
```

NomEnsembleFichiers est le nom d'un ensemble de fichiers unique (ou un nom joker incluant le caractère *), **NomObjet**, le nom de la machine ou du **SPOT** cible de l'opération **lppchk**. Les indicateurs **lppchk_flags** sont définis comme suit :

-f	Vérification rapide (existence et longueur du fichier)
-c	Vérification du total de contrôle
-v	Vérification de la cohérence de la version de l'ensemble de fichiers (valeur par défaut)
-l	Vérification des liens du fichier
	Remarque : Seul un des indicateurs -f , -c , -v ou -l peut être spécifié.
-u	Inventaire de mise à jour (valide uniquement avec -c ou -l)
-m/n	Contrôle du détail des messages. <i>n</i> est compris entre 1 et 3, 3 étant le plus détaillé.

Par exemple, pour exécuter **lppchk** en vérifiant les totaux de contrôle de tous les ensembles de fichiers, sur la machine `Autonome1`, entrez :

```
nim -o lppchk -a lppchk_flags="-c" Autonome1
```

Utilisation de NIM pour installer des clients configurés avec l'authentification Kerberos

Normalement, NIM s'appuie sur l'authentification AIX standard pour autoriser le maître NIM à exécuter des commandes à distance. L'authentification AIX standard utilise le fichier **.rhosts** pour proposer cette fonction. Alors que les fonctionnalités NIM dépendent de sa capacité à exécuter des commandes à distance, certains environnements système requièrent des contrôles d'authentification beaucoup plus stricts. L'authentification Kerberos fournit un niveau d'authentification supérieur et permet d'exécuter des commandes à distance sur le système sans désactiver les fonctions du NIM.

Utilisation de NIM pour installer des clients configurés avec l'authentification Kerberos 4

Sous AIX version 4.3.3 et versions ultérieures, NIM permet d'installer des machines dans un environnement configuré pour l'authentification Kerberos 4. Les clients configurés pour l'authentification Kerberos 4 contiendront un fichier **\$HOME/.klogin** pour l'utilisateur root. Ce fichier va identifier le jeton requis pour autoriser l'exécution de commandes à distance. L'utilisateur doit obtenir ce jeton avant d'exécuter des commandes à distance via NIM.

IBM Parallel System Support Program pour AIX version 3.1 ou ultérieure doit être installé et configuré sur le NIM maître et sur tous les clients sécurisés.

Si les clients sécurisés sont réinstallés avec le BOS (Base Operating System), les méthodes d'authentification Kerberos 4 et Standard Unix doivent être définies sur le maître NIM. En effet, le NIM ne configure pas Kerberos 4 sur le client après l'installation du BOS. C'est pourquoi le NIM doit s'appuyer sur les rhosts standard pour vérifier qu'il puisse exécuter des commandes à distance sur le client jusqu'à ce que ce dernier soit configuré avec Kerberos 4 et transformé en client sécurisé.

Si les opérations effectuées ne concernent que la maintenance et la personnalisation de logiciels, les méthodes d'authentification du maître NIM doivent être identiques à ceux des clients. Pour gérer les clients sécurisés, le maître doit avoir Unix standard configuré dans ses modes d'authentification.

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de Kerberos 4, reportez-vous au *SP Administration Guide*.

Utilisation de NIM pour installer des clients configurés avec l'authentification Kerberos 5

Dans les versions 4.3.2. et ultérieures d'AIX, il est possible d'utiliser NIM pour installer des machines dans un environnement configuré pour l'authentification Kerberos-5. Les clients configurés pour l'authentification Kerberos-5 contiennent un fichier **\$HOME/.k5login** destiné à l'utilisateur root. Ce fichier contient une entrée spécifiant quel jeton hôte est requis pour autoriser l'exécution à distance des commandes. Cette entrée se présente comme suit :

hosts/hostname/self@cell

DCE doit être installé et configuré à un niveau égal ou supérieur à 2.2.1 sur le maître NIM et sur tous les clients sécurisés.

Si le BOS doit être réinstallé sur les clients sécurisés, les méthodes d'authentification sur le maître NIM doivent être définies tant pour Kerberos-5 que pour Standard UNIX. La raison en est que DCE ou Kerberos-5 ne sont ni configurés ni actifs une fois le BOS installé. Aussi, NIM doit se fier à l'opération standard **rhosts** pour exécuter des commandes à distance sur la machine client jusqu'à ce qu'elle puisse être sécurisée via Kerberos-5.

Si vous devez effectuer seulement des opérations de personnalisation de logiciels et de maintenance, les méthodes d'authentification doivent être configurées sur le maître NIM pour assurer la synchronisation avec ces clients. Pour gérer des clients sécurisés, le maître doit disposer de méthodes d'authentification définies de façon à inclure Standard UNIX.

Pour plus de détails sur l'installation et la configuration de Kerberos-5, reportez-vous au *Kerberos Version 5 Installation Guide*.

Contrôle d'accès concurrent

Les installations NIM risquent d'être ralenties considérablement lorsqu'elles sont effectuées sur un grand nombre de clients en même temps. La raison peut en être la bande passante du réseau ou la charge de travail des serveurs NIM. Les utilisateurs peuvent éviter cette situation en spécifiant le nombre de clients installés simultanément.

Les attributs **concurrent** et **time_limit** peuvent être utilisés conjointement avec les opérations **bos_inst**, **cust** et **alt_disk_install**, afin de contrôler le nombre de machines client opérées simultanément à partir d'un groupe de clients. L'attribut **concurrent** détermine le nombre de clients d'un groupe effectuant une opération particulière à un moment donné. Une fois qu'un client a terminé, un autre lance l'opération, à raison d'un à la fois. L'attribut **time_limit** interdit à NIM de lancer une opération sur un plus grand nombre de clients dans le groupe une fois que la durée spécifiée (en heures) est écoulée.

A partir du Web-based System Manager

1. Dans le conteneur d'objets NIM principal, sélectionnez plusieurs cibles.
2. Dans le menu déroulant "Selected", sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Install Base Operating System**
 - **Install/Update Software**
 - **Alternate Disk Install**
3. Dans l'une de ces boîtes de dialogue, cliquez sur le bouton "NIM settings" ou "Advanced".
4. Vous pouvez également y indiquer la section contenant les contrôles d'accès concurrent.

Remarque : Le Web-based System Manager n'assure pas de reprise après incident ou si le groupe de machines a été sélectionné individuellement et après expiration de la temporisation. L'utilisateur doit alors sélectionner une nouvelle fois les clients qui ont échoué ou pour lesquels aucune tentative n'a eu lieu, puis réexécuter la commande.

Via SMIT

Les attributs de contrôle d'accès concurrent sont accessible à partir de tous les volets SMIT des menus Install and Update Software et Alternate Disk Installation.

Via la ligne de commande

Vous pouvez utiliser les attributs **concurrent** et **time_limit** conjointement avec les opérations **bos_inst**, **cust** et **alt_disk_install**.

Par exemple, pour installer l'ensemble de fichiers **bos.games** sur seulement 5 machines à la fois à partir du groupe de clients **tmp_grp**, entrez la commande suivante :

```
nim -o cust -a lpp_source=lpp_source1 -a filesets=bos.games \  
-a concurrent=5 tmp_grp
```


Dans cet exemple, pour installer l'ensemble de fichiers **bos.games** sur seulement 10 machines à la fois à partir du groupe de clients **tmp_grp** et sans autoriser d'autres installation au bout de 3-heures, entrez la commande suivante :

```
nim -o bos_inst -a lpp_source=lpp_source1 -a spot=spot1 \  
-a concurrent=10 -a time_limit=3 tmp_grp
```

Remarque : L'opération avec contrôle des accès concurrents peut aller jusqu'à son terme, le groupe étant alors dans l'un des trois états ci-dessous :

1. L'installation s'est effectuée correctement sur toutes les machines.
2. L'installation peut avoir échoué sur certaines machines.
3. Si l'attribut **time_limit** a été appliqué, le temps imparti a pu expirer avant la fin de l'installation.

Dans le premier cas, le groupe revient à son état précédant le lancement de l'opération. Dans les deuxième et troisième cas, le groupe est dans un état indiquant que certaines ont été installées normalement et d'autres non. Il convient d'analyser les problèmes rencontrés sur les machines où l'installation a échoué. À ce stade, l'utilisateur peut continuer l'installation sur ces dernières en appliquant une nouvelle fois la commande au groupe concerné. Il a également la possibilité de "réinitialiser" le groupe, ce aura pour effet de le replacer dans l'état où il se trouvait avant le lancement de l'opération avec contrôle des accès concurrents.

Chapitre 6. Tâches avancées de configuration NIM

Ce chapitre traite des tâches avancées de configuration NIM, via l'application Web-based System Manager interface NIM, l'interface SMIT (System Management Interface Tool) ou encore la ligne de commande :

- Suppression de machine de l'environnement NIM, page 6-2
- Création d'attributs d'interface supplémentaires, page 6-3
- Définition de SPOT /usr ou non-/usr, page 6-5
- Redéfinition de ressources SPOT à partir de répertoires existants, page 6-7
- Définition d'une lpp_source sur CD-ROM ou sur disque, page 6-8
- Mise en place d'une route NIM par défaut entre réseaux, page 6-9
- Mise en place d'une route NIM statique entre réseaux, page 6-11
- Reconstitution du fichier /etc/niminfo, page 6-13
- Sauvegarde de la base de données NIM, page 6-14
- Restauration de la base de données NIM et activation du maître NIM, page 6-15
- Déconfiguration du maître NIM, page 6-16
- Amorçage des diagnostics, page 6-17
- Amorçage en mode maintenance, page 6-19.

Suppression de machine de l'environnement NIM

Pour retirer une machine de l'environnement NIM, il suffit de supprimer les informations client de la base de données NIM.

Remarque : Lorsqu'un client est supprimé de l'environnement NIM, NIM tente de supprimer le fichier **/etc/niminfo** de la machine du client. Toutefois, vous devez supprimer manuellement l'ensemble de fichiers du client et la permission **rhost** pour le maître NIM du système client si vous souhaitez ce type de nettoyage complémentaire.

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur NIM, sélectionnez une machine à supprimer de l'environnement NIM.
2. Dans le menu Selected, sélectionnez **Delete** pour supprimer la machine.

Via SMIT

1. Pour retirer une machine de l'environnement NIM, entrez le raccourci **smit nim_rmmac**.
2. Sélectionnez la machine concernée.
3. Acceptez les valeurs par défaut affichées.

Via la ligne de commande

Pour retirer une machine de l'environnement NIM, entrez :

```
nim -o remove NomMachine
```

NomMachine étant le nom de la machine à supprimer.

Création d'attributs d'interface supplémentaires

L'interface principale ou la première interface (**if1**) est créée lors de l'activation du maître. Les interfaces supplémentaires sont identifiées par des numéros en séquence (**if2**, **if3**, etc.) dans la définition de l'objet machine. Vous pouvez créer un attribut **if** supplémentaire pour l'objet maître via Web-based System Manager, SMIT ou la ligne de commande (commande **nim -o change**).

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur NIM, cliquez deux fois sur l'icône pour une machine (maître, autonome, sans disque ou sans données). La page General du bloc-notes Properties pour la machine sélectionnée s'affiche.
2. Cliquez sur l'onglet NIM Interfaces. La page NIM Interfaces du bloc-notes Machine Properties s'affiche.
3. Terminez la tâche à l'aide de la page NIM Interfaces.

Via SMIT

1. Pour créer un attribut **if** supplémentaire, entrez le raccourci **smit nim_mac_if**.
2. Sélectionnez l'option Define a Network Install Interface.
3. Sélectionnez le nom objet de la machine. Ici, *master*.
4. Entrez le nom hôte de l'interface.
5. Renseignez les champs spécifiques du réseau de l'écran Define a Network Install Interface.

Remarque : S'il n'existe pas de réseau NIM correspondant à l'adresse IP du nom hôte spécifié pour l'interface, des informations complémentaires sur le réseau vous seront demandées - pour que le réseau puisse être défini.

Via la ligne de commande

Pour définir un attribut **if** supplémentaire pour l'objet maître, entrez :

Pour Token-Ring :

```
nim -o change -a ifseq_no='NomObjetRéseau NomHôteCarte \
AdresseMatérielleCarte' -a ring_speedseq_no=Speed master
```

Pour Ethernet :

```
nim -o change -a ifseq_no='NomObjetRéseau NomHôteCarte \
AdresseMatérielleCarte' -a cable_typeseq_no=Type master
```

Pour FDDI :

```
nim -o change -a ifseq_no='NomObjetRéseau NomHôteCarte \
AdresseMatérielleCarte' master
```

Pour d'autres réseaux :

```
nim -o change -a ifseq_no='NomObjetRéseau NomHôteCarte \
AdresseMatérielleCarte' master
```

Remarque : Si vous ne connaissez pas le nom du réseau NIM auquel l'interface est rattachée ou qu'il n'existe pas de réseau défini correspondant à l'interface, utilisez le mot-clé **find_net** et l'attribut **net_definition** comme décrit à "Définition de réseaux NIM", page 8-3.

Dans l'exemple, la commande suivante est exécutée :

```
nim -o change -a if2='Réseau2 srv1_ent 0' -a \
cable_type2=bnc master
```

Avec cette syntaxe, un autre attribut **if** est créé pour le maître, qui indique à NIM que le maître est doté d'une interface Ethernet utilisant le nom hôte `srv1_ent`, que l'adresse matérielle de la carte Ethernet est 0 (non utilisée) et que le maître est connecté à l'objet réseau Réseau2.

Pour afficher des informations détaillées sur le maître, avec l'attribut **if2**, entrez :

```
lsnim -l master
```

La commande génère une sortie semblable à :

```
master:
  class           = machines
  type            = master
  Cstate          = ready for a NIM operation
  reserved        = yes
  platform        = rs6k
  serves          = boot
  serves          = nim_script
  comments        = machine contrôlant l'environnement NIM
  Mstate          = currently running
  prev_state      = ready for a NIM operation
  if1             = Network1 server1 10005AA88399
  master_port     = 1058
  registration_port = 1059
  ring_speed1     = 16
  if2             = Network2 Srv1_ent 02608c2e222c
  cable_type2     = bnc
```

Définition de SPOT /usr ou non /usr

Une ressource **SPOT** contient les fichiers du système d'exploitation normalement installés dans le système de fichiers **/usr** d'une machine. Si l'espace disque est limité sur une machine ou qu'un **SPOT** doit être créé rapidement, il peut être utile de convertir le système de fichiers **/usr** de la machine en **SPOT** au lieu d'en créer un ex nihilo à un emplacement distinct.

Si le système de fichiers **/usr** d'une machine est converti en **SPOT**, un logiciel complémentaire sera installé sur la machine pour prendre en charge les machines dotées de configurations matérielles différentes. La plupart des fichiers du système d'exploitation seront déjà installés sur le système et n'auront pas à l'être lors de la création du **SPOT**.

Une fois le système de fichiers **/usr** converti en **SPOT**, toute l'installation logicielle et les opérations de maintenance sur la machine doivent être effectuées en utilisant NIM sur la ressource **SPOT /usr** créée. Ceci pour garantir que toutes les opérations **SPOT** requises sont effectuées – outre l'installation/la maintenance du logiciel sur la machine.

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur Ressources NIM, cliquez deux fois sur **Add New Resource**. Le Add New Resource TaskGuide s'affiche.
2. Suivez les instructions TaskGuide pour créer la ressource **SPOT**.

Via SMIT

1. Pour créer un **SPOT/usr**, entrez le raccourci **smit nim_mkres**.
2. Sélectionnez le type de ressource.
3. Tapez **/usr** dans le champ Location of Resource.
4. Renseignez les autres champs ou acceptez les valeurs par défaut.

Via la ligne de commande

Pour créer un **SPOT/usr**, entrez :

```
nim -o define -t spot -a server=NomServeur \  
-a location=/usr -a source=NomSource NomRessource
```

Exemple :

Pour convertir le système de fichiers **/usr** sur la machine `client1` en un **SPOT** appelé `usrspot` en utilisant `lppsourcel` comme source des images d'installation supplémentaires, entrez :

```
nim -o define -t spot -a server=client1 -a location=/usr \  
-a source=lpp_source1 usrspot
```

Utilisation de la commande `installp`

Une fois que vous avez converti un système de fichiers **/usr** en **SPOT**, il est déconseillé d'utiliser la commande **installp** pour installer ou maintenir le logiciel sur la machine servant le **SPOT**. Les clients sans disque et sans données et les images d'amorçage réseau associés au **SPOT** ne sont pas mis à jour par la commande **installp**, sauf à l'appeler via les opérations NIM **cust** ou **maint**. Si vous devez utiliser la commande **installp** pour installer ou assurer la maintenance du logiciel sur un serveur **SPOT /usr**, procédez comme suit :

1. Vérifiez que toutes les opérations NIM sur le serveur et les éventuels clients associés au **SPOT** sont terminées.
2. Désaffectez le **SPOT** de tous les clients autonomes.
3. Lancez la commande **installp**.

4. Lancez l'opération **check** sur le **SPOT** une fois la commande **installp** menée à terme :

```
nim -o check -F NomSPOTusr
```

Remarque : L'indicateur **-F** est requis pour la reconstitution des images d'amorçage.

5. Si ce **SPOT** est utilisé pour servir des clients sans disque et sans données, resynchronisez tous ces clients avec le **SPOT** une fois la commande **installp** exécutée en lançant la commande **nim** avec l'opération **sync_roots** pour le **SPOT /usr** :

```
nim -o sync_roots NomSPOTusr  
nim -o check -F NomSPOTusr
```

Les opérations **cust** et **maint** doivent servir à gérer le logiciel installé sur des **SPOT** non-**usr**.

Redéfinition de ressources SPOT à partir de répertoires existants

Généralement, la définition des ressources NIM à partir de fichiers et de répertoires existants se fait facilement et rapidement en spécifiant les attributs **server** et **location** pour la commande **nim -o define**. Les ressources SPOT sont plus longues à définir, car le logiciel doit être installé à partir des images d'installation dans l'emplacement SPOT. Actuellement, la ligne de commande **nim -o** crée toujours un SPOT à partir des images d'installation. Toutefois, si une structure de répertoire a déjà été créée pour un SPOT, il est possible d'appeler directement une méthode NIM afin de redéfinir le SPOT sans avoir à réinstaller tout le logiciel.

Il est généralement nécessaire de définir un SPOT à partir d'un SPOT existant seulement lorsqu'il est nécessaire de reconstituer la base de données NIM lors de la restauration du système.

Pour définir un SPOT à partir d'un répertoire où aucun SPOT n'était installé préalablement, utilisez la commande suivante :

```
/usr/lpp/bos.sysmgt/nim/methods/m_mkspot -o -a server=(serveur) \  
-a location=(emplacement) -a source=no (nomSPOT)
```

Exemple :

Un SPOT appelé **spot1** a été créé sur le maître NIM dans le **répertoire /export/spot**. Ultérieurement, la base de données NIM a été altérée et a dû être reconstituée. Les fichiers SPOT sont toujours sur la machine, mais le SPOT doit être redéfini pour NIM au moyen de la commande suivante :

```
/usr/lpp/bos.sysmgt/nim/methods/m_mkspot -o -a server=master \  
-a location=/export/spot -a source=no spot1
```

Définition d'une `lpp_source` sur CD-ROM ou sur disque

Normalement une ressource `lpp_source` est créée en copiant des images d'installation à partir du support d'installation sur le disque dur du serveur `lpp_source`. Si l'espace disque est limité sur le serveur ou qu'il est urgent de disposer d'un `lpp_source`, il peut être utile d'adopter un répertoire monté à partir du support d'installation CD-ROM comme `lpp_source`.

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur Ressources NIM, cliquez deux fois sur **Add New Resource**. Le Add New Resource TaskGuide s'affiche.
2. Suivez les instructions TaskGuide pour créer la ressource `lpp_source`.

Remarque : Vous pouvez également définir une ressource `lpp_source` via Configure NIM TaskGuide, à la fois pendant et après la configuration de l'environnement.

Via SMIT

1. Montez le CD comme système de fichiers **CDROM**. Les images d'installation se trouvent dans le répertoire `/usr/sys/inst.images` sous le point de montage du système de fichiers **CDROM**.
2. Pour définir le `lpp_source` en utilisant le répertoire des images d'installation, entrez le raccourci `smit nim_mkres`.
3. Spécifiez le nom de la machine avec le CD-ROM comme serveur.
4. Spécifiez `PointMontageCD/usr/sys/inst.images` comme emplacement du `lpp_source`, et ne renseignez pas le champ Source.

Via la ligne de commande

1. Montez le CD comme système de fichiers **CDROM**. Les images d'installation se trouvent dans le répertoire `/usr/sys/inst.images` sous le point de montage du système de fichiers **CDROM**.
2. Définissez le `lpp_source` en utilisant le répertoire des images d'installation pour l'attribut **location**. N'indiquez aucune valeur pour l'attribut **source** : un ensemble d'images préexistant sera utilisé. Le CD étant monté sur `/cdfs` sur le maître NIM, pour définir la `lpp_source` `cd_images`, entrez :

```
nim -o define -t lpp_source -a server=master \  
-a location=/cdfs/usr/sys/inst.images cd_images
```

Mise en place d'une route NIM par défaut entre les réseaux

Cette procédure explique comment créer des routes NIM par défaut pour deux réseaux (par exemple, Réseau1 et Réseau3).

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur Réseaux NIM, cliquez deux fois sur l'icône de réseau. La page General du bloc-notes Properties pour le réseau sélectionné s'affiche.
2. Cliquez sur l'onglet NIM Routes. La page correspondante s'affiche.
3. Servez-vous de cette page pour ajouter la route par défaut.

Vous pouvez également avoir recours au Add New Network TaskGuide pour établir la route de réseau par défaut :

1. Dans le conteneur Réseaux NIM, cliquez deux fois sur **Add New Network**. Le Add New Network TaskGuide s'affiche.
2. Suivez les instructions du TaskGuide pour créer la route lors de la définition du réseau.

Via SMIT

1. Pour créer des routes NIM par défaut, entrez **smit nim_mkdroute**.
2. Renseignez les champs affichés ou acceptez les valeurs par défaut. Au besoin, faites appel à l'aide en ligne et à l'option LIST.

Via la ligne de commande

Pour créer une route NIM par défaut pour un réseau, entrez :

```
nim -o change -a routingseq_no='default <Passerelle>' ObjetRéseau
```

où `default` est le mot réservé par NIM aux routes par défaut et `Passerelle` est le nom hôte (ou l'adresse IP) de l'interface que `ObjetRéseau` utilise pour contacter d'autres réseaux de l'environnement NIM.

Par exemple, pour établir des routes NIM par défaut pour Réseau1 et Réseau3, entrez :

```
nim -o change -a routing1='default gw1_tok' Réseau1  
nim -o change -a routing1='default gw1_fddi' Réseau3
```

où `gw1_tok` est le nom hôte de la passerelle par défaut pour les machines de Réseau1, et `gw1_fddi` le nom d'hôte de la passerelle par défaut pour les machines de Réseau3.

Les informations détaillées relatives aux objets réseau intègrent les nouveaux attributs de routage. Pour afficher des informations détaillées sur les deux réseaux, entrez :

```
lsnim -l Réseau1 Réseau3
```

L'écran affiché en sortie est semblable à :

```
Réseau1:
  class          = networks
  type           = tok
  net_addr       = 9.101.1.0
  snm            = 255.255.255.0
  Nstate         = ready for use
  prev_state     = ready for use
  routing1       = default gw1_tok

Réseau3:
  class          = networks
  type           = fddi
  net_addr       = 9.101.3.0
  snm            = 255.255.255.0
  Nstate         = ready for use
  prev_state     = information is missing from this
                  object's definition
  routing1       = default gw1_fddi
```

Mise en place d'une route NIM statique entre réseaux

Cette procédure explique comment créer une route NIM statique entre deux réseaux (par exemple, Réseau1 et Réseau3).

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur Réseaux NIM, cliquez deux fois sur l'icône de réseau. La page General du bloc-notes Properties pour le réseau sélectionné s'affiche.
2. Cliquez sur l'onglet NIM Routes. La page correspondante s'affiche.
3. Servez-vous de cette page pour ajouter la route par défaut.

Vous pouvez également avoir recours au Add New Network TaskGuide pour établir la route de réseau statique :

1. Dans le conteneur Réseaux NIM, cliquez deux fois sur **Add New Network**. Le Add New Network TaskGuide s'affiche.
2. Suivez les instructions du TaskGuide pour créer la route lors de la définition du réseau.

Via SMIT

1. Pour créer une route NIM statique, entrez le raccourci **smit nim_mkroute**.
2. Renseignez les champs affichés ou acceptez les valeurs par défaut. Au besoin, faites appel à l'aide en ligne et à l'option LIST.

Via la ligne de commande

Pour créer une route NIM statique entre deux réseaux, entrez :

```
nim -o change -a routingseq_no='ObjetRéseauDestination \  
Passerelle1 Passerelle2' ObjetRéseau
```

Passerelle1 étant le nom hôte utilisé par l'interface ObjetRéseau pour atteindre ObjetRéseauDestination, et Passerelle2, le nom hôte utilisé par ObjetRéseauDestination pour revenir sur ObjetRéseau.

Dans l'exemple, pour établir une route NIM entre Réseau1 et Réseau3, entrez :

```
nim -o change -a routing1='Réseau3 gw1_tok gw1_fddi' Réseau1
```

gw1_tok est le nom hôte de la passerelle que les machines sur Réseau1 utilisent pour communiquer avec les machines sur Réseau3, et gw1_fddi le nom hôte de la passerelle que les machines sur Réseau3 utilisent pour communiquer avec les machines sur Réseau1.

Les informations détaillées sur les objets réseau intègrent les nouveaux attributs de routage.

Pour afficher les informations détaillées relatives aux deux réseaux, entrez :

```
lsnim -l Réseau1 Réseau3
```

L'écran affiché en sortie est semblable à :

```
Réseau1:
  class      = networks
  type       = tok
  net_addr   = 9.101.1.0
  snm        = 255.255.255.0
  Nstate     = ready for use
  prev_state = ready for use
  routing1   = Network3 gw1_tok

Réseau3:
  class      = networks
  type       = fddi
  net_addr   = 9.101.3.0
  snm        = 255.255.255.0
  Nstate     = ready for use
  prev_state = information is missing from this object's
              definition
  routing1   = Network1 gw1_fddi
```

Reconstitution du fichier `/etc/niminfo`

Le fichier `/etc/niminfo`, qui se trouve sur le maître et exploite des clients NIM, est requis pour exécuter des commandes et des opérations NIM. Si le fichier `/etc/niminfo` est effacé accidentellement, vous pouvez le reconstituer.

A partir de Web-based System Manager

A partir du conteneur NIM, dans le menu NIM, sélectionnez **Rebuild Master Configuration File**.

Remarque : Le Configure NIM TaskGuide détecte si, en l'absence de fichier `niminfo`, vous avez quand même des entrées de base de données NIM. Le TaskGuide demande s'il doit reconstituer le fichier de configuration maître.

Via la ligne de commande

Pour reconstituer le fichier, entrez la commande :

```
nimconfig -r
```

Pour reconstituer le fichier `/etc/niminfo` à partir d'un client NIM actif, entrez :

```
niminit -a master_port=NuméroPort -a master=NomHôteMaître \  
-a name=NomObjetMachineClient
```

Sauvegarde de la base de données NIM

Pour sauvegarder la base de données NIM, vous serez invité à fournir le nom de l'unité ou du fichier dans lequel sauvegarder la base et le fichier **/etc/niminfo**. Le niveau de l'ensemble de fichiers du maître NIM installé est également écrit dans un fichier appelé **/etc/NIM.level** et intégré à la sauvegarde. La sauvegarde d'une base de données NIM ne doit être restaurée sur un système que s'il est doté d'un ensemble de fichiers du maître NIM d'un niveau identique ou supérieur à celui à partir duquel a été créée la sauvegarde.

A partir de Web-based System Manager

1. A partir du conteneur NIM, dans le menu NIM, sélectionnez **Back Up Database**.
2. Spécifiez l'unité ou le fichier à restaurer via la boîte de dialogue.

Via SMIT

Pour sauvegarder la base de données NIM, entrez le raccourci **smit nim_backup_db**.

Via la ligne de commande

Sauvegardez les fichiers NIM suivants :

/etc/niminfo

/etc/objrepos/nim_attr

/etc/objrepos/nim_attr.vc

/etc/objrepos/nim_object

/etc/objrepos/nim_object.vc

Restauration de la base de données NIM et activation du maître NIM

Remarque : Une base de données NIM ne doit être restaurée qu'à un niveau identique ou supérieur de NIM qu'à celui utilisé pour la sauvegarde.

A partir de Web-based System Manager

1. A partir du conteneur NIM, dans le menu NIM, sélectionnez **Restore Database**.
2. Spécifiez l'unité ou le fichier à restaurer via la boîte de dialogue.

Via SMIT

Pour configurer un maître NIM à partir de la sauvegarde d'une base de données NIM, entrez le raccourci **smit nim_restore_db**.

Via la ligne de commande

Restaurer les fichiers enregistrés lors de la procédure "Sauvegarde de la base de données NIM", page 6-14.

Déconfiguration du maître NIM

Cette opération supprime les démons NIM du système, ainsi que toute la configuration de la base de données NIM. Le maître NIM ne doit être déconfiguré que si l'environnement NIM doit être complètement redéfini ou si l'ensemble de fichiers du maître NIM doit être supprimé du système.

Via Web-based System Manager

1. A partir du conteneur NIM, dans le menu NIM, sélectionnez **Unconfigure Environment**.
2. Vous avez la possibilité de sauvegarder la base de données NIM avant de lancer l'action de déconfiguration.

Via SMIT

Pour déconfigurer un maître NIM, entrez le raccourci **smit nim_unconfig**.

L'écran SMIT vous invite d'abord à sauvegarder votre base de données NIM avant de déconfigurer le maître NIM.

Via la ligne de commande

Pour déconfigurer un maître NIM, entrez **nim -o unconfig master**.

Amorçage des diagnostics

Les diagnostics matériels peuvent être lancés sur des clients NIM via une image d'amorçage spécifique depuis un serveur NIM plutôt qu'à partir d'une bande ou d'un CD-ROM. Option pratique pour les clients autonomes, puisqu'il est inutile d'installer les diagnostics sur le disque local. La prise en charge des diagnostics provient d'une ressource **SPOT**.

A partir de Web-based System Manager

1. A partir du conteneur NIM, sélectionnez une machine autonome sans disque ou sans données cible que vous voulez activer pour l'amorçage des diagnostics.
2. A partir du menu Selected, sélectionnez **Troubleshooting > Enable Diagnostic Boot**.
3. Servez-vous de la boîte de dialogue pour sélectionner une ressource **SPOT** à partir de laquelle lancer l'amorçage.

Via SMIT

Lancement de l'opération diag depuis le client

1. Entrez le raccourci **smit nim_client_op**.
2. Sélectionnez l'opération **diag**.

Lancement de l'opération diag depuis le maître

1. Entrez le raccourci **smit nim_mac_op**.
2. Sélectionnez l'objet machine.
3. Sélectionnez l'opération **diag**.

Via la ligne de commande

Pour lancer l'opération **diag** depuis le client, entrez :

```
nimclient -o diag -a spot=NomSPOT
```

Pour lancer l'opération **diag** depuis le maître, entrez :

```
nim -o diag -a spot=NomSPOT NomObjetMachine
```

Vérification de l'opération diag

Après avoir activé le client pour qu'il exécute un amorçage des diagnostics, vous pouvez vérifier le succès de l'opération en demandant l'*état de contrôle* (**Cstate**) du client.

Sur le client, entrez :

```
nimclient -l -l NomObjetMachineClient
```

Sur le maître, entrez :

```
lsnim -l NomObjetMachineClient
```

Si l'opération réussit, une sortie semblable à la suivante s'affiche :

```
Cstate = Diagnostic boot has been enabled
```

Pour que le client puisse lancer des diagnostics, vous devez le réamorcer. S'il s'agit d'un client sans disque ou sans données, vous avez déjà défini une carte de réseau comme unité d'amorçage par défaut (requête BOOTP), et aucune autre action n'est requise. Pour une machine autonome, la liste d'amorçage pour un amorçage normal répertorie le disque dur comme unité d'amorçage principale; vous devez suivre la procédure "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.

Chargement des diagnostics sans opération diag

Il existe une autre façon de charger des diagnostics depuis le réseau. Vous pouvez amorcer un client sans disque ou sans données depuis le réseau en suivant la procédure habituelle, mais avec la clé en position Service (maintenance). Si le sélecteur du client est toujours en mode maintenance à la fin du processus d'amorçage, ceci signifie que les diagnostics matériels du **SPOT** du serveur sont chargés. Si un client autonome s'amorce avec la clé en position maintenance, les diagnostics (s'ils sont installés) sont chargés depuis le disque.

Amorçage en mode maintenance

Si vous devez effectuer la maintenance d'une machine autonome ne faisant pas partie de l'environnement NIM, vous devez amorcer le système à partir d'une bande amorçable ou d'un CD-ROM. Cette opération exige quelquefois la connexion d'une unité externe. Si la machine fait partie d'un environnement NIM, vous pouvez entrer directement en mode maintenance en activant l'opération **maint_boot** pour une machine autonome NIM.

A partir de Web-based System Manager

1. A partir du conteneur NIM, sélectionnez une machine autonome cible que vous voulez activer pour l'amorçage de la maintenance.
2. A partir du menu Selected, sélectionnez **Troubleshooting > Enable Maintenance Boot**.
3. Servez-vous de la boîte de dialogue pour sélectionner une ressource **SPOT** à partir de laquelle lancer l'amorçage.

Via SMIT

Lancement de l'opération **maint_boot** depuis le client

1. Entrez le raccourci **smit nim_client_op**.
2. Sélectionnez l'opération **maint_boot**.
3. Sélectionnez le **SPOT** à utiliser pour l'opération.
4. Appuyez sur Entrée pour activer le client en vue de l'amorçage de la maintenance.

Lancement de l'opération **maint_boot** à partir du maître

1. Entrez le raccourci **smit nim_mac_op**.
2. Sélectionnez l'objet machine du client.
3. Sélectionnez l'opération **maint_boot**.
4. Sélectionnez le **SPOT** à utiliser pour l'opération.
5. Appuyez sur Entrée pour activer le client en vue de l'amorçage de la maintenance.

Via la ligne de commande

Pour effectuer l'opération **maint_boot** à partir du client, entrez :

```
nimclient -o maint_boot -a spot=NOMSPOT
```

Pour effectuer l'opération **maint_boot** à partir du maître, entrez :

```
nim -o maint_boot -a spot=NOMSPOT CLIENT
```

Pour vérifier le succès de l'amorçage en mode maintenance :

1. Sur le client, entrez :

```
nimclient -l -l NomObjetMachineClient
```

2. Sur le maître, entrez :

```
lsnim -l NomObjetMachineClient
```

Si l'opération aboutit, la sortie **Cstate** du client est semblable à :

```
Cstate = maintenance boot has been enabled
```

Pour amorcer la machine en mode maintenance, suivez la procédure d'émission de la requête BOOTP à partir du client. Pour plus d'informations sur le lancement d'une requête BOOTP, reportez-vous à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.

Exploitation du mode maintenance

Une fois la console définie et amorcée, le menu Maintenance s'affiche. Ses options sont décrites ci-dessous. Pour en savoir plus sur le mode maintenance, reportez-vous à *AIX 4.3 Guide d'installation*.

Accès à un groupe de volumes root

Cette option permet d'activer le groupe de volumes root et de lancer le shell de maintenance avec un jeu complet de commandes.

Copie de cliché système sur support amovible

Cette option vous permet de copier un cliché système précédent sur un support externe.

Accès aux fonctions de maintenance avancées

Cette option permet de lancer un shell de maintenance avec un jeu réduit de commandes.

Chapitre 7. Autres opérations

Ce chapitre traite d'opérations NIM distinctes des procédures d'installation courantes.

Les sujets traités sont les suivants :

- Tâches d'administration du maître NIM, page 7-2
- Résolution de nom NIM, page 7-4
- Amorçage d'une interface FDDI via un routeur, page 7-5
- Espace de pagination par défaut lors de l'installation du BOS via NIM, page 7-6
- Migration de clients sans disque et sans données et de SPOT NIM, page 7-7
- Définition de l'environnement NIM à l'aide de la commande `nimdef`, page 7-8
- Nom d'objet NIM, page 7-9
- Interaction DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), page 7-10
- Création de fichier de ressources dans le répertoire `root`, page 7-11
- Restriction de l'affectation de ressources du client NIM, page 7-12
- Empêcher des machines de s'ajouter comme clients, page 7-13
- Désactivation de la validation de l'ID CPU client, on page 7-14
- Exportation globale des ressources NIM, page 7-15
- Création d'images d'amorçage de réseau pour la prise en charge de clients et réseaux définis, page 7-16
- Mise à jour d'un SPOT avec support de nouvelle unité pour un nouveau niveau d'AIX, page 7-17

Tâches d'administration du maître NIM

Vous pouvez exécuter les tâches suivantes sur le maître NIM :

- Désactivation du maître NIM et suppression de l'ensemble de fichiers du maître NIM, page 7-2
- Augmentation du nombre d'hôtes vers lesquels NIM peut exporter une ressource via NFS, page 7-2
- Contrôle du fonctionnement asynchrone des opérations NIM, page 7-3
- Suppression des sorties issues des opérations NIM, page 7-3
- Réduction de l'espace requis pour les ressources NIM, page 7-3

Désactivation du maître NIM et suppression de l'ensemble de fichiers du maître NIM

Une fois l'ensemble de fichiers du maître NIM installé, le maître activé et l'objet maître défini dans la base de données NIM, cet objet, et par conséquent l'ensemble de fichiers du maître proprement dit, ne peuvent plus être supprimés. Le maître doit être désactivé avant de pouvoir supprimer l'ensemble de fichiers du maître NIM.

Pour désactiver le maître au moyen de Web-based System Manager, reportez-vous à la section Déconfiguration du maître NIM, page 6-16.

Pour désactiver le maître et supprimer l'ensemble de fichiers du maître NIM via la ligne de commande, entrez :

```
nim -o unconfig master installp -u bos.sysmgt.nim.master
```

Augmentation du nombre d'hôtes vers lesquels NIM peut exporter une ressource via NFS

Par défaut, lorsque NIM exporte un fichier ou un répertoire via NFS lors de l'affectation des ressources, il crée une entrée dans le fichier **/etc/exports**, garantissant à l'hôte cible à la fois l'accès en montage du client et l'accès racine (root) pour les utilisateurs racine. En conséquence, lors de l'exportation vers de nombreux clients, il risque d'y avoir dépassement de la limite de longueur de ligne dans le fichier d'exportation (32767 caractères), et donc échec de l'opération.

NIM offre une option de réduction de moitié environ de la longueur de ligne d'une entrée d'affectation dans un fichier d'exportation NFS, permettant effectivement l'affectation de fichiers à un plus grand nombre d'hôtes. Ce qui a également pour effet d'accroître le nombre de machines admises dans un groupe de machines NIM aboutit à ce résultat en n'offrant un accès racine qu'aux hôtes cibles de l'affectation. NIM aboutit à ce résultat en n'offrant un accès racine qu'aux hôtes cibles de l'affectation. La liste d'accès en montage du client n'est pas créée, ce qui permet à n'importe quelle machine de monter la ressource, tout en limitant l'accès racine aux clients NIM uniquement. NFS n'autorise pas plus de 256 noms d'hôte dans une entrée de fichier d'exportation racine.

Pour activer ce mode de fonctionnement, donnez à **restrict_nfs_exports** la valeur **no** sur l'objet NIM du maître. Servez-vous de **change** comme suit :

```
nim -o change -a restrict_nfs_exports=no master
```

Pour restaurer les restrictions d'accès au montage client, donnez à **restrict_nfs_exports** la valeur **yes** dans l'opération **change**.

Pour plus d'informations sur la façon d'exporter les ressources NIM de façon globale, reportez-vous à "Exportation globale des ressources NIM", page 7-15.

Contrôle du fonctionnement asynchrone des opérations NIM

Certaines opérations NIM sont asynchrones, dans lesquelles la commande **nim** exécutée sur le maître lance l'opération sur le client, mais n'attend pas la fin de l'opération. Et ce, car il s'agit d'une opération qui prend généralement beaucoup de temps. L'opération **bos_inst** est un exemple d'opération asynchrone. Les opérations **cust**, **maint** et **lppchk** sont des exemples d'opérations synchrones sur une seule cible machine. Toutefois, appliquées aux membres d'un groupe de machines, ces opérations sont asynchrones. La commande **nim** lance ces opérations sur chaque membre du groupe sans attendre la fin de chaque opération.

Il est possible de contrôler le comportement asynchrone de **cust**, **maint** et **lppchk** en définissant l'attribut **async** sur la ligne de commande. Par exemple, pour vérifier que l'exécution d'un script de personnalisation identifié par la ressource NIM `script1` s'exécute complètement sur un membre donné du groupe `GrpMac1` avant de lancer l'exécution du script sur le membre suivant du groupe, entrez :

```
nim -o cust -a script=script1 -a async=no MacGrp1
```

Pour forcer le maître à ne pas attendre la fin de la personnalisation sur une machine `Autonome1`, n'appartenant pas à un groupe, entrez :

```
nim -o cust -a script=script1 -a async=yes Autonome1
```

Suppression des sorties issues des opérations NIM

Par défaut, les messages de progression s'affichent via la commande **nim** s'exécutant sur les groupes de machine pour informer l'utilisateur du temps de traitement restant. De même, s'affiche également la sortie des programmes d'installation et de personnalisation appelée par les opérations **cust** et **maint** sur les **SPOT** et les machines. Il est possible de supprimer cette sortie en définissant l'attribut **show_progress** à `no` sur la ligne de commande. Par exemple, pour indiquer à NIM de ne pas afficher la sortie de la commande **installp** lors de la mise à jour de la machine `Autonome1` avec le logiciel provenant de la **lpp_source** nommée `images1`, entrez la commande suivante :

```
nim -o cust -a show_progress=no -a lpp_source=images1 \  
-a fixes=update_all autonome1
```

Réduction de l'espace requis pour les ressources NIM

Il n'est pas inhabituel que certaines ressources, du type **SPOT** et **lpp_source**, occupent plusieurs centaines de méga-octets d'espace de stockage sur un serveur NIM. Il est possible de réduire de façon considérable la consommation d'espace sur les serveurs de ressources en créant des **SPOT /usr** et en définissant des répertoires de systèmes de fichier CD-ROM tels que **lpp_sources**.

Il est possible de créer un **SPOT /usr** à partir du système de fichiers **/usr** du maître NIM ou d'un client NIM. Les systèmes de fichiers AIX pour le Système d'exploitation de base étant déjà installés, seul le logiciel correspondant au support d'une unité supplémentaire sera ajouté au système. Le système résultant dispose d'une capacité logicielle supérieure à ses besoins, mais utilise un espace disque moindre que si le **SPOT non-/usr** n'avait pas été créé sur le même système. Pour plus d'informations sur la création de ressources **/usr SPOT**, reportez-vous à "Ressource SPOT (Shared Product Object Tree)", page 8-28 et à "Définition de SPOT /usr ou non /usr", page 6-5.

Un répertoire sur le CD des produits AIX peut être monté et défini comme un **lpp_source**, évitant de copier les images d'installation sur le disque d'un serveur de ressources. Le **lpp_source** défini contient l'intégralité des images disponibles sur le CD, mais le CD doit rester monté sur le serveur pour que le **lpp_source** soit exploitable dans les opérations NIM. Reportez-vous à "Définition d'un lpp_source sur CD-ROM ou sur disque" page 6-8 pour plus d'informations sur l'utilisation d'un système de fichiers sur CD-ROM comme **lpp_source**.

Résolution de nom NIM

NIM utilise les routines de bibliothèques AIX standard pour procéder à la résolution des noms. Si un environnement de réseau utilise plusieurs sources pour la résolution de nom, NIM résout les noms d'hôtes en interrogeant les sources dans l'ordre indiqué par le système. Par exemple, si un système est configuré pour interroger d'abord NIS, puis BIND/DNS, et enfin un fichier local **/etc/hosts**, NIM suit cet ordre pour résoudre les noms d'hôte client.

Des problèmes peuvent en résulter lorsque le maître et les clients NIM n'utilisent pas le même ordre de recherche des sources pour la résolution de nom. Il peut également y avoir problème si un service de nom est disponible pour une machine mais pas pour une autre, ce qui entraîne l'utilisation de sources de résolution de nom différentes.

Remarque : Par ailleurs, l'utilisation du système BIND/DNS, qui ignore la distinction minuscule-majuscules, conjointement à NIS, qui respecte cette distinction, peut entraîner des problèmes.

Il est possible de passer outre l'ordre par défaut au niveau du système suivi par AIX et NIM pour l'interrogation des sources de résolution de nom d'hôte. Pour cela, il suffit de définir la variable d'environnement **NSORDER** dans l'environnement d'exécution des commandes NIM. Par exemple, pour configurer l'environnement pour interroger d'abord NIS, puis BIND/DNS, ensuite un fichier local **/etc/hosts**, tapez sur la ligne de commande d'exécution des opérations NIM :

```
export NSORDER=nis,bind,local
```

Pour en savoir plus sur la résolution de nom TCP/IP, reportez-vous à *AIX 4.3 Guide d'administration : communications et réseaux*.

Amorçage d'une interface FDDI via un routeur

N'amorcez via un routeur sur une interface FDDI que si le routeur prend en charge la diffusion toutes routes. Sinon, l'amorçage risque d'échouer, à cause des limites connues de ces types de routeurs.

Espace de pagination par défaut lors de l'installation du BOS via NIM

Sous AIX 4.3, l'espace de pagination par défaut est défini par le processus d'installation du BOS lors de l'installation via NIM. Toutefois, cela ne se produit que si les conditions suivantes sont réunies :

- La méthode d'installation est **remplacement**.
- Ni une ressource **image_data** ni un fichier **image.data** de la disquette n'a été spécifié pour l'installation.
- La source de l'image BOS n'est ni une image **mksysb** ni un **SPOT**. Un espace de pagination par défaut est défini si la source de l'image BOS est un **SPOT** et si :
 - le fichier **image.data** par défaut contient plus d'une entrée de pagination. Ce fichier se trouve dans :

`(spot_location)/lpp/bosinst/image_template`

- ou, si la valeur des LP de la seule entrée de pagination a la valeur par défaut de **16**.

La taille de pagination par défaut est calculée à partir de la valeur la plus petite d'**optimal_ps** et de **recommended_ps**, où :

RAM = quantité de mémoire sur le système cible, exprimée en méga-octets (Mo).

optimal_ps = maximum entre **RAM** et (1/5e de la taille de rootvg)

Si CDE (COSE Desktop Environment) est installé, **recommended_ps** =

- la quantité de **RAM** est inférieure à 32 Mo, alors then **recommended_ps** = $3 * RAM$
- la quantité de **RAM** est égale ou supérieure à 32 Mo, alors **recommended_ps** = $RAM + 64 Mo$.

Si CDE (COSE Desktop Environment) n'est pas installé, **recommended_ps** =

- la quantité de **RAM** est inférieure à 32 Mo, alors then **recommended_ps** = $2 * RAM$
- la quantité de **RAM** est égale ou supérieure à 32 Mo, alors **recommended_ps** = $RAM + 32 Mo$.

L'espace de pagination par défaut défini par ce processus ne dépasse jamais 512 Mo.

Migration de clients sans disque et sans données, et de SPOT NIM

La migration vers une nouvelle version d'AIX n'est actuellement pas prise en charge pour les clients sans disque et sans données. En outre, la migration d'un **SPOT** qui n'est pas un système de fichiers **/usr** converti n'est pas non plus prise en charge.

Après la migration d'une machine qui est un serveur **SPOT** vers une nouvelle version d'AIX, vous devez supprimer et redéfinir ce serveur **SPOT** pour pouvoir également le faire passer au nouveau niveau d'AIX.

Pour supprimer et redéfinir le nouveau serveur **SPOT**, entrez :

```
nim -o remove nom_SPOT  
  
nim -o define -t spot -a location=RépertoireSPOT \  
-a server=SPOTServer -a source=SourceSPOT NomSPOT
```

Un **SPOT /usr** servi par un client dans l'environnement NIM peut être réinstallé au nouveau niveau d'AIX par le biais de la procédure de migration, mais l'objet **SPOT** doit être supprimé puis redéfini une fois la migration terminée. Les éventuels clients sans disque ou sans données servis par ce **SPOT** doivent être réinitialisés. Pour réinitialiser les clients sans disque et sans données après avoir migré un serveur a **/usr SPOT** server, désaffectez puis réaffectez les ressources racine, et exécutez la commande **dtls_init** ou **dkls_init** selon le cas.

Pour réinitialiser les clients sans disque ou sans données, entrez :

```
nim -o reset -F NomClient  
nim -o deallocate -a root=NomRessourceRacine NomClient  
nim -o allocate -a root=NomRessourceRacine NomClient  
nim -o dkls_init NomClient
```

Attention : Toute personnalisation antérieure est effacée, car la désaffectation des ressources racine supprime tous les fichiers du répertoire racine.

Définition de l'environnement NIM à l'aide de la commande **nimdef**

La commande **nimdef** aide les administrateurs dans la définition d'environnements NIM complexes et l'ajout d'un grand nombre de machines client.

Elle résoud un problème de capacité d'utilisation lors de la définition de grands environnements NIM.

Quelle que soit la connaissance que l'utilisateur a de l'environnement NIM, l'exécution de toutes les commandes nécessaires à sa définition peut prendre un temps considérable. Si NIM pouvait traiter un fichier de définition simple pour configurer l'environnement NIM, le temps normalement passé à définir manuellement chaque réseau et chaque machine serait plus court.

La commande **nimdef** lit un fichier de définition d'entrée. Ce dernier est dans un format structuré de strophes. Chaque strophe décrit une machine qui sera ajoutée à l'environnement NIM. Elle comprend des informations sur la carte réseau et la configuration de routage de la machine. A partir de ces informations, la commande **nimdef** peut déterminer les informations restantes pour définir les réseaux et les machines dans l'environnement NIM.

Pour en savoir plus, reportez-vous à "Commande **nimdef**". Reportez-vous à "Exemples de fichiers", page C-1 pour un exemple de fichier de définition de la commande **nimdef**.

Noms d'objet NIM

Le nom d'un objet NIM sera utilisé dans toutes les opérations impliquant cet objet. Il doit être unique parmi les objets NIM et respecter les conditions suivantes :

- Il comprend entre 1 et 39 caractères.
- Il peut être composé de minuscules ou de majuscules, de chiffres entre 0 et 9 et du caractère de soulignement.
- Il ne doit comprendre ni point, ni métacaractère du shell, du système de fichiers ou d'expression standard.

Interaction DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Lorsque vous exploitez NIM dans un environnement qui utilise DHCP, vous devez sélectionner votre maître NIM de sorte qu'il soit identique au serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Lors de la définition d'objets machine NIM, vous devez également utiliser dès que possible des noms d'hôtes.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Interactions entre DHCP et NIM dans *AIX 4.3 Guide d'administration : communications et réseaux*.

Création de fichiers de ressource dans le répertoire Root

Dû à une restriction NFS, les fichiers de ressource du type **bosinst_data** et **script** ne peuvent être créés dans le répertoire root ("/") d'un serveur de ressources.

Restriction de l'affectation de ressources du client NIM

NIM fournit aux machines client la possibilité d'affecter et d'utiliser toute ressource de l'environnement NIM. Dans certains environnements NIM très contrôlés, les administrateurs peuvent souhaiter limiter l'accès des clients à certaines ressources et à certaines heures. Pour contrôler l'affectation client–ressource, un administrateur NIM peut faire appel à l'attribut **client_alloc**. Les restrictions mises en œuvre par l'attribut **client_alloc** empêchent les clients d'affecter et d'utiliser des ressources, mais le maître NIM reste habilité à effectuer toutes les opérations sur les clients.

Remarque : Cette tâche n'est actuellement pas prise en charge par Web-based System Manager.

Via SMIT

Pour modifier les restrictions client–affectation NIM via l'interface SMIT, tapez la commande :

```
smit nim_control_alloc
```

Via la ligne de commande

Pour interdire l'accès de tous les clients à toutes les ressources, définissez l'attribut **client_alloc=no** sur le maître NIM :

```
nim -o change -a if_discover=no master
```

Pour empêcher un client donné d'utiliser toutes les ressources, définissez l'attribut **client_alloc=no** sur le client :

```
nim -o change -a client_alloc=no nomclient
```

Pour empêcher tous les clients d'utiliser une ressource particulière, définissez l'attribut **client_alloc=no** sur la ressource :

```
nim -o change -a client_alloc=no nomressource
```

Pour lever les restrictions sur l'affectation client–ressource, supprimez l'attribut **client_alloc** en le définissant à "yes" pour l'objet concerné :

```
nim -o change -a if_discover=yes master
nim -o change -a client_alloc=yes nomclient
nim -o change -a client_alloc=yes nomressource
```

Empêcher des machines de s'ajouter comme clients

Il est possible que des machines s'ajoutent comme clients dans des environnements NIM grâce à la commande **nimit** et à la spécification d'un maître NIM. Dans certains environnements, les administrateurs peuvent demander le contrôle total des machines ajoutées en tant que clients de leurs maîtres. Pour empêcher des clients de s'ajouter à un environnement NIM, un administrateur peut utiliser l'attribut **client_reg**.

Remarque : Cette tâche n'est actuellement pas prise en charge par Web-based System Manager.

Via SMIT

Pour modifier l'option permettant d'autoriser les clients à s'ajouter à un environnement NIM, tapez le raccourci SMIT :

```
smit nim_client_reg
```

Via la ligne de commande

Pour empêcher des machines de s'ajouter en tant que clients dans un environnement NIM, définissez l'attribut **client_reg=no** sur le maître NIM :

```
nim -o change -a client_reg=no master
```

Pour autoriser des machines à s'ajouter comme clients d'un maître NIM, supprimez l'attribut **client_reg** en le définissant à "yes" sur le maître :

```
nim -o change -a client_reg=yes master
```

Désactivation de la validation de l'ID CPU client

L'ID CPU d'un client NIM est enregistrée dans la base de données NIM pour que le maître puisse vérifier que les commandes du client NIM proviennent des machines inscrites à l'origine comme clients. Il existe deux cas dans lesquels un administrateur NIM ne souhaite pas une validation d'ID CPU :

- en cas de modification d'une machine client, donnant une nouvelle ID CPU au client ;
- en cas d'une définition client unique pour l'installation de différentes machines, comme sur une ligne d'assemblage de préinstallation.

A partir de Web-based System Manager

Pour activer ou désactiver la validation d'ID CPU d'un client NIM à partir de l'application interface NIM :

1. Dans le menu NIM, sélectionnez **Advanced Configuration > Control Client CPU ID Validation**.
2. Menez la tâche à son terme en vous aidant de la boîte de dialogue.

Via SMIT

Gérez la création d'images d'amorçage à partir de l'interface SMIT, via le raccourci :

```
smit nim_cpuid_validate
```

Via la ligne de commande

La validation d'ID CPU du client peut être gérée sur le maître NIM grâce à l'attribut **validate_cpuid**.

Pour désactiver la validation d'ID CPU du client, définissez l'attribut **validate_cpuid=no** sur le maître NIM :

```
nim -o change -a validate_cpuid=no master
```

Pour activer la validation d'ID CPU du client, supprimez l'attribut **validate_cpuid** du maître en le définissant à "yes" :

```
nim -o change -a validate_cpuid=no master
```

Attention : Ne modifiez pas l'attribut **validate_cpuid** pendant l'exécution d'opérations sur les clients NIM sous peine d'interrompre potentiellement les communications client pour les machines actives.

Exportation globale des ressources NIM

Lorsque les ressources sont affectées pour être utilisées lors d'opérations NIM, elles sont exportées via NFS sur les machines client où ont lieu les opérations. Si ces dernières sont exécutées simultanément sur plusieurs clients, les fichiers **/etc/exports** et **/etc/xtab** risquent d'occuper beaucoup d'espace sur les serveurs de ressources. Les limites de taille imposées aux fichiers risquent de ce fait d'être atteintes et risquent de nuire aux performances NIM lors du verrouillage des fichiers et de leur modification pour chaque affectation/désaffectation de ressources.

Dans les environnements où les administrateurs ne s'intéressent pas à qui accède aux ressources NIM, ils peuvent définir une option qui exporte globalement les ressources, éliminant ainsi les mises à jour répétées des fichiers **/etc/exports** et **/etc/xtab**. Les seules ressources ne pouvant pas être exportées globalement sont celles qui sont utilisées exclusivement par les clients sans disque et sans données. L'exportation globale d'une ressource NIM la rend lisible par toutes les machines du réseau, et non uniquement celles de l'environnement NIM. La ressource est exportée globalement si elle est affectée à un client. En revanche, elle n'est pas exportée si elle est sans affectation. L'exportation globale n'est prise en charge que pour les serveurs de ressources dont l'ensemble de fichiers client NIM est installé au niveau 4.3.0 ou ultérieur.

A partir de Web-based System Manager

Pour activer ou désactiver l'exportation globale de ressources NIM à partir de l'application interface NIM :

1. Dans le menu NIM, sélectionnez **Advanced Configuration > Export NIM Resources Globally**.
2. Menez la tâche à son terme en vous aidant de la boîte de dialogue.

Via SMIT

Pour gérer l'exportation globale de ressources NIM via l'interface SMIT, tapez le raccourci :

```
smit nim_global_export
```

Via la ligne de commande

Il est possible de gérer l'exportation globale de ressources NIM par des clients avec l'attribut **global_export**.

Pour activer l'exportation globale de ressources NIM, définissez l'attribut **global_export=yes** sur le maître NIM :

```
nim -o change -a global_export=yes master
```

Pour désactiver l'exportation globale de ressources NIM, supprimez l'attribut **global_export** du maître en le définissant à "no" :

```
nim -o change -a global_export=no master
```

L'activation/désactivation des exportations globales ne doit pas être modifiée lorsque des ressources sont affectées à des clients. En effet, cela risque d'entraîner l'exportation de ressources avec des autorisations incorrectes. Toutes les opérations NIM doivent être exécutées et les ressources désaffectées avant toute tentative de modification de la valeur **global_export**. La commande `nim` de modification de la valeur **global_export** échoue si les ressources sont affectées à des clients.

Création d'images d'amorçage de réseau pour la prise en charge de clients et réseaux définis

A la création d'une ressource SPOT, des images d'amorçage réseau sont créées dans le répertoire `/tftpboot` pour prendre en charge certaines opérations NIM. Avant AIX 4.3, par défaut, NIM créait une image d'amorçage réseau pour chaque type de machine et de réseau pris en charge dans le SPOT. De nombreuses images d'amorçage inutiles étaient ainsi créées, mobilisant beaucoup d'espace disque et ralentissant la création du SPOT ainsi que les opérations de contrôle.

Dans AIX version 4.3, par défaut, NIM ne crée que les images d'amorçage réseau requises pour prendre en charge les clients et les réseaux définis. Si un nouveau client est défini sans qu'il y ait déjà une image d'amorçage réseau créée pour lui dans l'environnement, cette image ne sera pas créée avant affectation du SPOT au client ou l'exécution d'une opération de contrôle pour reconstituer les images d'amorçage.

Lors de la suppression de clients de l'environnement NIM, les images d'amorçage ne sont pas automatiquement supprimées. Pour supprimer des images d'amorçage devenues inutiles dans un environnement NIM, il faut reconstituer la liste des combinaisons machine-réseau requises dans l'environnement. Il faut ensuite reconstituer les images d'amorçage pour chaque SPOT.

A partir de Web-based System Manager

Pour limiter ou activer la création d'image d'amorçage selon que l'interface est définie ou non via l'application Web-based System Manager :

1. Dans le menu NIM, sélectionnez **Advanced Configuration > Control Network Boot Image Creation**.
2. Menez la tâche à son terme en vous aidant de la boîte de dialogue.

Via SMIT

Gérez la création d'images d'amorçage à partir de l'interface SMIT en tapant le raccourci SMIT :

```
smit nim_control_boot
```

Via la ligne de commande

Pour reconstituer la liste des types de machine et de réseaux devant être pris en charge par des images d'amorçage réseau dans l'environnement NIM, effectuez une opération **change** au niveau du maître NIM avec l'attribut **if_discover=yes** :

```
nim -o change -a if_discover=yes master
```

Pour reconstituer des images d'amorçage réseau à partir d'un SPOT, effectuez une opération **check** au niveau du SPOT avec l'option **force** :

```
nim -Fo check nom spot
```

Si un administrateur préfère que NIM crée toutes les images d'amorçage possibles à partir des ressources SPOT, il est possible de spécifier l'attribut **if_prebuild=yes** sur le maître.

```
nim -o change -a if_prebuild=yes master
```

Pour revenir au comportement précédent de NIM (création des seules images d'amorçage requises pour l'environnement), supprimez l'attribut **if_prebuild** du maître en le définissant à "no" :

```
nim -o change -a if_prebuild=no master
```

Mise à jour d'un SPOT avec support de nouvelle unité pour un nouveau niveau d'AIX

Il est possible de faire évoluer un SPOT NIM d'un niveau d'AIX à un autre au moyen de l'option **update_all** de l'opération NIM **cust**. Cette procédure met à jour tous les SPOT courants avec le niveau de code le plus récent fourni sur le support d'installation. Toutefois, ce processus n'installe pas automatiquement les nouveaux logiciels ou pilotes de périphériques qui s'y trouvent.

Dans l'environnement NIM, lors de la migration de machines vers un niveau supérieur d'AIX, le support des nouvelles unités applicables devra être mis à jour pour tous les SPOT NIM devant prendre en charge l'amorçage et l'installation en réseau. Cette opération doit être effectuée après la migration du SPOT vers le nouveau niveau d'AIX.

Le nouveau support d'unité peut être installé dans le SPOT au moyen de la fonction **cust** de NIM, en spécifiant les ensembles de fichiers propres au périphérique désiré dans une ressource **installp_bundle** ou en utilisant l'attribut **filesets**. L'autre possibilité consiste à spécifier le nom d'ensemble de fichiers **devices** comme étant la valeur de l'attribut de cet ensemble de fichiers afin d'installer toutes les unités sur le support d'installation. Pour plus de détails sur la commande **cust**, reportez-vous à la section **cust**.

Optimisation du traitement des demandes client

Dans les environnements d'installation importants, NIM peut être configuré pour prendre en charge de 20 à 150 demandes client simultanément. Pour ce faire, il suffit d'activer l'option multi-thread sur le démon nimesis. Cette option permet une meilleure gestion du volume des demandes de modification "info" client et des modifications d'état client. Si cette option n'est pas activée, la machine maître NIM peut se laisser surchargée par l'activité sur la base de données NIM et le nombre de processus actifs, ce qui peut entraîner des défaillances pendant l'installation simultanée d'un nombre important de machines client.

Le démon nimesis multi-thread va traiter en série et mettre en mémoire tampon les demandes nimclient pour protéger la machine maître NIM d'une éventuelle surcharge, sans que les performances au niveau du fonctionnement en soient altérées. L'utilisateur doit comprendre que de nombreuses modifications "info" client ne seront pas intégrées dans la base de données NIM. En revanche, la modification "info" la plus récente de chaque client est finalement traitée. Les débogages échoués ou les clients bloqués ne seront pas affectés.

Le nombre de threads affecté à ce démon détermine le nombre de requêtes client NIM simultanées pouvant être traitées par l'environnement NIM. Dans la mesure où la plupart des requêtes nimclient sont traitées rapidement, il n'est pas nécessaire de disposer d'une thread pour chaque client en cours d'installation. Le nombre de threads nécessaires pour prendre en charge les activités dans un environnement NIM dépend de plusieurs facteurs. Lorsque vous déterminez le nombre de threads, prenez en compte les éléments suivants :

- le nombre de clients actifs simultanément,
- la capacité de traitement de la machine maître NIM,
- le type d'opérations planifiées.

En général, une thread prend en charge entre deux et quatre clients procédant simultanément à l'installation du BOS. Par exemple, lorsque vous installez 150 machines, 50 à 75 threads doivent suffire. Le nombre de threads dépend en grande partie de la puissance de traitement de la machine maître NIM ; de fait, les machines maîtres plus lentes peuvent requérir davantage de threads.

Dans les environnements NIM de taille plus modeste, l'activation du démon multi-thread peut bloquer les ressources système sur le maître qui ne sera pas utilisé. Par exemple, lorsque vous installez 50 machines simultanément, 20 à 25 threads voire le démon mono-thread (avec cette option désactivée) devraient suffire.

Remarque : Utilisée seule, cette option ne permet pas d'installer davantage de machines simultanément. Elle doit être utilisée en combinaison avec l'exportation globale des ressources NIM, la distribution des ressources NIM dans l'environnement NIM et un environnement réseau capable de traiter un volume important d'opérations.

Via SMIT

Pour optimiser le traitement des demandes client via l'interface SMIT, entrez le raccourci SMIT :

```
smit nim_tune_nimesis
```

A partir de Web-based System Manager

Pour optimiser le traitement des demandes client à partir de l'application NIM :

1. Dans le menu NIM, sélectionnez **Advanced Configuration**—>**Tune Client Request Processing**.
2. Utilisez la boîte de dialogue pour terminer la tâche.

Via la ligne de commande

L'attribut **max_nimesis_threads** permet d'optimiser le traitement des demandes client. Pour activer le démon multi-thread nimesis, associez une valeur à l'attribut **max_nimesis_threads** sur le maître NIM à l'aide de la commande suivante :

```
nim -o change -a max_nimesis_threads=valeur master
```

Remarque : Cette *valeur* doit être comprise entre 20 et 150.

Pour désactiver le démon multi-thread nimesis, attribuez une valeur nulle à l'attribut **max_nimesis_threads** sur le maître NIM :

```
nim -o change -a max_nimesis_threads="" master
```

Chapitre 8. Concepts NIM

Ce chapitre aborde les concepts essentiels pour comprendre l'exploitation de NIM (Network Installation Management - administration de l'installation via le réseau). NIM utilise le processus d'installation d'une version 4.2 (et ultérieures) pour installer des systèmes via le réseau. Vous devez bien appréhender ce processus pour pouvoir exploiter toutes les fonctions disponibles sous NIM. Ce chapitre traite des opérations effectuées via la ligne de commande, mais les informations sont applicables également aux autres interfaces NIM. Servez-vous de ce chapitre comme référence pour compléter l'aide en ligne disponible pour les autres interfaces.

Cette section traite des sujets suivants :

- Concepts NIM, page 8-1
- Machines NIM, page 8-2
- Réseaux NIM, page 8-10
- Opérations NIM, page 8-33
- Groupes NIM, page 8-54

Machines NIM

Il existe trois types de machines gérables dans l'environnement NIM. On compte des clients *autonomes*, *sans disque* et *sans données*. Cette section décrit les différences entre les machines, les attributs obligatoires pour définir les machines et les opérations exécutables. L'environnement NIM se compose de deux rôles de machine de base : *maître* et *client*. Le maître NIM gère l'installation des autres machines dans l'environnement NIM. C'est la seule machine capable d'exécuter à distance des commandes NIM sur les clients. Toutes les autres machines faisant partie de l'environnement NIM sont des clients du maître, notamment celles pouvant également servir des ressources.

Opérations NIM sur machines client

Il existe des opérations uniques pour initialiser les différentes configurations client. NIM vérifie donc la validité de chaque opération pour une configuration client spécifique. Le tableau suivant présente les différents types d'opérations en fonction des différents type de configuration client.

Opération NIM	Machine Configuration		
	client autonome	sans disque (client)	sans données
bos_inst	x		
dkls_init		x	
dtls_init			x
diag	x	x	x
cust	x		
fix_query	x		
lppchk	x		
maint	x		
maint_boot	x		
reset	x	x	x
check	x	x	x
showlog	x	x	x
reboot	x	x	x

Pour en savoir plus sur les opérations NIM, reportez-vous à "Opérations NIM", page 8-33.

Définition de réseaux NIM

Les clients autonomes, sans disque et sans données sont définis dans l'environnement NIM via l'opération NIM **define**. La syntaxe est la suivante :

```
nim -o define -t TypeRéseau -a Attribut=Valeur ... NomMachine
```

Les attributs obligatoires sont les suivants :

- t** *TypeMachine* Spécifie le type de machine défini. Les valeurs possibles sont **standalone (autonome)**, **diskless (sans disque)** et **dataless (sans données)**.
- a if=Valeur ...** Informations sur l'interface réseau d'un client NIM, avec obligatoirement un numéro lorsque l'attribut est spécifié. L'attribut est constitué de trois valeurs obligatoires et d'une quatrième, facultative :
- Valeur 1* Nom du réseau NIM auquel est connectée l'interface. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez utiliser le mot-clé **find_net** pour associer l'adresse IP du client à un réseau NIM défini. Si cette opération n'aboutit pas (pas de réseau correspondant au mot-clé **find_net**), faites appel à l'attribut facultatif **net_definition** pour définir le réseau.
- Valeur 2* Nom hôte associé à l'interface.
- Valeur 3* Adresse matérielle de la carte réseau de l'interface. Vous pouvez indiquer **0**, sauf si vous utilisez la diffusion pour l'amorçage réseau du client.
- Valeur 4* Nom d'unité logique de la carte réseau utilisée pour cette interface. A défaut, NIM se sert d'une valeur définie en fonction du type d'interface réseau définie. Ce champ est obligatoire lorsque le client est défini sur un réseau hétérogène.

Cet attribut requiert un numéro pour que NIM puisse faire la distinction entre les différentes interfaces réseau. Les machines pouvant être multi-adresses, NIM autorise la définition de plusieurs attributs **if** par machine.

Attributs facultatifs :

- a ring_speed=Valeur** Vitesse de l'anneau de l'adaptateur token-ring du client. Cette valeur est obligatoire si le réseau NIM du client est de type token-ring. Cet attribut requiert un numéro pour que NIM puisse faire la distinction entre les vitesses d'anneau des différentes interfaces de la machine.
- a cable_type=Valeur** Type de câble de la carte ethernet du client. Cette valeur est obligatoire si le réseau NIM du client est de type ethernet. Cet attribut requiert un numéro pour que NIM puisse distinguer les types de câble des différentes interfaces sur la machine.

-a platform= <i>Valeur</i>	Plate-forme de la machine définie. Valeur par défaut : platform=rs6k . Autres valeurs possibles : rspc et chrp . Pour déterminer la plate-forme d'une machine active, lancez la commande bootinfo -p .
-a netboot_kernel = <i>Valeur</i>	Type du noyau du client. Valeurs correctes : up (machines monoprocesseur) et mp (machines multiprocesseur). Valeur par défaut : netboot_kernel=up .
-a iplrom_emu= <i>Valeur</i>	Unité qui contient le logiciel d'émulation IPL ROM. Cette émulation est requise sur les machines non dotées de d'IPL ROM activée par bootp.
-a net_definition= <i>Valeur ...</i>	Définit un réseau NIM à associer avec un client en cours de définition. L'attribut est constitué de deux valeurs obligatoires et de trois valeurs facultatives : <p><i>Valeur 1 = TypeRéseau</i> (obligatoire) Valeurs : tok, ent, fdi et generic.</p> <p><i>Valeur 2 = MasqueSousRéseau</i> (obligatoire) Masque du réseau (décimal avec point).</p> <p><i>Valeur 3 = PasserelleClient</i> (facultatif) Adresse IP ou nom hôte de la passerelle par défaut utilisée par la machine définie pour communiquer avec le maître NIM.</p> <p><i>Valeur 4 = PasserelleMaître</i> (facultatif) Adresse IP ou nom hôte de la passerelle par défaut utilisée par le maître NIM pour communiquer avec les clients d'autres réseaux.</p> <p><i>Valeur 5 = NomRéseau</i> (facultatif) Nom à donner à la définition NIM créée pour le réseau. (Sinon, une valeur par défaut unique est affectée.)</p> <p>Lorsque vous spécifiez l'attribut net_definition pour créer ou modifier la définition d'une machine, le mot-clé find_net doit être spécifié comme premier élément de l'attribut if de la machine. L'attribut net_definition peut également être spécifié lors de la définition d'interfaces NIM supplémentaires (attributs if) pour les définitions de machine.</p>
-a cpuid= <i>Valeur</i>	Identification (ID) CPU de la machine définie. Cet attribut peut être utilisé pour la vérification client au cours des opérations NIM. Pour afficher l'ID CPU d'une machine active, utilisez la commande uname -m . Ce champ est facultatif et défini automatiquement la première fois qu'un client communique avec le maître NIM.
-a master_port= <i>Valeur</i>	Numéro de port utilisé par le maître NIM pour la communication socket avec les clients. Numéro de port maître par défaut : 1058 .
-a registration_port= <i>Valeur</i>	Numéro de port utilisé par les clients pour leur enregistrement avec le maître NIM. Valeur par défaut : 1059 .
-a group= <i>Valeur</i>	Groupe de machines auquel ajouter le client. S'il n'existe pas, le groupe sera défini.

–**a comments**= *Valeur*

Commentaires sur le client défini.

–**a verbose**= *Valeur*

Affiche des informations sur le débogage. Utilisez la commande **verbose=5** pour afficher le maximum de détails.

Client autonome

Les clients NIM autonomes sont des clients susceptibles d'être amorcés et exécutés à partir de ressources locales. Ils montent tous les systèmes de fichiers à partir de disques locaux et disposent d'une image d'amorçage locale. Les clients autonomes ne dépendent pas de serveurs réseau pour opérer.

Amorçage réseau d'un client autonome

Bien qu'un client autonome soit capable de s'amorcer à partir d'un disque local, il peut être nécessaire d'effectuer un amorçage réseau du client pour certaines opérations NIM. Ces opérations sont notamment une installation du BOS (**bos_inst**) sur le client ou l'amorçage en mode maintenance (**maint_boot**) ou les diagnostics (**diag**). Pour obtenir des instructions sur l'amorçage d'un client sur le réseau, reportez-vous à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.

Gestion du logiciel sur les clients autonomes

Le système d'exploitation de base AIX peut être installé directement sur les clients autonomes via l'opération NIM **bos_inst**. D'autres logiciels et mises à jour peuvent y être installés et gérés via les opérations NIM **cust** et **maint**. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Opérations NIM", page 8-33.

Client sans disque et sans données

Les clients sans disque et sans données sont des machines qui ne peuvent être amorcées et exploitées que par le biais de serveurs sur un réseau. Comme leur nom l'indique, les clients sans disque ne disposent pas de disque dur, et les disques des clients sans données ne peuvent contenir toutes les données susceptibles d'être requises pour l'exploitation. Les machines sans disque doivent monter de l'espace de pagination et tous les systèmes de fichiers à partir de serveurs distants. Les machines sans données ne peuvent utiliser qu'un disque local pour l'espace de pagination et les systèmes de fichiers **/tmp** et **/home**. Ni les clients sans disque ni les clients sans données ne disposent d'image d'amorçage locale et ils doivent s'amorcer à partir de serveurs sur le réseau.

Plusieurs raisons peuvent conduire à définir une machine comme sans disque ou sans données :

- **Economie**

Les clients sans disque ne requièrent pas de disque dur. Seul un petit disque est requis pour les clients sans données.

- **Gestion des configurations logicielles sur les machines**

Sur les clients sans disque et sans données, le système de fichiers contenant le BOS (Base Operating System) est monté à partir d'un serveur. Tous les systèmes client qui montent le même système de fichiers pour le BOS sont exploités à partir d'un même logiciel.

- **Gestion du stockage des données utilisateur**

Les données utilisateur des clients sans disque et sans données sont stockées sur des serveurs distants. Un administrateur système peut gérer sur le serveur l'affectation du stockage et les sauvegardes de données des machines client, au lieu de le faire sur chacune des machines.

Ressources obligatoires et facultatives pour les clients sans disque et sans données

Les systèmes de fichiers montés par les machines client sans disque et sans données sont traités comme des ressources dans l'environnement NIM. Comme les autres ressources, elles existent sur un serveur dans l'environnement NIM et sont exportées via NFS vers les clients qui les utilisent.

Les ressources suivantes sont gérées par NIM pour prendre en charge les clients sans disque et sans données :

amorçage	Définie comme une image d'amorçage réseau pour les clients NIM. La ressource boot est gérée automatiquement par NIM et n'est jamais explicitement affectée ou désaffectée par les utilisateurs.
SPOT	<p>Définie comme une structure de répertoire qui contient les fichiers exécutables AIX communs à toutes les machines. Ces fichiers sont considérés comme les composants usr des ensembles de fichiers. La ressource SPOT est montée comme système de fichiers /usr sur les clients sans disque et sans données.</p> <p>Contient les composants root des ensembles de fichiers. Le composant root d'un ensemble de fichiers est le jeu de fichiers pouvant être utilisé pour configurer le logiciel pour une machine donnée. Ces fichiers root sont enregistrés dans des répertoires spéciaux du SPOT, et ils servent à compléter les répertoires racine des clients sans disque et sans données lors de l'initialisation.</p> <p>Les images d'amorçage réseau utilisées pour amorcer les clients sont élaborées à partir du logiciel installé dans le SPOT.</p> <p>Il faut obligatoirement une ressource SPOT pour les clients sans disque et sans données.</p>
root	<p>Définie comme un répertoire père des répertoires client "/ (root). Le répertoire racine client dans la ressource root est monté comme le système de fichiers "/ (root) sur le client.</p> <p>Lorsque les ressources sont initialisées, le répertoire client root est peuplé par les fichiers de configuration. Ces derniers sont copiés depuis la ressource SPOT qui a été affectée à la même machine.</p> <p>Une ressource SPOT est obligatoire tant pour les clients sans disque que pour les clients sans données.</p>
dump	<p>Définie comme un répertoire père des fichiers de cliché client. Le fichier de cliché client dans la ressource dump est monté comme unité de cliché pour le client.</p> <p>Une ressource dump est obligatoire tant pour les clients sans disque que pour les clients sans données.</p>
paging	<p>Définie comme un répertoire père pour les fichiers de pagination client. Le fichier de pagination client dans la ressource paging est monté comme unité de pagination du client.</p> <p>Une ressource paging est obligatoire pour les clients sans disque, mais facultative pour les clients sans données.</p>

home	<p>Définie comme un répertoire père pour les répertoires /home client. Le répertoire client dans la ressource home est monté comme système de fichiers /home sur le client.</p> <p>Une ressource home est facultative tant pour les clients sans disque que pour les clients sans données.</p>
shared_home	<p>Définie comme un répertoire /home partagé par plusieurs clients. Tous les clients utilisant une ressource shared_home monteront le même répertoire que le système de fichiers /home.</p> <p>Une ressource shared_home est facultative tant pour les clients sans disque que pour les clients sans données.</p>
tmp	<p>Définie comme un répertoire père pour les répertoires /tmp client. Le répertoire client dans la ressource tmp est monté comme système de fichiers /tmp sur le client.</p> <p>Une ressource tmp est facultative tant pour les clients sans disque que pour les clients sans données.</p>
resolv_conf	<p>Contient les adresses IP des serveurs de noms et un nom de domaine réseau.</p> <p>Contrairement aux autres ressources utilisées par les clients sans disque et sans données, la ressource resolv_conf ne reste pas montée par le client. A la place, elle est copiée dans le fichier /etc/resolv.conf du répertoire root du client.</p> <p>Une ressource resolv_conf est facultative tant pour les clients sans disque que pour les clients sans données.</p>

Initialisation des clients sans disque et sans données

Les clients sans disque et sans données ne sont pas installés comme les machines autonomes. Au lieu de cela, ils sont initialisés. L'initialisation des clients sans disque et sans données implique plusieurs étapes :

Affectation des ressources

Les ressources requises pour prendre en charge un client sans disque/sans données doivent être affectées au client avant ou pendant l'initialisation.

Si la ressource est un répertoire père des répertoires client, l'affectation crée un sous-répertoire vide pour le client. Ce sous-répertoire est ensuite exporté au client via NFS. Les sous-répertoires client ne sont pas peuplés avant que l'initialisation ne soit effectivement exécutée.

Initialisation du client

Dans NIM, les opérations **dkls_init** et **dtls_init** servent à initialiser les ressources en vue de leur utilisation par le client.

Parmi les opérations effectuées au cours de l'initialisation client :

- L'image d'amorçage est mise à disposition du client pour effectuer un amorçage réseau.
- Les fichiers racine, utilisés pour les personnalisations propres à la machine, sont copiés dans le sous-répertoire client de la ressource **root**. Les fichiers copiés dans les répertoires racine du client viennent de la ressource **SPOT** qui a été affectée au client.
- Le fichier **/tftpboot/Client.info** est créé sur le serveur d'amorçage (serveur **SPOT**). Ce fichier contient des informations qui seront nécessaires au client lors du traitement de la configuration de démarrage pour se configurer correctement comme client sans disque ou sans données.

Voici quelques-unes des variables définies dans le fichier **Client.info** :

```
export NIM_CONFIGURATION=diskless
export RC_CONFIG=rc.dd_boot
export ROOT=Host:Client_Root_Directory
export DUMP=Host:Client_Dump_Directory
export SPOT=Host:SPOT_Location
```

L'emplacement de pagination est défini dans le répertoire racine du client, dans le fichier **/etc/swapspace**.

Amorçage réseau du client

La machine client est amorcée via le réseau par le biais des procédures **bootp** standard pour le type de machine. Le client obtient l'image d'amorçage et commence à exécuter un mini-noyau dans un système de fichiers dans la RAM.

Le client transfère via tftp le fichier **Client.info** du répertoire **/tftpboot** sur le serveur **SPOT**. Les informations du fichier **Client.info** servent à configurer correctement le client comme machine sans disque ou sans données.

Les systèmes de fichiers distants sont montés à partir de serveurs de ressources.

Si le client est un client sans données et qu'aucune ressource **paging**, **tmp**, **home** ou **shared_home** n'est affectée, le client créera les systèmes de fichiers manquants sur le disque local.

Gestion du logiciel sur les clients sans disque et sans données

Les systèmes de fichiers **/usr** et **root** des clients sans disque et sans données sont des ressources qui ont été montées à partir d'un serveur. De ce fait, pour installer ou désinstaller du logiciel sur un client sans disque/sans données, le processus doit effectivement être exécuté sur les ressources utilisées par les clients.

Le **SPOT** contient la structure de répertoire pour un système de fichiers **/usr** installé. Il contient également les sous-répertoires pour les parties "root" des ensembles de fichiers installés. Dans la mesure où le **SPOT** contient à la fois les fichiers **usr** et **root**, la maintenance du logiciel doit être effectuée sur le **SPOT** pour mettre à jour le logiciel exécuté sur les clients. Ces actions doivent être effectuées via les opérations NIM **cust** et **maint**. Pour en savoir plus sur les opérations **cust** and **maint**, reportez-vous à "Opérations NIM", page 8-33.

Si le **SPOT** est actuellement affecté à un client, NIM interdit d'y effectuer des opérations de personnalisation. Ceci pour préserver le **SPOT** des changements susceptibles d'affecter les machines client actives. Il est toutefois possible de passer outre cette restriction en spécifiant l'option **force**.

Lorsque vous utilisez NIM pour installer le logiciel dans un **SPOT**, les opérations suivantes sont effectuées pour gérer le logiciel des clients sans disque et sans données :

1. Les fichiers **/usr** sont installés dans le **SPOT**. Ils sont automatiquement visibles par tous les clients qui montent le **SPOT** comme leur système de fichiers **/usr**.
2. Les fichiers racine sont installés dans des répertoires spéciaux du **SPOT**.
3. Une fois tous les ensembles de fichiers installés dans le **SPOT**, les fichiers **root** sont copiés dans les répertoires **root** des clients sans disque ou sans données qui ont été initialisés avec le **SPOT**.

Lorsque vous utilisez NIM pour désinstaller le logiciel dans un **SPOT**, les opérations suivantes sont effectuées pour gérer le logiciel des clients sans disque et sans données :

1. Les fichiers **/usr** sont supprimés du **SPOT** : les fichiers des systèmes client sont "supprimés" du même coup.
2. Les fichiers **root** du logiciel sont supprimés des répertoires **root** du client.

NIM fournit également une opération **sync_roots** pour effectuer un contrôle et une correction de cohérence pour que les répertoires **root** du client correspondent aux parties **root** stockées dans le **SPOT**.

Réseaux NIM

Pour exécuter certaines opérations NIM, le maître NIM doit pouvoir fournir les informations nécessaires à la configuration des interfaces réseau client. Il doit également être à même de vérifier que les machines client peuvent accéder à toutes les ressources requises pour prendre en charge les opérations. Pour éviter de répéter les informations réseau pour chaque client, les réseaux NIM servent à représenter les réseaux dans un environnement NIM. Lorsque des clients NIM sont définis, le réseau associé pour le client doit être spécifié. Au cours des opérations NIM, le maître NIM peut utiliser lorsque nécessaire les informations de la définition réseau du client.

Lorsque le maître NIM est configuré, le réseau associé au maître est automatiquement défini dans l'environnement NIM. Il n'est nécessaire de définir d'autres réseaux NIM que si les clients résident sur d'autres réseaux ou sous-réseaux locaux. Les procédures décrites dans ce guide sont conçues pour une définition automatique des réseaux NIM, si nécessaire, lorsque des clients sont ajoutés. Toutefois, une description détaillée des réseaux NIM est fournie pour le cas où une définition des réseaux et des routes est obligatoire.

Types de réseaux NIM pris en charge

Les types de réseau pris en charge sont les suivants :

- Ethernet
- Ethernet standard
- Ethernet IEEE 802.3
- Token-Ring
- FDDI
- ATM
- Générique

Le support de l'amorçage réseau est fourni pour Ethernet, Token-Ring et FDDI. À la différence des autres adaptateurs réseau, les adaptateurs ATM ne permettent pas d'amorcer une machine. Autrement dit, l'installation d'une machine via un réseau ATM nécessite une procédure spéciale. Reportez-vous à Installation sur des clients en réseau ATM. Le type Générique représente les autres types de réseau pour lesquels l'amorçage n'est pas pris en charge. Pour les clients sur réseau Générique, les opérations NIM qui requièrent un amorçage réseau, telles que **bos_inst** et **diag**, ne sont pas prises en charge. Les opérations sans amorçage, telles que **cust** et **maint**, sont admises. Les clients sans disque et sans données ne peuvent être associés à des réseaux Génériques, dans la mesure où ils reposent par définition sur la possibilité d'un amorçage réseau.

Définition de réseaux NIM

Les réseaux sont définis dans l'environnement NIM via l'opération NIM **define**. La syntaxe est la suivante :

nim -o define -t TypeRéseau -a Attribut=Valeur ... NomMachine

Les attributs obligatoires sont les suivants :

-a net_addr=Valeur	Spécifie l'adresse IP du réseau défini. Si vous ne la connaissez pas, reportez-vous à "Détermination de l'adresse IP d'un réseau", page 8-12.
-a snm=Valeur	Masque de sous-réseau du réseau.
-t TypeRéseau	Type de réseau défini. Valeurs correctes : atm , tok , ent , fdi et generic .

Attributs facultatifs :

- a comments=***Valeur* Commentaires sur le réseau.
- a ieee_ent=***Valeur* Configuration Ethernet IEEE 802.3 Cette valeur n'est possible que sur les réseaux définis avec le type **ent** ou ceux qui ont un attribut **other_net_type** défini à **ent**.
- a other_net_type=***Valeur* Autre type de réseau applicable à ce réseau logique. Chaque réseau NIM est utilisé pour représenter un réseau logique existant dans l'environnement NIM. Lorsque le réseau est défini, le type d'interface réseau utilisé doit être spécifié. Généralement, un réseau est d'un seul type. Mais vous pouvez, par le biais d'un pont, connecter différents types de réseau pour former un seul réseau logique. Dans ce cas, NIM doit connaître les types d'interface de l'autre réseau : c'est l'objet de cet attribut. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'attribut **other_net_type**, reportez-vous à "Définition d'un réseau hétérogène", page 8-13.
- a routing=***Valeur ...* Enregistre les informations de routage NIM pour un réseau. Lorsqu'il est spécifié, cet attribut requiert un numéro. Lorsque vous spécifiez une nouvelle route NIM, l'attribut **routing** est constitué de trois valeurs :
- | | |
|-----------------|---|
| <i>Valeur 1</i> | Nom NIM du réseau de destination de cette route. |
| <i>Valeur 2</i> | Nom hôte de la passerelle à utiliser pour communiquer avec le réseau de destination. |
| <i>Valeur 3</i> | Nom hôte de la passerelle utilisée par le réseau de destination pour revenir au réseau initial. |
- Cet attribut peut être utilisé pour ajouter une route par défaut ou une route statique. Pour ajouter une route par défaut, spécifiez **default** comme *Valeur 1*, puis spécifiez la passerelle par défaut pour le réseau dans *Valeur 2*. Ne donnez aucune valeur pour *Valeur 3*.
- Pour en savoir plus, reportez-vous à "Routes NIM", page 8-12, "Mise en place d'une route NIM par défaut entre réseaux", page 6-9 et "Mise en place d'une route NIM statique entre réseaux", page 6-11.
- a verbose=***Valeur* Affiche des informations sur le débogage. Utilisez la commande **verbose=5** pour afficher le maximum de détails.

Il est également possible de définir automatiquement des réseaux NIM lorsque les machines client sont définies. Pour cela, utilisez les attributs **find_net** et **net_definition** pour définir le client. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Machines NIM", page 8-2.

Détermination de l'adresse IP d'un réseau

NIM détermine une adresse IP de réseau en effectuant un "AND" au niveau du bit sur les représentations binaires du masque de sous-réseau et de l'adresse d'une adresse IP d'une machine sur le même réseau. Par exemple :

```
subnet mask = 255.255.254.0
client address = 129.35.58.207
```

Sous forme binaire :

```
subnet mask = 11111111.11111111.11111110.00000000
client address = 10000001.00100011.00111010.11001111
network address = 10000001.00100011.00111010.00000000
```

Sous forme décimale :

```
network address = 129.35.58.0
```

Routes NIM

Les informations de routage sont utilisées en interne par NIM pour garantir qu'un client d'un réseau peut communiquer avec un serveur d'un autre réseau. Elles définissent la passerelle à utiliser entre deux réseaux.

NIM permet de définir des routes par défaut et des routes statiques. Les routes NIM par défaut offrent les avantages suivants par rapport aux routes statiques :

- Elles modélisent plus finement la configuration réseau des environnements de réseau courants.
- Elles permettent un accès plus aisé aux ressources distribuées via un environnement NIM, par un client quelconque dans l'environnement NIM.

Les routes NIM sont maintenues pour assurer la compatibilité ascendante avec les environnements NIM définis sur des machines exécutant la version 4.1 (et ultérieures).

Pour déterminer la passerelle utilisée par les machines sur un réseau donné, lancez **netstat -rn** sur une machine active du réseau pour voir s'il existe une passerelle par défaut. Vous pouvez également relancer **traceroute Nom_Hôte** à partir d'une machine active sur le réseau en question, *Nom_Hôte* étant l'interface réseau principale du maître (passerelle pour un client) ou le nom d'un client cible (passerelle utilisée par le maître). La première passerelle de la liste est celle utilisée par les machines sur le réseau spécifié.

Notez que les routes NIM ne sont pas requises si les seuls réseaux d'un environnement NIM sont définis avec des interfaces (attributs **if**) définies sur le maître NIM et que toutes les ressources seront définies sur le maître. Si les ressources sont servies par des machines autres que le maître à des clients qui ne résident pas sur le même réseau que le serveur, il doit exister des routes NIM entre ces réseaux, même si tous les réseaux sont associés à des interfaces appartenant au maître. Dans ce cas, le maître doit jouer le rôle d'une passerelle (avec IP-forwarding activé) et le nom hôte de l'interface sur le maître doit être utilisé comme passerelle.


Les réseaux avec routes par défaut peuvent être créés automatiquement lors de la définition de machines NIM.

Il se peut que les communications entre réseaux traversent plusieurs passerelles. Ce dont il faut se souvenir lorsque vous définissez des routes NIM entre réseaux, c'est que les seules passerelles intéressantes sont les premières utilisées par les réseaux pour atteindre leur destination. Les passerelles intermédiaires ne sont pas significatives en matière de routage NIM.

Pour en savoir plus, reportez-vous à "Mise en place d'une route NIM par défaut entre réseaux", page 6-9 et "Mise en place d'une route NIM statique entre réseaux", page 6-11.

Définition d'un réseau hétérogène

Cette section décrit une fonction de NIM qui l'active pour modéliser les réseaux consistant en différents segments de protocole de liaison de données. Ces types de réseaux utilisent des ponts pour connecter deux segments avec des protocoles de liaisons de données différents. Un réseau composé d'un segment Token-Ring et d'un segment Ethernet peut être connecté de façon à former un seul réseau logique, comme indiqué dans la figure Réseau hétérogène.



Un seul objet réseau NIM étant utilisé pour représenter le réseau, l'attribut **other_net_type** est réservé pour un autre type d'interface. L'attribut **other_net_type** peut être ajouté à la définition d'un objet de réseau. Dans ce cas, **other_net_type** indique à NIM que ce réseau logique utilise un pont pour connecter l'autre type de réseau à celui spécifié lors de la définition de l'objet.

Lorsque vous définissez un objet machine à connecter à un objet réseau, NIM vérifie si le réseau possède des attributs **other_net_type**. Dans ce cas, NIM exige que le quatrième champ, généralement facultatif, de l'attribut **if** soit renseigné. Ce champ indique le nom logique de la carte réseau du client. L'exemple suivant définit un objet de réseau qui a un pont joignant un segment Token-Ring et un segment Ethernet :

```
nim -o define -t tok -a net_addr=129.35.129.0 \  
    -a snm=255.255.240.0 -a other_net_type1=ent b905net  
  
lsnim -l b905net  
  
class          = network  
type           = tok  
net_addr      = 129.35.128.0  
snm           = 255.255.240.0  
other_net_type1 = ent  
Nstate        = ready for use  
prev_state    = information is missing from this object's def>
```

Notez que **other_net_type** exige un numéro de séquence. En effet, le réseau peut comprendre les trois types d'interfaces reliées par des ponts.

Lorsque vous définissez une interface client connectée physiquement à un segment Ethernet relié à un réseau en anneau à jeton via un pont (le maître faisant partie du réseau en anneau à jeton), vous devez renseigner le quatrième champ :

```
nim -o define -t standalone -a if1='find_net mymac 08005ac9430c \  
ent' -a cable_type1=bnc mymac
```

Ajout d'un autre type de réseau à un réseau NIM

A partir de Web-based System Manager

1. Dans le conteneur Réseaux NIM, cliquez deux fois sur l'icône de réseau. La page General du bloc-notes Propriétés s'affiche.
2. Ajoutez un type de réseau.

Via SMIT

1. Pour ajouter un autre type de réseau, entrez le raccourci **smit nim_chnet**.
2. Sélectionnez le réseau à modifier.
3. Spécifiez le type de réseau à prendre en charge.

Via la ligne de commande

Pour définir un réseau NIM, entrez :

```
nim -o change -a other_net_typeSequenceNumber=TypeRéseau \  
NomRéseau
```

Par exemple, pour modifier le réseau en anneau à jeton (Token-Ring) `réseau1` de sorte qu'il prenne également en charge Ethernet et FDDI, entrez :

```
nim -o change -a other_net_type1=ent -a other_net_type2=fddi \  
réseau1
```

Ressources NIM

L'installation et la maintenance du logiciel NIM requièrent de nombreuses ressources (fichiers et répertoire). En voici la liste :

amorçage	image_data	resolv_conf
bosinst_data	installp_bundle	root
dump	lpp_source	script
exclude_files	mksysb	shared_home
fix_bundle	nim_script	SPOT
home	paging	tmp

Pour obtenir des informations détaillées sur une ressource, entrez à partir du maître NIM :

```
lsnim -Pa TypeRessource
```

Les sections suivantes décrivent chaque ressource NIM. Les interfaces Web-based System Manager et SMIT masquent la plupart des détails requis par l'interface ligne de commande. C'est pourquoi cette section ne traite que des opérations sur les ressources via la ligne de commande. Les informations suivantes s'appliquent également aux autres interfaces, mais ces dernières sont présentées dans l'aide contextuelle en ligne correspondante.

Ressource boot

La ressource **boot** NIM est gérée de façon interne et sert à indiquer qu'une image d'amorçage a été affectée à un client. Elle est automatiquement affectée à des clients pour prendre en charge les opérations NIM nécessitant un amorçage réseau. Cette ressource sera automatiquement désaffectée à la fin de l'opération.

Ressource bosinst_data

Une ressource **bosinst_data** est un fichier contenant des informations pour le programme d'installation du BOS. Normalement, ce programme recherche ces informations dans le fichier **/bosinst.data** dans l'image d'installation du BOS. En l'absence de ce fichier ou s'il ne contient pas toutes les informations requises par le programme d'installation du BOS, le programme demande ces informations via une console locale à la cible. Il faut alors spécifier manuellement ces informations. Avec une ressource **bosinst_data**, il est possible de spécifier les données dans une ressource NIM préalablement à l'installation pour éviter les invites à la console.

Un exemple de fichier **bosinst.data** (*SPOT_Offset/usr/lpp/bosinst/bosinst.template*) se trouve sur le serveur de ressources **SPOT**. Reportez-vous à "Exemples de fichiers", page C-1 pour un exemple de fichier **bosinst.data**.

Pour des précisions sur la création et l'utilisation d'un fichier **bosinst_data**, reportez-vous à "Installation automatique de BOS", page 3-18

Définition d'une ressource **bosinst_data**

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource **bosinst_data** est la suivante :

```
nim -o define -t bosinst_data -a Attribut=Valeur ... \  
Nombosinst_data
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
-a location= <i>Valeur</i>	Chemin d'accès complet au fichier de ressources bosinst_data .
-a server= <i>Valeur</i>	Nom de la machine sur laquelle réside le fichier de la ressource bosinst_data .

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a comments= <i>Valeur</i>	Décrit la ressource.
-a group= <i>Valeur</i>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Pour obtenir le maximum de détails, indiquez 5 .
-a source= <i>Valeur</i>	Ressource bosinst_data existante à répliquer lors de la définition d'une nouvelle ressource. Le fichier désigné par la ressource source va être copié au nouvel emplacement.

Ressource **dump**

Une ressource **dump** est un répertoire dans lequel les répertoires **dump** client sont conservés. Lorsque ce type de ressource est affectée à un client, NIM crée un répertoire utilisable exclusivement par ce client. Ce sous-répertoire affecté est initialisé par l'opération **dkls_init** ou **dtls_init** qui crée un fichier vide dans ce dernier. Après initialisation, le client stocke dans ce fichier les images **dump** qu'il crée.

Remarque : Si, par la suite, vous désaffectez cette ressource, NIM supprime le fichier **dump** et le sous-répertoire NIM créés pour le client.

Définition d'une ressource **dump**

La syntaxe de ligne de commande permettant de définir une ressource **dump** est la suivante :

```
nim -o define -t dump -a Attribut=Valeur ... NomDump
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

-a location= <i>Valeur</i>	Chemin d'accès complet au répertoire père des fichiers dump client.
-a server= <i>Valeur</i>	Nom de la machine sur laquelle la ressource dump est créée.

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a comments= <i>Valeur</i>	Décrit la ressource.
-a group= <i>Valeur</i>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Pour obtenir le maximum de détails, indiquez 5 .

Ressource `exclude_files`

Une ressource `exclude_files` est un fichier qui contient une liste de fichiers et de répertoires à exclure lors de la création d'une image de sauvegarde système. Cette ressource s'utilise lorsqu'une ressource `mksysb` est en cours de création par un client NIM actif.

Définition d'une ressource `exclude_files`

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource `exclude_files` est la suivante :

```
nim -o define -t exclude_files -a Attribut=Valeur ...  
Nomexclude_files
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
<code>-a location=Valeur</code>	Chemin d'accès complet du fichier contenant la liste des fichiers et répertoires à exclure de la ressource <code>mksysb</code> .
<code>-a server=Valeur</code>	Nom de la machine sur laquelle le fichier de la ressource <code>exclude_files</code> réside.

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
<code>-a comments=Valeur</code>	Décrit la ressource.
<code>-a group=Valeur</code>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter la ressource.
<code>-a verbose=Valeur</code>	Affiche les informations sur le débogage. Pour obtenir le maximum de détails, indiquez <code>5</code> .
<code>-a source=Valeur</code>	Nom de la ressource <code>exclude_files</code> existante à répliquer lors de la définition d'une nouvelle ressource. Le fichier désigné par la ressource source va être copié au nouvel emplacement.

Ressource `fix_bundle`

Une ressource `fix_bundle` est un fichier contenant les mots-clés `fix` à utiliser par la commande `instfix` invoquée par les opérations NIM `cust` et `fix_query`. NIM monte la ressource `fix_bundle` sur le client afin de la rendre utilisable par la commande `instfix` locale. Ensuite, NIM démonte automatiquement la ressource, une fois l'opération terminée.

Une correction peut comprendre une mise à jour d'ensembles de fichiers ou plusieurs mises à jour d'ensembles de fichiers ayant une relation entre eux. Les corrections sont identifiées par des mots-clés uniques. Lorsqu'une correction est identifiée par un numéro APAR (Authorized Program Analysis Report), elle inclut toutes les mises à jours d'ensembles de fichiers qui sont nécessaires pour corriger le problème logiciel signalé et associé à ce numéro.

Définition d'une ressource **fix_bundle**

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource **fix_bundle** est la suivante :

```
nim -o define -t fix_bundle -a Attribut=Valeur... Nomfix_bundle
```

Les attributs obligatoires de cette ressources sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
-a location= <i>Valeur</i>	Chemin d'accès complet du fichier contenant la liste des corrections à gérer.
-a server= <i>Valeur</i>	Nom de la machine sur laquelle la ressource fix_bundle réside.

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a comments= <i>Valeur</i>	Décrit la ressource.
-a group= <i>Valeur</i>	Nom du groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche les informations sur le débogage. Pour obtenir le maximum de détails, indiquez 5 .
-a source= <i>Valeur</i>	Nom de la ressource fix_bundle existante à répliquer lors de la définition d'une nouvelle ressource. Le fichier désigné par la ressource source va être copié au nouvel emplacement.

Ressource **home**

Une ressource **home** est un répertoire contenant les répertoires **/home** client. Lorsque ce type de ressource est affecté à un client, NIM crée un sous-répertoire utilisable exclusivement par le client. Ce sous-répertoire affecté est ensuite initialisé lorsque vous effectuez une opération **dkls_init** ou **dtls_init**. Après l'initialisation, chaque fois que le client effectue un amorçage réseau, le NFS client monte ce sous-répertoire sur **/home** pour accéder au répertoire **home** créé pour son usage exclusif. Ce sous-répertoire reste monté sur le **/home** du client tant que ce dernier est actif.

Remarque : Lorsque cette ressource est désaffectée, NIM supprime le sous-répertoire créé pour l'usage exclusif du client. Par conséquent, créez une copie de sauvegarde de tous les fichiers dont vous avez besoin dans le sous-répertoire du client avant de désaffecter une ressource de ce type.

Définition d'une ressource **home**

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource **home** est la suivante :

```
nim -o define -t home -a Attribut=Valeur ... NomHome
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
-a location= <i>Valeur</i>	Nom du chemin d'accès complet au répertoire père des répertoires /home client.
-a server= <i>Valeur</i>	Nom de la machine sur laquelle le répertoire de la ressource home va être créé.

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a comments= <i>Valeur</i>	Décrit la ressource.
-a group= <i>Valeur</i>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche les informations sur le débogage. Pour obtenir le maximum de détails, indiquez 5 .

Ressource **image_data**

Une ressource **image_data** est un fichier contenant les informations du programme d'installation du BOS. Ces informations décrivent comment configurer les disques physiques et les systèmes de fichiers dans le groupe de volumes racine lors de l'installation. Normalement, le programme d'installation du BOS détermine les valeurs par défaut à utiliser ou se sert d'un fichier **image.data** d'une ressource **mksysb** en cours de restauration. N'utilisez une ressource **image_data** personnalisée que dans des cas très précis.

Un exemple de fichier **image.data** (*SPOT_Offset/usr/lpp/bosinst/image.template*) se trouve sur le serveur de ressources **SPOT**. Pour plus d'informations sur les fichiers **image.data**, reportez-vous à *AIX Files Reference* et à *AIX Installation Guide*.

Définition d'une ressource **image_data**

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource **image_data** est la suivante :

```
nim -o define -t image_data -a Attribut=Valeur ... Nomimage_data
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
-a location= <i>Valeur</i>	Nom du chemin d'accès complet au fichier de ressource image_data .
-a server= <i>Valeur</i>	Nom de la machine sur laquelle le fichier de ressource image_data réside.

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a comments= <i>Valeur</i>	Décrit la ressource.
-a group= <i>Valeur</i>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche les informations sur le débogage. Pour obtenir le maximum de détails, indiquez 5 .
-a source= <i>Valeur</i>	Nom d'une ressource image_data existante à répliquer lors de la définition d'une nouvelle ressource. Le fichier désigné par la ressource source va être copié au nouvel emplacement.

Ressource `installp_bundle`

La ressource `installp_bundle` est un fichier contenant le nom des ensembles de fichiers devant être gérés via NIM. Lors d'une opération d'installation ou de maintenance, NIM monte le fichier `installp_bundle` sur la machine client pour qu'il puisse être utilisé par la commande `installp` locale. NIM démonte automatiquement la ressource une fois l'opération achevée.

Définition d'une ressource `installp_bundle`

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource `installp_bundle` est la suivante :

```
nim -o define -t installp_bundle -a Attribut=Valeur ... \  
Nominstallp_bundle
```

Les attributs obligatoires sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
<code>-a location=Valeur</code>	Nom du chemin d'accès complet au fichier contenant la liste des logiciels à gérer.
<code>-a server=Valeur</code>	Nom de la machine sur laquelle le fichier de ressource <code>installp_bundle</code> réside.

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
<code>-a comments=Valeur</code>	Décrit la ressource.
<code>-a group=Valeur</code>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
<code>-a verbose=Valeur</code>	Affiche des informations sur le débogage. Pour obtenir le maximum de détails, indiquez 5 .
<code>-a source=Valeur</code>	Nom d'une ressource <code>installp_bundle</code> existante à répliquer lors de la définition d'une nouvelle ressource. Le fichier désigné par la ressource source va être copié au nouvel emplacement.

Ressource `lpp_source`

Une ressource `lpp_source` est un répertoire dans lequel les images des installations de logiciels sont stockées. Si la `lpp_source` contient l'ensemble minimum d'images de support requis pour installer une machine, elle reçoit l'attribut `simages` et peut servir aux opérations d'installation du BOS (`bos_inst`). Si une `lpp_source` ne contient pas suffisamment de logiciels pour devenir une `simages lpp_source`, elle peut uniquement servir, dans les opérations `cust` NIM, à l'installation de logiciels sur des machines actives et de **SPOT**.

NIM utilise une `lpp_source` pour une opération d'installation en montant, dans un premier temps, la `lpp_source` sur la machine client. Les commandes `installp` sont ensuite lancées sur le client avec la `lpp_source` montée et utilisée comme source des images d'installation. Une fois l'installation terminée, NIM démonte automatiquement la ressource.

Outre fournir des images pour installer des machines, les ressources `lpp_source` peuvent également servir à créer et mettre à jour des ressources **SPOT**.

L'ensemble minimum d'images requis par une **lpp_source** pour recevoir l'attribut **simages** sous AIX Version 4.2.f (et ultérieures) est le suivant :

bos

bos.rte.up (si image bos AIX version 4.1)

bos.rte.mp (si image bos AIX version 4.1)

bos.up (si image bos AIX Version 4.2.f)

bos.mp (si image bos AIX Version 4.2.f)

bos.net

bos.diag

bos.sysmgt

bos.terminfo

devices.base

devices.buc

devices.common

devices.graphics

devices.mca

devices.rs6ksmp.base

devices.scsi

devices.sio

devices.sys

devices.tty

xlC.rte

Vous pouvez définir une **lpp_source** de plusieurs manières :

- Si un répertoire contenant des images d'installation existe déjà, il peut être directement défini comme ressource **lpp_source**.
- Si un répertoire doit être créé et que le NIM doive y stocker l'ensemble par défaut des images de support pour une installation de BOS, utilisez l'attribut **source** lors de la définition de la ressource. Cet attribut spécifie le nom de l'unité contenant les images d'installation. NIM copie les images des logiciels à l'emplacement indiqué par **lpp_source**. Les images copiées incluent celles de la liste **simages**, tout le support d'unité disponible et certains logiciels supplémentaires normalement installés (par exemple, X11).
- Si une **lpp_source** doit être créée à partir d'une unité source avec une liste de logiciels différente de l'ensemble d'images par défaut, spécifiez l'attribut **options** lors de la définition de la **lpp_source**. Utilisez l'attribut **options** pour répertorier l'autre ensemble d'images de logiciels à copier.

La taille d'une **lpp_source** peut varier en fonction du nombre de logiciels inclus. Au minimum, une **lpp_source** contenant des logiciels en nombre tout juste suffisant pour recevoir l'attribut **simages** peut occuper moins de 100 Mo. En revanche, une **lpp_source** par défaut, créée à partir d'un CD-ROM, peut avoir une taille supérieure à 350 Mo. Il est recommandé de créer un système de fichiers séparé pour héberger une **lpp_source** afin de faciliter la gestion de l'espace disponible. Par défaut, NIM étend automatiquement un système de fichiers lors de la création d'une **lpp_source** et de la copie d'images à partir d'une unité source.

Définition d'une ressource **lpp_source**

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource **lpp_source** est la suivante :

```
nim -o define -t lpp_source -a Attribut=Valeur ... Nomlpp_source
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
-a location= <i>Valeur</i>	Nom du répertoire contenant les images d'installation.
-a server= <i>Valeur</i>	Nom de la machine sur laquelle créer la lpp_source .

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a comments= <i>Valeur</i>	Décrit la lpp_source .
-a group= <i>Valeur</i>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
-a packages= <i>Valeur</i>	Spécifie une liste d'ensembles de fichiers à copier dans la lpp_source si la liste d'images par défaut n'est pas utilisée.
-a source= <i>Valeur</i>	Unité source à partir de laquelle copier les images d'installation lors de la définition de la lpp_source . Cet attribut n'est pas obligatoire si l'emplacement de la lpp_source contient déjà des images d'installation.
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Pour obtenir le maximum de détails, indiquez 5 .

Si une installation de migration est effectuée sur des machines client NIM, la **lpp_source** utilisée pour l'opération doit contenir tous les logiciels requis pour la migration de la machine.

Si le répertoire spécifié dans l'attribut **location** n'existe pas, NIM le crée. NIM supprime également ce répertoire et son contenu si la **lpp_source** est supprimée.

Ressource **mksysb**

Une ressource **mksysb** est un fichier contenant une image de sauvegarde système créée à l'aide de la commande **mksysb**. Ce type de ressource peut servir de source pour l'installation d'un client. L'image **mksysb** doit résider sur le disque dur d'une machine dans l'environnement NIM pour être définie comme ressource. Elle ne doit pas se trouver sur une bande ou un autre support externe.

Une ressource **mksysb** peut être définie à partir d'une image existant déjà sur le disque dur du maître NIM ou de tout client NIM. Si cette image n'existe pas, vous pouvez la créer au moment de la définition de la ressource. Pour ce faire, indiquez le nom du client NIM qui sera la **source** de la sauvegarde et affectez à l'attribut **mk_image** la valeur **yes** dans la commande pour définir la ressource **mksysb**. Utilisez une ressource **exclude_files** pour répertorier les fichiers et répertoires à exclure de l'image de sauvegarde.

Définition d'une ressource **mksysb**

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource **mksysb** est la suivante :

```
nim -o define -t mksysb -a Attribut=Valeur ... Nommksysb
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
-a location= <i>Valeur</i>	Nom du chemin d'accès complet à l'image mksysb .
-a server= <i>Valeur</i>	Nom de la machine sur laquelle l'image mksysb réside ou doit être créée.

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a comments= <i>Valeur</i>	Décrit la mksysb .
-a exclude_files= <i>Valeur</i>	Nom de la ressource exclude_files à utiliser pour exclure les fichiers et répertoire de la sauvegarde système.
-a group= <i>Valeur</i>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
-a mk_image= <i>Valeur</i>	Indicateur à utiliser pour créer une image mksysb à partir d'une machine dans l'environnement NIM.
-a mksysb_flags= <i>Valeur</i>	Indicateurs à utiliser pour indiquer à la commande comment créer la sauvegarde.
-a size_preview= <i>Valeur</i>	Indicateur vérifiant l'espace disponible avant de créer une image mksysb .
-a source= <i>Valeur</i>	Spécifie le nom de la machine à sauvegarder dans l'image mksysb . Les clients NIM doivent exécuter AIX Version 4.2.f ou ultérieure pour être reconnus comme des machines source valides.
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Pour afficher le maximum de détails, indiquez 5 .
-a source= <i>Valeur</i>	Nom de la machine à sauvegarder dans l'image mksysb si l'attribut mk_image est déclaré. Les clients NIM doivent exécuter AIX Version 4.2.f (ou ultérieures) pour être reconnus comme des machines source valides. Si l'attribut mk_image n'est pas spécifié, cette valeur désigne une ressource mksysb existante à répliquer lors de la définition d'une nouvelle ressource mksysb . Le fichier désigné par la ressource source va être copié au nouvel emplacement.

Ressource nim_script

La ressource **nim_script** est une ressource NIM gérée en interne, indiquant que NIM doit exécuter un script dans le cadre d'une opération NIM. La ressource **nim_script** est automatiquement affectée au support de certaines opérations NIM et désaffectée automatiquement une fois l'opération terminée.

Selon l'opération effectuée, NIM va déterminer le serveur NIM sur lequel placer la ressource **nim_script resource** en fonction des règles suivantes :

- Pour l'opération **bos_inst**, la ressource **nim_script** est placée sur le serveur **SPOT**.
- Pour l'opération **cust** avec une **lpp_source**, la ressource **nim_script** est placée sur le serveur **lpp_source**.
- Pour l'opération **cust** sans **lpp_source**, la ressource **nim_script** est placée sur le serveur de scripts.
- Dans tous les autres cas, elle est placée sur le maître NIM.

Ressource paging

Une ressource **paging** est un répertoire où résident les fichiers de pagination du client. Lorsque ce type de ressource est affecté à un client, NIM crée un sous-répertoire à l'usage exclusif de ce client. Ce sous-répertoire affecté est initialisé par l'opération **dkls_init** ou **dtls_init**, qui y crée un fichier que le client configure comme une unité de pagination lors d'un amorçage réseau. Par défaut, 32 Mo sont réservés à ce fichier. Il est possible de spécifier une valeur différente à l'aide de l'indicateur **size** lors de l'exécution de l'opération **dkls_init** ou **dtls_init**.

Une fois cette ressource initialisée pour un client, elle est configurée comme une unité de pagination par le client à chaque exécution d'un amorçage réseau par le client.

Remarque : En cas de désaffectation de cette ressource, NIM supprime le fichier **paging** et le sous-répertoire qu'il a créé pour l'utilisation du client.

Définition d'une ressource paging

La syntaxe de la commande de définition d'une ressource **paging** est la suivante :

```
nim -o define -t paging -a Attribut=Valeur ... NomPaging
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
-a location= <i>Valeur</i>	Nom du chemin d'accès complet au répertoire père des fichiers paging client.
-a server= <i>Valeur</i>	Nom de la machine sur laquelle le répertoire de la ressource paging va être créé.

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a comments= <i>Valeur</i>	Décrit la ressource.
-a group= <i>Valeur</i>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Pour afficher le maximum de détails, indiquez 5 .

Ressource `resolv_conf`

Une ressource `resolv_conf` est un fichier contenant des entrées `/etc/resolv.conf` valides qui définissent le nom Domain Name Protocol et les informations serveur pour les routines resolver locales. Une ressource `resolv_conf` peut être affectée à une machine autonome dans le cadre d'une opération `bos_inst` ou à une machine sans disque ni données dans le cadre d'une opération `dkls_init` ou `dtls_init`. Une fois l'installation réussie et après redémarrage, la machine sera configurée pour utiliser les services de nom de domaine définis par la ressource.

Les exemples d'entrées suivants proviennent d'un fichier de ressource `resolv_conf` :

```
nameserver      129.35.143.253
domain          test.ibm.com
```

Définition d'une ressource `resolv_conf`

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource `resolv_conf` est la suivante :

```
nim -o define -t resolv_conf -a Attribut=Valeur ...
Nomresolv_conf
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
<code>-a location=Valeur</code>	Nom du chemin d'accès complet au fichier contenant les informations de résolution du nom DNS (Domain Name Server).
<code>-a server=Valeur</code>	Nom de la machine sur laquelle le fichier de ressource <code>resolv_conf</code> réside.

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
<code>-a comments=Valeur</code>	Décrit la ressource.
<code>-a group=Valeur</code>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
<code>-a verbose=Valeur</code>	Affiche des informations sur le débogage. Pour afficher le maximum de détails, indiquez 5 .
<code>-a source=Valeur</code>	Nom d'une ressource <code>resolv_conf</code> existante à répliquer lors de la définition d'une nouvelle ressource. Le fichier désigné par la ressource source va être copié au nouvel emplacement.

Ressource `root`

Une ressource `root` est un répertoire dans lequel les répertoires `root` client sont conservés. Lorsque ce type de ressource est affecté à un client sans disque ou sans données, NIM crée un sous-répertoire à l'usage exclusif de ce client. Ce sous-répertoire affecté est initialisé ultérieurement lorsque vous exécutez l'opération `dkls_init` ou `dtls_init`.

Après l'initialisation, chaque fois que le client effectue un amorçage réseau, il monte ce sous-répertoire via NFS sur `"/` pour avoir accès au répertoire `root` qui a été configuré à cet effet. Ce sous-répertoire reste monté sur `"/` sur le client tant que le client s'exécute.

Remarque : Dès que cette ressource est désaffectée, NIM supprime ce sous-répertoire. Veuillez donc à sauvegarder préalablement tout fichier se trouvant dans ce sous-répertoire client avant la désaffectation d'une ressource de ce type.

Définition d'une ressource root

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource **root** est la suivante :

```
nim -o define -t root -a Attribut=Valeur ... NomRoot
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
-a location= <i>Valeur</i>	Chemin d'accès complet au répertoire sous lequel seront créés les répertoires root du client.
-a server= <i>Valeur</i>	Nom de la machine où créer le répertoire de la ressource root .

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a comments= <i>Valeur</i>	Décrit la ressource.
-a group= <i>Valeur</i>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Pour obtenir le maximum de détails, indiquez 5 .

Ressource script

Une ressource **script** est un script shell défini par l'utilisateur. Une fois défini, ce type de ressource permet d'effectuer des traitements sur un client dans le cadre d'une opération **cust** ou **bos_inst** NIM.

Les ressources **script** sont toujours exécutées par NIM, une fois l'installation des logiciels effectuée dans les opérations **cust** ou **bos_inst**. Ceci permet aux scripts de configurer le client après l'installation du logiciel. Plusieurs ressources **script** peuvent être affectées au client, mais l'ordre dans lequel les scripts s'exécutent n'est pas prévisible.

Remarque : Les ressources **script** ne doivent pas pointer vers des fichiers résidant dans le répertoire **/export/nim/scripts**. Ce répertoire est utilisé par la ressource **nim_script** gérée par NIM. Les restrictions NFS ne permettent pas de définir plusieurs ressources au même emplacement.

Définition d'une ressource script

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource **script** est la suivante :

```
nim -o define -t script -a Attribut=Valeur ... NomScript
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
-a location= <i>Valeur</i>	Nom du chemin d'accès complet au fichier de ressource script .
-a server= <i>Valeur</i>	Nom de la machine sur laquelle le fichier de ressource script réside.

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a comments = <i>Valeur</i>	Décrit la ressource.
-a group = <i>Valeur</i>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
-a verbose = <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Pour obtenir le maximum de détails, indiquez 5 .
-a source = <i>Valeur</i>	Nom d'une ressource script existante à répliquer lors de la définition d'une nouvelle ressource. Le fichier désigné par la ressource source va être copié au nouvel emplacement.

Ressource **shared_home**

Une ressource **shared_home** est un répertoire pouvant être utilisé comme un répertoire **/home** commun par un ou plusieurs clients. Lorsque ce type de ressource est affecté à un client, et que l'opération **dkls_init** ou **dtls_init** est exécutée, NIM configure le client pour lui faire utiliser ce répertoire commun. Après l'initialisation, chaque fois que le client effectue un amorçage réseau, il monte ce sous-répertoire via NFS sur **/home**. Ce répertoire commun reste monté tant que le client est actif.

Remarque : Dès la désaffectation de cette ressource, NIM modifie uniquement la configuration du client pour que ce répertoire ne soit plus utilisé par le client. NIM ne supprime pas le répertoire commun.

Définition d'une ressource **shared_home**

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource **shared_home** est la suivante :

```
nim -o define -t shared_home -a Attribut=Valeur ...  
Nomshared_home
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
-a location = <i>Valeur</i>	Chemin d'accès complet au répertoire à utiliser comme répertoire /home à tous les clients.
-a server = <i>Valeur</i>	Nom de la machine sur laquelle créer le répertoire de la ressource shared_home .

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a comments = <i>Valeur</i>	Décrit la ressource.
-a group = <i>Valeur</i>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
-a verbose = <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Pour obtenir le maximum de détails, indiquez 5 .

Ressource SPOT (Shared Product Object Tree)

Le **SPOT** est une ressource fondamentale de l'environnement NIM. Elle est indispensable pour installer et initialiser tout type de configuration machine. Un **SPOT** fournit un système de fichiers **/usr** aux clients sans disque et sans données, ainsi que le support d'amorçage réseau à tous les clients.

Tout ce dont une machine a besoin dans un système de fichiers **/usr**, comme le noyau AIX, les commandes exécutables, les bibliothèques et les applications sont inclus dans le **SPOT**. Les informations relatives à une machine ou les données utilisateur sont généralement stockées dans les autres systèmes de fichiers. Un **SPOT** peut résider sur toute machine autonome dans l'environnement NIM, y compris le maître. Le **SPOT** est créé, contrôlé et sa maintenance est assurée depuis le maître, même s'il est possible de le faire résider sur un autre système.

Une création de **SPOT** peut s'effectuer de deux façons. Vous pouvez convertir le système de fichiers **/usr** (**SPOT /usr**) ou faire résider le **SPOT** ailleurs dans le système de fichiers (non **/usr SPOT**) sur le serveur.

Le **SPOT /usr** hérite de tout le logiciel en option déjà installé sur le serveur. Tous les clients utilisant le **SPOT /usr** ont accès au logiciel en option installé sur le serveur. Le **SPOT** non **/usr** peut servir à gérer des logiciels en option autres que ceux installés sous licence sur le serveur.

La création d'un **SPOT** par conversion du système de fichiers **/usr** présente l'avantage d'être rapide et d'utiliser peu d'espace disque. Toutefois, cette méthode ne vous donne pas la souplesse de choisir les modules logiciels à intégrer au **SPOT**, car tous les modules et ensembles de fichiers installés dans le système de fichiers **/usr** de la machine servant le **SPOT** seront inclus dans le **SPOT**. La seconde méthode, consistant à créer un **SPOT** non **/usr**, utilise beaucoup plus d'espace disque, mais est plus souple. A l'origine, seul le jeu minimal de modules logiciels nécessaires à la prise en charge des clients NIM est installé dans le **SPOT**, mais il est possible d'installer des modules et ensembles de fichiers supplémentaires. Il est également possible d'avoir plusieurs **SPOT**, comprenant chacun des modules et des ensembles de fichiers supplémentaires, servant différents clients.

Ne créez pas de **SPOT** non **/usr SPOT** dans un sous-répertoire de **/usr**.

La taille d'un **SPOT** varie entre 100 et 300 Mo, voire plus, en fonction du logiciel installé. Dans la mesure où tout le support d'unité est installé dans le **SPOT** et que le nombre d'ensembles de fichiers d'unité s'accroît en principe, la taille n'est pas facilement prévisible d'une version à l'autre.

Les **SPOT** sont utilisés pour toutes les opérations NIM qui demandent qu'une machine soit amorcée via le réseau. Il s'agit des opérations :

- **bos_inst**
- **maint_boot**
- **diag**
- **dkls_init**
- **dtls_init**

A la création d'un **SPOT**, les images d'amorçage réseau sont générées dans le répertoire **/tftpboot** du serveur **SPOT**, à l'aide du code du **SPOT** nouvellement créé. Lorsqu'un client effectue un amorçage réseau, il utilise **tftp** pour obtenir du serveur une image d'amorçage. Une fois celle-ci chargée dans la mémoire du client, le **SPOT** est monté dans le système de fichiers RAM du client pour fournir le support logiciel complémentaire requis pour achever l'opération.

Chaque image d'amorçage créée occupe 4 Mo au maximum. Avant de créer un **SPOT**, vérifiez que le système de fichiers racine (/) dispose de suffisamment d'espace, ou créez un système de fichiers distinct pour **/tftpboot** pour gérer l'espace requis par les images d'amorçage réseau.

Les systèmes monoprocesseur Micro Channel peuvent être amorcés depuis un réseau en anneau à jeton, Ethernet ou FDDI. Les systèmes équipés de bus PCI PowerPC peuvent être amorcés depuis un réseau en anneau à jeton ou Ethernet. Les systèmes monoprocesseur équipés de bus MCA et PCI peuvent être utilisés dans une configuration sans disque et sans données.

Plusieurs clients pouvant accéder à une image d'amorçage réseau, celle-ci ne peut pas contenir d'informations de configuration spécifiques du client. Le type de plate-forme est précisé lors de la définition de l'objet machine, alors que le type de réseau est déterminé d'après la définition de l'interface principale. Deux fichiers par client sont créés dans le répertoire `/tftpboot` du serveur **SPOT** : `ClientHostName` et `ClientHostName.info`. Le fichier `ClientHostName` est un lien à l'image d'amorçage réseau correcte, tandis que le fichier `ClientHostName.info` contient les informations de configuration client.

Lorsque le **SPOT** est défini (et créé) :

- L'image BOS est extraite des archives ou, pour une conversion `/usr`, seul le répertoire `root` l'est (`/usr/lpp/bos/inst_root`).
- Le support d'unité requis pour les opérations NIM est installé.
- Les images d'amorçage réseau sont créées dans le répertoire `/tftpboot`.

Pour afficher la liste des logiciels installés dans un **SPOT**, entrez :

```
nim -o lslpp NomSPOT
```

Si vous souhaitez que votre **SPOT /usr** redevienne un système de fichiers `/usr` normal, vous devez ôter le **SPOT** de la base de données NIM.

Pour en savoir plus sur les tâches d'installation et de maintenance que vous pouvez exécuter sur un **SPOT**, reportez-vous à :

- Personnalisation des clients NIM et des ressources SPOT, page 3-23
- Maintenance des logiciels sur les clients autonomes et les ressources SPOT, page 5-13

Images d'amorçage réseau pour SPOT AIX version 4.1

Chaque image d'amorçage réseau prend en charge un type unique de réseau et de plate-forme. Les fichiers d'image d'amorçage réseau sont nommés `NomSPOT.Plate-forme.Réseau`. Les types de réseau sont Token-Ring, Ethernet et FDDI. L'amorçage réseau n'est pas disponible pour le type de réseau générique NIM. Les différentes plates-formes sont :

rs6k	Utilisée pour les machines monoprocesseur basées sur Micro Channel
rs6ksmp	Utilisée pour les machines multiprocesseur symétriques basées sur Micro Channel
rspc	Utilisée pour les machines monoprocesseur basées sur bus PCI
rspcsmp	Utilisée pour les machines multiprocesseur symétriques basées sur bus PCI

Sept images d'amorçage réseau sont créées pour les différentes combinaisons de plates-formes et d'interfaces réseau. Les images d'amorçage réseau se trouvant dans le **/tftpboot** du **SPOT** 41spot sont semblables à :

```
41spot.rs6k.ent
41spot.rs6k.fddi
41spot.rs6k.tok
41spot.rs6ksmp.ent
41spot.rs6ksmp.tok
41spot.rspc.ent
41spot.rspc.tok
```

Images d'amorçage réseau pour SPOT AIX Version 4.2.f

Chaque image d'amorçage réseau prend en charge un type unique de réseau, de plate-forme et de noyau. Les fichiers d'amorçage réseau s'appellent *NomSPOT.Plate-forme.Noyau.Réseau*. Les différents types de réseau sont Token-Ring, Ethernet et FDDI. Les différentes plates-formes sont :

rs6k	Utilisée pour les machines POWER/POWER2/P2SC/PowerPC à bus MCA.
rspc	Utilisée pour les machines à architecture PREP (PowerPC Reference Platform).
chrp	Utilisée pour les machines à architecture CHRP (PowerPC Common Hardware Reference Platform).

La plate-forme **rs6ksmp** pour les **SPOT** AIX Version 4.2.f (et ultérieures) est représentée par l'image d'amorçage SPOT avec le type de plate-forme **rs6k** et le type de noyau **mp**.

Les types de noyau sont les suivants :

up	Utilisé pour les machines monoprocesseur.
mp	Utilisé pour les machines multiprocesseur.

Des images d'amorçage réseau **up** et **mp** sont créées pour chaque type de plate-forme et de réseau. Les images d'amorçage réseau se trouvant dans le **/tftpboot** du **SPOT** 42spot sont semblables à :

```
42spot.rs6k.mp.ent
42spot.rs6k.mp.fddi
42spot.rs6k.mp.tok
42spot.rs6k.up.ent
42spot.rs6k.up.fddi
42spot.rs6k.up.tok
42spot.rspc.mp.ent
42spot.rspc.mp.tok
42spot.rspc.up.ent
42spot.rspc.up.tok
```


La taille du répertoire **/tftpboot** des images d'amorçage peut croître démesurément. Un **SPOT AIX Version 4.2.1** (ou ultérieures) qui prend en charge l'amorçage réseau de toutes les combinaisons possibles de plates-formes, types de noyau et cartes réseau peut avoir besoin de 60 Mo dans **/tftpboot**. Si le même serveur sert plusieurs **SPOT**, l'espace requis dans **/tftpboot** peut encore augmenter, dans la mesure où chaque **SPOT** crée son propre ensemble d'images d'amorçage.

Images d'amorçage réseau pour SPOT AIX version 4.3

Sous AIX version 4.3, NIM crée par défaut uniquement les images d'amorçage nécessaires à la prise en charge des machines et des types de réseau définis dans l'environnement. La quantité d'espace disque utilisée et le temps nécessaire à la création d'images d'amorçage à partir de ressources SPOT devraient en être considérablement réduits. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'images d'amorçage réseau pour la prise en charge de clients et de réseau définis uniquement.

Définition d'une ressource SPOT

La syntaxe de ligne de commande pour définir une ressource **SPOT** est la suivante :

```
nim -o define -t spot -a Attribut=Valeur ... NomSPOT
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
-a location= <i>Valeur</i>	Répertoire père dans lequel créer le SPOT .
-a server= <i>Valeur</i>	Nom de la machine sur laquelle créer le SPOT .
-a source= <i>Valeur</i>	Unité source des images d'installation pour créer et installer le SPOT .

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a auto_expand= <i>Valeur</i>	Etend le système de fichiers autant que nécessaire lorsque vous installez le SPOT . Valeur par défaut : yes .
-a comments= <i>Valeur</i>	Décrit le SPOT .
-a debug= <i>Valeur</i>	Construit les images d'amorçage réseau activées pour le débogage. Valeur par défaut : no .
-a installp_flags= <i>Valeur</i>	Indicateurs décrivant comment installp doit installer le logiciel dans le SPOT . Valeur par défaut : agQX .
-a show_progress= <i>Valeur</i>	Affiche la sortie installp lors de l'installation du SPOT . Valeur par défaut : yes .
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Pour afficher le maximum de détails, indiquez 5 .

Remarque : La création d'un **SPOT**, même par défaut, produit une sortie importante. N'oubliez pas d'examiner la sortie pour prendre connaissance des erreurs non fatales et des avertissements, non visibles à partir d'un code de retour de succès.

Ressource tmp

Une ressource **tmp** est un répertoire où résident les fichiers **/tmp** du client. Lorsque ce type de ressource est affecté à un client, NIM crée un sous-répertoire à l'usage exclusif de ce client. Ce sous-répertoire affecté est initialisé ultérieurement lorsque vous exécutez l'opération **dkls_init** ou **dtls_init**. Après l'initialisation, chaque fois que le client effectue un amorçage réseau, il monte ce sous-répertoire via NFS sur **/tmp** pour avoir accès au répertoire **/tmp** qui a été configuré à cet effet. Ce sous-répertoire reste monté sur **/tmp** sur le client tant que le client s'exécute.

Remarque : Dès que cette ressource est désaffectée, NIM supprime ce sous-répertoire. Veuillez donc à sauvegarder préalablement tout fichier se trouvant dans ce sous-répertoire client avant la désaffectation d'une ressource de ce type.

Définition d'une ressource tmp

La syntaxe de la commande de définition d'une ressource **tmp** est la suivante :

```
nim -o define -t tmp -a Attribut=Valeur ... NomTmp
```

Les attributs obligatoires de cette ressource sont les suivants :

Attributs obligatoires	Définition
-a location= <i>Valeur</i>	Chemin d'accès complet au répertoire où créer les répertoires /tmp du client.
-a server= <i>Valeur</i>	Nom de la machine où créer le répertoire de la ressource tmp .

Les attributs facultatifs de cette ressource sont les suivants :

Attributs facultatifs	Définition
-a comments= <i>Valeur</i>	Décrit la ressource.
-a group= <i>Valeur</i>	Nom d'un groupe de ressources auquel ajouter cette ressource.
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Pour obtenir le maximum de détails, indiquez 5 .

Ressources NIM distribuées

Généralement, l'administrateur NIM utilise le maître NIM comme serveur de toutes les ressources. Cette stratégie permet de regrouper toutes les ressources sur une seule machine. Il existe toutefois des cas où il est préférable de répartir les ressources sur les machines client :

- Lorsque l'environnement NIM requiert de définir plusieurs ressources volumineuses, il est parfois impossible de les placer toutes sur le même serveur (l'espace disque est limité). Créer des ressources sur différentes machines répartit par la même occasion la charge d'espace disque.
- Servir des ressources à partir de machines distinctes réduit les risques de goulots d'étranglement lors de l'exécution d'opérations NIM sur un nombre important de clients. Des goulots d'étranglement peuvent se produire au niveau des machines serveur ou des passerelles réseau, il peut donc s'avérer avantageux de distribuer les ressources sur des serveurs actifs sur des sous-réseaux différents.
- Il est possible de créer plusieurs ressources de même type sur différentes machines pour augmenter la disponibilité des ressources lorsque les serveurs sont mis hors ligne pour la maintenance programmée.
- Quelques ressources **SPOT** à certains niveaux ne peuvent être servies par certaines machines à certains niveaux. Plus précisément, la création d'un **SPOT** n'est pas prise en charge lorsque le niveau d'AIX installé dans le **SPOT** est supérieur au niveau d'AIX exécuté sur le serveur. Lorsque vous créez des **SPOT** à plusieurs niveaux, vous devrez peut-être les répartir sur des serveurs différents.

Distribuer les ressources sur différentes machines de l'environnement NIM consiste simplement à spécifier les bonnes informations serveur au moment de la définition de la ressource. Une fois les ressources créées, elles sont exploitées exactement comme les ressources définies sur le maître.

Opérations NIM

Il est possible d'exécuter un grand nombre d'opérations pour gérer un environnement NIM et effectuer l'installation et la maintenance du logiciel. Les interfaces Web-based System Manager et SMIT masquent la plupart des détails requis par l'interface ligne de commande. C'est pourquoi cette section ne traite que des opérations via la ligne de commande. Les informations suivantes s'appliquent également aux autres interfaces, mais ces dernières sont présentées dans l'aide contextuelle en ligne correspondante.

La plupart des opérations NIM sont exécutées via la commande **nim** avec divers attributs selon les cas. La syntaxe est la suivante :

```
nim -o OperationName -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

Les opérations NIM sont décrites ci-après.

allocate	diag	remove
alt_disk_install	dkls_init	reset
bos_inst	dtls_init	select
change	fix_query	showlog
check	lppchk	showres
cust	maint	sync_roots
deallocate	maint_boot	unconfig
define	reboot	

allocate

L'opération **allocate** sert à mettre à la disposition des clients NIM les opérations ultérieures. Sous AIX version 4.2 et ultérieures, il est généralement inutile d'effectuer des affectations explicites avant les opérations NIM, dans la mesure où ces opérations acceptent les noms de ressources comme des attributs.

La syntaxe de la commande **allocate** est la suivante :

```
nim -o allocate -a TypeRessource=NomRessource ... NomCible
```

La cible d'une opération **allocate** peut être un client ou un groupe de clients NIM.

Attributs de l'opération **allocate** :

-a TypeRessource=NomRessource Ressource à affecter au client, par exemple (obligatoire) `lpp_source=42_images`.

A l'affectation d'une ressource à un client, une entrée est ajoutée dans le fichier **/etc/exports** sur le serveur de ressources pour exporter via NFS les ressources sur le client. Il y a également incrémentation du nombre d'affectations pour la ressource. Lorsque ce nombre est supérieur à 0, il n'est pas possible de modifier la ressource. Pendant les opérations NIM, un client monte et utilise les ressources qui lui ont été affectées.

alt_disk_install

L'opération **alt_disk_install** (disponible sous AIX version 4.3) peut servir à installer une image **mksysb** sur le(s) disque(s) secondaire(s) du système client, ou à cloner un client exécutant **rootvg** sur un disque secondaire.

La syntaxe de la commande **alt_disk_install mksysb** est la suivante :

```
nim -o alt_disk_install -a source=mksysb -a  
mksysb=ressource_mksysb \  
-a disk=disque(s)_cible(s) -a attribut=Valeur... NomCible
```

La syntaxe de la commande **alt_disk_install rootvg** est la suivante :

```
nim -o alt_disk_install -a source=rootvg -a
disk=disque(s)_cible(s) \
-a attribut=Valeur... NomCible
```

La cible d'une opération **alt_disk_install** peut être un client ou un groupe de clients NIM autonomes. Les clients doivent exécuter AIX 4.1.4 (ou versions ultérieures) et posséder l'ensemble de fichiers **bos.alt_disk_install.rte**.

Pour afficher l'état de progression de l'installation du disque secondaire, lancez sur le maître :

```
lsnim -a info -a Cstate NomClient
```

ou

```
lsnim -l NomClient
```

Les attributs obligatoires pour l'opération **alt_disk_install mksysb** sont les suivants :

- | | |
|--|---|
| -a source=mkysyb | Type d'opération alt_disk_install à exécuter. |
| -a disk=<i>disque(s)_cible(s)</i> | Disques sur le système client que l'image mkysyb restaurera. Ce disque ou ces disques ne doivent pas contenir de définition de groupe de volumes. La commande lspv doit présenter ces disques comme appartenant au groupe de volumes None . En cas de spécification de plusieurs disques, encadrez leur nom d'apostrophes, par exemple ' <i>disque2 disque3</i> '. |
| -a mkysyb=<i>ressource_mkysyb</i> | Ressource mkysyb à utiliser. Actuellement, seules les images mkysyb 4.3 sont prises en charge par la commande alt_disk_install , mais elles peuvent être installées sur des systèmes AIX 4.1.4 et ultérieurs. |

Les attributs obligatoires pour l'opération **alt_disk_install rootvg** sont les suivants :

- | | |
|--|---|
| -a source=rootvg | Type d'opération alt_disk_install à exécuter. |
| -a disk=<i>disque(s)_cible(s)</i> | Disques sur le système client que l'image mkysyb restaurera. Ce disque ou ces disques ne doivent pas contenir de définition de groupe de volumes. La commande lspv doit présenter ces disques comme appartenant au groupe de volumes None . En cas de spécification de plusieurs disques, encadrez leur nom d'apostrophes, par exemple ' <i>disque2 disque3</i> '. |

Les attributs facultatifs pouvant être spécifiés pour **alt_disk_install mksysb** et **alt_disk_install rootvg** sont les suivants :

- a concurrent=***Valeur* Spécifie le nombre maximum de machines du groupe sélectionné à installer à une heure donnée. Cet attribut n'est valide que lorsque la cible de l'opération est un groupe de machines. S'il est spécifié, NIM va contrôler l'état d'avancement de toutes les machines du groupe et tenter d'installer autant de machines que le nombre spécifié jusqu'à ce que toutes les machines du groupe soient installées.
- a set_bootlist=***Valeur* Spécifie s'il faut définir la liste des unités d'amorçage de sorte qu'elle pointe vers le nouveau **rootvg** à la fin de l'installation. Les valeurs possibles sont *yes* ou *no* (*yes* est la valeur par défaut). Le réamorçage suivant du système se fera à partir du disque secondaire nouvellement installé si la *valeur* est définie à *yes*.
- a boot_client=***Valeur* Spécifie s'il faut réamorcer le client après achèvement de **alt_disk_install**. Les valeurs possibles sont *yes* ou *no* (*no* est la valeur par défaut). Cet attribut ne doit être normalement défini que si l'attribut **set_bootlist** a également été défini à *yes*.
- a debug=***Valeur* Spécifie s'il faut imprimer la sortie de débogage (**set -x**) du script **alt_disk_install**. Les valeurs possibles sont *yes* ou *no* (*no* est la valeur par défaut). Cette sortie n'apparaît pas à l'écran, mais est enregistrée dans le journal NIM, **/var/adm/ras/nim.alt_disk_install**, sur le système client. Ce fichier peut être contrôlé après l'opération **alt_disk_install**.
- a image_data=***Valeur* Ressource **image_data** à utiliser pour la création du nouveau **rootvg** secondaire et de ses volumes logiques et systèmes de fichiers. Le nouveau groupe de volumes doit être suffisamment important pour pouvoir restaurer l'image **mksysb** ou une copie du **rootvg** actif. Il est également possible d'utiliser un attribut **exclude_files** avec un clone **alt_disk_install rootvg** pour spécifier des fichiers ou des répertoires à ne pas sauvegarder.
- a resolv_conf=***Valeur* Ressource **resolv_conf** à utiliser pour configurer le domaine et la résolution de noms sur le système client au réamorçage du système. Il s'agit du fichier **/etc/resolv_conf** qui sera copié dans le système de fichiers de l'autre disque. Option pratique si l'image **mksysb** que vous utilisez a un fichier **/etc/resolv_conf** différent de celui que le client doit conserver.
- a script=***Valeur* Ressource **script** à appeler à la fin de l'opération **alt_disk_install**. Ce script est appelé sur le système opérationnel avant démontage des systèmes de fichiers **/alt_inst**, de sorte que les fichiers puissent être copiés depuis le système sur les systèmes de fichiers **/alt_inst** avant le réamorçage. Il s'agit de la seule occasion de copier ou de modifier les fichiers dans l'autre système de fichiers car les noms de volume logique seront changés pour correspondre à ceux de **rootvg**, et ils ne seront pas accessibles avant le réamorçage du système avec le nouveau **rootvg**.

- a time_limit=Valeur** Spécifie le délai maximum (en heures) à l'issue duquel l'initialisation de l'installation de membres supplémentaires dans le groupe de machines sélectionné est interrompue. Cette valeur ne peut être spécifiée que lorsque le nombre d'opérations concurrentes sur un groupe est limité.
- a verbose=Valeur** Spécifie s'il faut présenter les fichiers tels qu'ils sont sauvegardés pour un clone **rootvg**, ou tels qu'ils sont restaurés pour une installation **mksysb**. Les valeurs possibles sont **yes** ou **no** (**no** est la valeur par défaut). La sortie est dirigée dans le journal **alt_disk_install** sur le client, **/var/adm/ras/alt_disk_inst.log**.

Les attributs facultatifs pouvant être spécifiés uniquement pour l'opération **alt_disk_install rootvg** sont les suivants :

- a exclude_files=Valeur** Ressource **exclude_files** à utiliser pour exclure des fichiers et des répertoires de **rootvg**. Les fichiers et répertoires spécifiés dans ce fichier ne seront pas copiés dans le nouveau **rootvg** cloné.
- a filesets=Valeur** Liste des ensembles de fichiers à installer dans le **rootvg** secondaire après fin du clonage de **rootvg**.
- a fixes=Valeur** APAR à installer dans le **rootvg** secondaire après fin du clonage de **rootvg**. Les corrections respectent le format "IX123456" ou "update_all".
- a fix_bundle=Valeur** Ressource **fix_bundle** qui liste les APAR à installer dans le **rootvg** secondaire après clonage du **rootvg** actif.
- a installp_bundle=Valeur** Ressource **installp_bundle** qui liste les ensembles de fichiers à installer dans le **rootvg** secondaire après clonage du **rootvg** actif.
- a installp_flags=Valeur** Indique à **installp** comment appliquer les ensembles de fichiers, les attributs **installp_bundle** ou **fix_bundles**. Valeur par défaut : `installp_flags=-acgX`.

bos_inst

L'opération **bos_inst** permet d'installer le BOS AIX sur des clients autonomes.

La syntaxe de la commande **bos_inst** est la suivante :

```
nim -o bos_inst -a source=Valeur -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **bos_inst** peut être un client ou un groupe de clients NIM autonomes.

Les attributs requis avec **bos_inst** pour installer et personnaliser une machine sont les suivants :

- a lpp_source=Valeur** Ressource **lpp_source** à utiliser. La **lpp_source** spécifiée doit avoir l'attribut **simages**. Elle fournit le logiciel requis pour la personnalisation de la machine, ainsi que l'image BOS de l'installation si l'attribut **source** est **rte**.

- a source=***Valeur* Identifie la source des fichiers exécutables BOS. Valeurs possibles :
- rte** Installe la machine à partir d'une image BOS de la **lpp_source**.
 - spot** Copie les fichiers exécutables BOS du **SPOT**.
 - mksysb** Installe la machine à partir d'une image **mksysb**.
- a spot=***Valeur* Ressource **SPOT** à utiliser. Cette ressource **SPOT** assure la prise en charge de l'amorçage réseau et des opérations dans l'environnement d'amorçage. Elle fournit également les fichiers exécutables BOS si l'attribut **source** est **spot**.

Les attributs facultatifs pouvant être spécifiés pour l'opération **bos_inst** sont les suivants :

- a async=***Valeur* Spécifie si NIM doit exécuter des opérations sur des membres d'un groupe de façon asynchrone sans attendre la fin de l'opération sur un membre pour passer au suivant. Valeur par défaut : **async=yes**.
- a auto_expand=***Valeur* Indique si les systèmes de fichiers doivent ou non être étendus lors de la définition d'un client pour une installation **force_push**. Valeur par défaut : **auto_expand=yes**.
- a boot_client=***Valeur* Indique si NIM doit tenter ou non de réamorcer immédiatement le client pour l'installation du BOS. L'attribut **boot_client** est l'inverse de l'attribut **no_client_boot**. La valeur par défaut est **boot_client=yes**, indiquant que NIM doit essayer de réamorcer le client.
- a bosinst_data=***Valeur* Ressource **bosinst_data** pour une installation automatique.
- a concurrent=***Valeur* Spécifie le nombre maximum de machines du groupe sélectionné à installer à une heure donnée. Cet attribut n'est valide que lorsque la cible de l'opération est un groupe de machines. S'il est spécifié, NIM va contrôler l'état d'avancement de toutes les machines du groupe et tenter d'installer autant de machines que le nombre spécifié jusqu'à ce que toutes les machines du groupe soient installées.
- a filesets=***Valeur* Liste d'ensembles de fichiers à installer sur la cible après installation du BOS.
- a force_push=***Valeur* Indique si une installation **force_push** est souhaitable. Une installation **force_push** est requise pour les machines opérationnelles, mais non configurées avec l'ensemble de fichiers du client NIM. Pour plus de détails, reportez-vous à "Attribut force_push", page 8-41.
- a group=***Valeur* Nom d'un groupe de ressources à utiliser pour l'installation. Spécifier un groupe de ressources est une alternative au fait de spécifier plusieurs ressources comme attributs distincts. En cas de spécification d'un groupe de ressources qui contienne une ressource **SPOT** et **lpp_source**, les attributs **spot** et **lpp_source** correspondants ne sont plus requis.
- a image_data=***Valeur* Ressource **image_data** pour décrire l'organisation des données logiques et physiques sur le client.
- a installp_bundle=***Valeur* Ressource **installp_bundle** qui liste les ensembles de fichiers à installer sur la cible après installation BOS.

-a installp_flags= <i>Valeur</i>	Indique à installp comment appliquer les ensembles de fichiers spécifiés par l'attribut filesets ou installp_bundle . Valeur par défaut : installp_flags=-agQX .
-a mksysb= <i>Valeur</i>	Fichiers exécutables pour BOS et autres ensembles de fichiers si l'attribut source est mksysb . Le niveau des fichiers exécutables BOS dans mksysb doit être égal à celui du SPOT utilisé pour l'installation.
-a no_client_boot= <i>Valeur</i>	Indique si NIM doit tenter ou non de réamorcer immédiatement le client pour l'installation du BOS. L'attribut no_client_boot est l'inverse de l'attribut boot_client . La valeur par défaut est no_client_boot=no , indiquant que NIM doit essayer de réamorcer le client.
-a no_nim_client= <i>Valeur</i>	Indique si la cible doit rester dans l'environnement NIM après la fin de l'installation. La valeur par défaut est no , indiquant que le système cible doit rester dans l'environnement NIM.
-a preserve_res= <i>Valeur</i>	Indique si les ressources de systèmes de fichiers non-rootvg doivent ou non être conservées sur le système client en cours d'installation. Valeur par défaut : preserve_res=no .
-a resolv_conf= <i>Valeur</i>	Ressource resolv_conf à utiliser pour la configuration de domaine et la résolution de nom sur un client.
-a script= <i>Valeur</i>	Ressource script à exécuter sur le système cible après installation de tout le logiciel.
-a set_bootlist= <i>Valeur</i>	Indique si NIM doit ou non définir la liste des unités d'amorçage du client de sorte que le client s'amorce sur le réseau lors du prochain réamorçage. En général, set_bootlist est défini à yes si le client ne doit pas être réamorcé immédiatement pour l'installation (no_client_boot=yes ou boot_client=no). Valeur par défaut : set_bootlist=no .
-a show_progress= <i>Valeur</i>	Indique si le statut doit être affiché pour chaque membre du groupe lorsque la cible d'installation se compose d'un groupe de machines. Valeur par défaut : show_progress=yes .
-a time_limit= <i>Valeur</i>	Spécifie le délai maximum (en heures) à l'issue duquel l'initialisation de l'installation de membres supplémentaires dans le groupe de machines sélectionné est interrompue. Cette valeur ne peut être spécifiée que lorsque le nombre d'opérations concurrentes sur un groupe est limité.
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Valeurs autorisées : 1-5. verbose=5 correspond au niveau d'informations le plus détaillé. Valeur par défaut : pas de sortie de débogage.

Lorsqu'une opération **bos_inst** est effectuée sur un client, il se passe plusieurs choses.

Sur le serveur **SPOT** :

1. Un lien est créé dans **/tftpboot** vers une image d'amorçage correspondant au type de plate-forme, au type de noyau et à la carte réseau du client.
2. Le fichier **/etc/bootptab** est mis à jour avec les informations client pour que l'image d'amorçage puisse être utilisée.
3. Un fichier *NomClient.info* est créé dans **/tftpboot** pour fournir des informations d'installation et de configuration spécifiques du client dans l'environnement d'amorçage.

4. Le fichier `/etc/tftpaccess.ctl` est modifié, si nécessaire, pour autoriser l'accès au répertoire `/tftpboot`.

Sur le système cible :

1. La liste des unités d'amorçage est modifiée de sorte que la carte réseau soit l'unité d'amorçage par défaut (amorçage en mode normal), sauf si `no_client_boot=yes`, `set_bootlist=no` et `force_push=no` sont spécifiés.
2. Le client est réamorçé pour lancer l'installation, sauf si `no_client_boot=yes`, `boot_client=no` et `force_push=no` sont spécifiés.

Lorsque le client s'amorce via la carte réseau, il récupère l'image d'amorçage sur le serveur **SPOT**. L'image d'amorçage configure les unités et la machine pour installer le BOS. Le fichier `Client.info` est transféré sur la machine client et, en fonction de son contenu, la carte réseau est configurée, des routes sont ajoutées et des ressources NIM montées dans l'environnement d'amorçage. Le contrôle est ensuite passé au programme d'installation du BOS.

Installation du BOS

Le programme d'installation du BOS nécessite l'accès à une image contenant les fichiers exécutables BOS. Cette image est utilisée par le programme pour peupler le système de fichiers `/usr` de la cible. Dans l'environnement NIM, cette image peut provenir de l'une des trois ressources suivantes :

- Image exécutable BOS faisant partie de la ressource `lpp_source` affectée à la cible.
- Ressource **SPOT** affectée à la cible.
- Image `mksysb` affectée à la cible.

`spot` et `lpp_source` étant toujours requis pour prendre en charge l'opération `bos_inst`, il y a toujours au minimum deux sortes d'images BOS disponibles pour la cible. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une image `mksysb` pour la machine cible. Toutefois, vous ne pouvez utiliser qu'une source à la fois pour l'installation de BOS.

Pour spécifier l'image BOS à utiliser, vous devez préciser l'attribut `source` lors de l'exécution de l'opération `bos_inst`. L'attribut `source` peut avoir l'une des valeurs suivantes :

rte

Lorsque la valeur par défaut `rte` est utilisée pour l'attribut `source`, NIM dirige le programme d'installation vers l'image exécutable BOS répertoriée dans `lpp_source`. Cette image ne contient que les fichiers exécutables BOS, mais pas de modules logiciels en option. En installant uniquement ces fichiers, la cible installée peut disposer de plus d'espace disque qu'avec une source **SPOT**. Cependant, l'utilisation d'une source `rte` peut augmenter le temps d'installation du BOS, car le programme installe le support d'unité approprié après avoir rempli le système de fichiers `/usr` de la cible pour la rendre viable. Le temps d'installation peut également être augmenté à cause d'une activité `installp` supplémentaire lors de la phase de personnalisation du NIM.

Remarque : La source `rte` est obligatoire pour une installation du BOS en mode migration.

spot	A l'inverse de rte , si vous choisissez une source spot pour l'image du BOS, le système de fichiers /usr de la cible contient tous les fichiers du SPOT car le programme d'installation du BOS les copie tous du SPOT vers le système de fichiers /usr de la cible. De nombreux produits en option étant déjà installés sur un SPOT , l'exécution de la commande installp lors de l'installation du BOS permet de gagner du temps. Toutefois, un SPOT est généralement vaste, et si la cible n'est pas suffisamment importante pour accepter la taille du SPOT , l'installation échoue.
mksysb	Avec une source mksysb , la cible a la même configuration que la machine sur laquelle l'image mksysb a été créée. Le temps de configuration et d'installation en est réduit. Cependant, comme une source spot , la taille des images mksysb pouvant être importante, l'installation risque d'échouer si l'espace disque de la cible est insuffisant pour l'image.

Une fois l'installation lancée à partir du maître, le maître NIM tente de contacter la cible et exécute un script qui force le réamorçage du système. Le système cible émet une requête BOOTP auprès du serveur après sa fermeture. L'opération **bos_inst** est considérée terminée même si la cible n'émet pas immédiatement une requête BOOTP. La cible doit émettre une requête BOOTP pour charger l'image d'amorçage réseau à partir du serveur pour lancer l'installation.

Si, pour une raison quelconque (système éteint, système autre qu'un client NIM actif, problème réseau, par exemple), le maître ne peut contacter le système cible, un avertissement s'affiche et l'utilisateur doit intervenir sur la cible pour émettre la requête BOOTP utilisant l'IPL ROM. Reportez-vous à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2.

Par défaut (`no_nim_client=no`), NIM inclut les paramètres de personnalisation requis pour que la cible reste un client NIM après l'installation. Cette personnalisation inclut l'installation et la configuration de l'ensemble de fichiers **bos.sysmgt.nim.client** et de ses ensembles de fichiers requis, **bos.net.tcp.client** et **bos.net.nfs.client**, pour que le maître NIM puisse communiquer avec le client et le contrôler après l'installation. Les attributs **installp_flags** sont transférés vers la commande **installp** pour installer le logiciel sur le client autonome. L'attribut **filesets** peut être utilisé pour installer une liste des ensembles de fichiers ou des modules supplémentaires depuis la ressource **lpp_source**.

Pour afficher l'état de progression de l'installation de BOS, lancez sur le maître :

```
lsnim -a info -a Cstate NomClient
```

ou

```
lsnim -l NomClient
```

Les erreurs d'affectation des ressources de type **nim_script** ou **boot** sont irrémédiables car l'installation du BOS sur le réseau doit s'interrompre. En revanche, toute erreur détectée lorsque la cible tente d'émettre une requête BOOTP est remédiable, car, à ce stade, NIM a déjà initialisé l'environnement permettant l'installation du réseau. Dès que la cible a chargé l'image d'amorçage de réseau, l'installation du BOS démarre.

Attribut **force_push**

Lorsqu'il est défini à **yes**, l'attribut **force_push** demande à NIM que le système de fichiers **bos.sysmgt.nim.client** ne soit pas nécessairement installé et configuré dans la cible de l'opération **bos_inst**. NIM tentera de monter ou copier via NFS le support de client minimal vers le système cible pour exécuter une installation ou migration autonome du système d'exploitation de base. Si le support du client est copié sur la machine cible, NIM étend automatiquement les systèmes de fichiers nécessaires sur la cible (sauf si l'attribut **auto_expand** de **bos_inst** est défini à **no**). L'attribut **force_push** nécessite que le client accorde des permissions **rsh** au maître et que la clé sur le client soit en position normal. L'attribut **force_push** exige également qu'un fichier **bosinst_data** soit affecté à la machine cible afin d'indiquer que l'installation doit être automatique. L'attribut **force_push** est défini à **yes** en spécifiant **yes** à l'option Force Unattended Installation Enablement? lorsque vous utilisez SMIT pour effectuer l'opération **bos_inst**.

Attribut **boot_client**

Lorsque défini à **no**, l'attribut **boot_client** indique à NIM de ne pas tenter de lancer l'installation du BOS sur la machine cible après configuration de l'installation avec l'opération **bos_inst**. Ceci permet de définir une installation BOS tout en différant l'installation effective jusqu'au réamorçage ultérieur du client. En outre, si le client n'est pas une machine active, cet attribut évite d'attendre la fin du délai ou l'échec de la tentative d'amorçage. Si l'installation du système client doit être lancée ultérieurement à partir du serveur, la liste des unités d'amorçage en mode normal sur le client doit être définie de sorte qu'un amorçage réseau soit tenté lorsque le client est réamorcé. Aucune tentative de modification de la liste d'amorçage n'est effectuée lorsque **boot_client** est défini à **no** - sauf si les attributs **force_push** ou **set_bootlist** sont spécifiés et définis à **yes**. L'attribut **boot_client** est défini à **no** en spécifiant **no** à l'option Initiate Boot Operation on Client lorsque vous utilisez SMIT pour effectuer l'opération **bos_inst**.

Attribut **set_bootlist**

L'attribut **set_bootlist** peut être utilisé conjointement avec l'attribut **boot_client** pour modifier la liste des unités d'amorçage sur le client pour le mode normal de sorte qu'un amorçage réseau soit tenté au réamorçage du client. Il est inutile de spécifier l'attribut **set_bootlist** si l'attribut **force_push** est défini à **yes** ou si l'attribut **boot_client** n'est pas défini ou est défini à **yes**. Dans les deux cas, la liste d'amorçage est modifiée, reprenant sa valeur par défaut. Les seules valeurs possibles de **set_bootlist** sont **yes** et **no**. Pour utiliser l'attribut **set_bootlist** pour les opérations **bos_inst**, le système de fichiers **bos.sysmgt.nim.client** doit être installé au niveau de la version 4.1.3.0 ou ultérieures sur les clients cible. L'attribut **set_bootlist** est défini à **yes** en spécifiant l'option Set Boot List if Boot not Initiated on Client? lorsque vous utilisez SMIT pour effectuer l'opération **bos_inst**.

Attribut **preserve_res**

L'attribut **preserve_res** peut être utilisé pour préserver les définitions de la base de données NIM pour les ressources résidant sur un client NIM qui est réinstallé. Lorsque défini à **yes**, toute ressource résidant dans un système de fichiers préservé par la procédure d'installation de BOS est également préservée.

change

L'opération **change** permet de modifier les attributs des objets NIM. La syntaxe est la suivante :

```
nim -F -o change -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

- F** (facultatif) Demande à NIM de **forcer** l'opération si la cible est actuellement utilisée.
- La cible d'une opération **change** peut être un réseau, une machine, une ressource ou un groupe dans l'environnement NIM. Il n'est pas possible de modifier tous les attributs sur les cibles. En général, les attributs sont automatiquement modifiés dans le cadre d'autres opérations ; vous n'avez donc pas besoin d'utiliser l'opération **change** de façon explicite.

check

L'opération **check** permet de vérifier si une machine ou une ressource est utilisable dans l'environnement NIM.

La syntaxe de la commande **check** est la suivante :

```
nim -F -o check -a debug=Valeur NomCible
```

La cible d'une opération **check** peut être un client NIM, un groupe de clients NIM, une ressource **SPOT** ou une ressource **lpp_source**.

Voici la liste des indicateurs et des attributs de l'opération **check** :

- F** (facultatif) Demande à NIM de "forcer" l'opération si la cible est actuellement utilisée. Si l'indicateur **-F** est spécifié lorsque la cible est une ressource **SPOT**, il force la reconstruction des images d'amorçage réseau du **SPOT**. L'indicateur **-F** est en principe inutile lorsque vous exécutez l'opération **check** sur des machines client.
- a debug=Valeur** (facultatif) Construit une image d'amorçage réseau **SPOT en mode débogage** si **debug=yes** est spécifié. Cet attribut n'est valide que si la cible est une ressource **SPOT**. La valeur par défaut est **debug=no**. Pour plus d'informations sur cet attribut, reportez-vous à "Sortie de débogage pour les installations NIM du BOS", page 11-4.

Appliqué aux clients NIM, **check** met à jour l'état de la machine (**Mstate**) du client. Un test ping est effectué pour vérifier si le client est accessible. L'opération **check** achevée, le **Mstate** du client est soit **running**, soit **not running**.

Appliqué aux ressources **SPOT**, **check** effectue une synchronisation racine pour les clients sans disque et sans données et, au besoin, reconstruit les images d'amorçage réseau du **SPOT**.

Appliqué aux ressources **lpp_source**, **check** met à jour le fichier table of contents (.toc) dans le répertoire **lpp_source**. Il détermine également si tous les ensembles de fichiers sont inclus dans les ressources pour qualifier la **lpp_source** pour l'attribut **simages**.

cust

L'opération **cust** est utilisée pour installer les systèmes de fichiers logiciels et les mises à jour sur les clients autonomes et les ressources **SPOT**.

Pour plus d'informations sur une personnalisation du logiciel des clients NIM autonomes, reportez-vous à "Personnalisation des clients NIM et des ressources SPOT", page 3-23.

La syntaxe de la commande **cust** est la suivante :

```
nim -o cust -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **cust** peut être un client ou un groupe de clients NIM autonomes, ou une ressource **SPOT**.

Attributs obligatoires pouvant être spécifiés pour l'opération **cust** :

- a filesets=Valeur** Liste d'ensembles de fichiers à installer sur la cible. Cet attribut est requis sauf si un **installp_bundle** est utilisé pour l'opération.
- a installp_bundle=Valeur** Ressource **installp_bundle** qui liste les ensembles de fichiers à installer sur la cible. Cet attribut est obligatoire sauf en cas de spécification de l'attribut **filesets**.
- a lpp_source=Valeur** Ressource **lpp_source** fournissant les images d'installation pour l'opération **cust**.

Voici les attributs facultatifs de l'opération **cust** :

- a async=Valeur** Spécifie si NIM doit exécuter des opérations sur des membres d'un groupe de façon asynchrone sans attendre la fin de l'opération sur un membre pour passer au suivant. Valeur par défaut : **async=yes**.
- a concurrent=Valeur** Spécifie le nombre maximum de machines du groupe sélectionné à installer à une heure donnée. Cet attribut n'est valide que lorsque la cible de l'opération est un groupe de machines. S'il est spécifié, NIM va contrôler l'état d'avancement de toutes les machines du groupe et tenter d'installer autant de machines que le nombre spécifié jusqu'à ce que toutes les machines du groupe soient installées.
- a fix_bundle=Valeur** Liste de corrections à installer sur la cible. Les corrections doivent être répertoriées dans la ressource **fix_bundle** par numéro d'APAR (un numéro par ligne).
- a fixes=Valeur** Liste de corrections à installer sur la cible. Les corrections doivent être listées par numéro d'APAR. Par exemple, `fixes="IX12345 IX54321"`.
- a group=Valeur** Nom d'un groupe de ressources à utiliser pour l'installation. Spécifier un groupe de ressources est une alternative au fait de spécifier plusieurs ressources comme attributs distincts. Si un groupe de ressources est spécifié et contient une ressource **lpp_source**, l'attribut **lpp_source** n'est plus obligatoire.
- a installp_flags=Valeur** Identifie l'indicateur expliquant à **installp** comment appliquer les ensembles de fichiers spécifiés par les attributs **filesets**, **installp_bundle**, **fixes** et **fix_bundle**. Valeur par défaut : **installp_flags=agQX**.
- a resolv_conf=Valeur** Ressource **resolv_conf** à utiliser pour la configuration de domaine et la résolution de nom sur un client.

- a script=Valeur** Ressource **script** à exécuter sur le système cible après installation de tout le logiciel.
- a show_progress=Valeur** Indique si le statut doit être affiché au moment de l'installation du logiciel. Valeur par défaut : **show_progress=yes**.
- a time_limit=Valeur,** Spécifie le délai maximum (en heures) à l'issue duquel l'initialisation de l'installation de membres supplémentaires dans le groupe de machines sélectionné est interrompue. Cette valeur ne peut être spécifiée que lorsque le nombre d'opérations concurrentes sur un groupe est limité.

deallocate

L'opération **deallocate** permet de déverrouiller et de "désexporter" les ressources qui ne sont plus requises par les clients NIM. Il est généralement inutile de procéder à des désaffectations explicites après les opérations NIM, car les ressources sont automatiquement désaffectées des clients dès que les opérations ont abouti.

La syntaxe de la commande **deallocate** est la suivante :

```
nim -o deallocate -a TypeRessource=NomRessource ...
-a subclass=all NomCible
```

La cible d'une opération **deallocate** peut être un client ou un groupe de clients NIM.

Liste de tous les attributs pouvant être spécifiés pour l'opération **deallocate** :

- a TypeRessource=NomRessource** Ressource à désaffecter du client, par exemple `lpp_source=42_images`. Cet attribut est obligatoire.
- a subclass=all** Spécifie que toutes les ressources doivent être désaffectées de la cible. Cet attribut est facultatif.

A la désaffectation d'une ressource d'un client, le fichier **/etc/exports** sur le serveur de ressources est modifié pour "désexporter" les ressources depuis le client. Le décompte d'affectation de la ressource est alors décrémenté.

define

Crée des objets dans l'environnement NIM. L'opération **define** permet de créer des réseaux, des machines et des ressources.

La syntaxe de la commande **define** est la suivante :

```
nim -o define -t TypeObjet -a Attribut=Valeur ... \
NomObjet
```

Les attributs de l'opération **define** varient selon les types d'objet. Pour une description complète des attributs requis pour définir les différents objets NIM, reportez-vous à Réseaux NIM, page 8-10, à Machines NIM, page 8-2, à Ressources NIM, page 8-15 et à Groupes NIM, page 8-54.

diag

L'opération **diag** permet de préparer des ressources pour qu'un client soit amorcé via le réseau en mode diagnostic.

La syntaxe de la commande **diag** est la suivante :

```
nim -o diag -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **diag** peut être un client ou un groupe de clients NIM autonomes.

Voici la liste des attributs obligatoires de l'opération **diag** :

-a spot= Valeur Ressource **SPOT** à utiliser pour fournir le support de l'amorçage réseau et du mode maintenance.

Voici les attributs facultatifs de l'opération **diag** :

-a group= Valeur Nom d'un groupe de ressources à utiliser pour l'installation. Spécifier un groupe de ressources est une alternative au fait de spécifier plusieurs ressources comme attributs distincts.

-a verbose= Valeur Affiche des informations sur le débogage. Valeurs autorisées : 1-5. **verbose=5** correspond au niveau d'informations le plus détaillé. Valeur par défaut : pas de sortie de débogage.

dkls_init

L'opération **dkls_init** permet de préparer les ressources à utiliser par un client sans disque.

La syntaxe de la commande **dkls_init** est la suivante :

```
nim -o dkls_init -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **dkls_init** peut être un client ou un groupe de clients NIM sans disque.

Voici les attributs obligatoires pouvant être spécifiés pour l'opération **dkls_init** :

-a dump= Valeur Ressource **dump** contenant les fichiers de cliché du client.

-a paging= Valeur ... Ressource **paging** contenant les fichiers de pagination du client.

-a root= Valeur Ressource **root** qui contient les répertoires racine (/) du client. La ressource **root** doit être servie par la même machine qui sert le **SPOT**.

-a spot= Valeur Ressource **SPOT** à utiliser pour fournir aux clients le support d'amorçage réseau et le système de fichiers **/usr**.

Les attributs facultatifs pouvant être spécifiés pour l'opération **dkls_init** sont les suivants :

-a group= Valeur Nom d'un groupe de ressources à utiliser pour l'installation. Spécifier un groupe de ressources est une alternative au fait de spécifier plusieurs ressources comme attributs distincts.

-a home= Valeur Ressource **home** qui contient les répertoires racine (**/home**) du client.

-a resolv_conf= Valeur Ressource **resolv_conf** pour configurer les informations du serveur de noms DNP sur le client.

-a shared_home= Valeur Ressource **shared_home** qui contient un répertoire **/home** commun à plusieurs clients.

-a size= Valeur Taille en méga-octets des fichiers de pagination du client.

-a tmp= Valeur Ressource **tmp** qui contient les répertoires (**/tmp**) du client.

-a verbose= Valeur Affiche des informations sur le débogage. Valeurs autorisées : 1-5. **verbose=5** correspond au niveau d'informations le plus détaillé. Valeur par défaut : pas de sortie de débogage.

L'opération **dkls_init** peuple les répertoires client et crée des fichiers de pagination et de cliché du client. Une image d'amorçage réseau est également affectée au client. Lorsque le client s'amorce sur le réseau, il obtient l'image d'amorçage et est configuré pour monter les autres ressources.

dtls_init

L'opération **dtls_init** permet de préparer des ressources pour un client sans données.

La syntaxe de la commande **dtls_init** est la suivante :

```
nim -o dtls_init -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **dtls_init** peut être un client ou un groupe de clients NIM sans données.

Voici les attributs facultatifs de l'opération **dtls_init** :

- a dump=** *Valeur* Ressource **dump** contenant les fichiers de cliché du client.
- a spot=** *Valeur* Ressource **SPOT** à utiliser pour fournir aux clients le support d'amorçage réseau et le système de fichiers **/usr**.
- a root=** *Valeur* Ressource **root** qui contient les répertoires racine (*/*) du client. La ressource **root** doit être servie par la même machine qui sert le **SPOT**.

Les attributs facultatifs pouvant être spécifiés pour l'opération **dtls_init** sont les suivants :

- a paging=** *Valeur* Ressource **paging** contenant les fichiers de pagination du client.
- a group=** *Valeur* Nom d'un groupe de ressources à utiliser pour l'installation. Spécifier un groupe de ressources est une alternative au fait de spécifier plusieurs ressources comme attributs distincts.
- a home=** *Valeur* Ressource **home** qui contient les répertoires racine (**/home**) du client.
- a resolv_conf=** *Valeur* Ressource **resolv_conf** pour configurer les informations du serveur de noms DNP sur le client.
- a shared_home=** *Valeur* Ressource **shared_home** qui contient un répertoire **/home** commun à plusieurs clients.
- a size=** *Valeur* Taille en méga-octets des fichiers de pagination du client.
- a tmp=** *Valeur* Ressource **tmp** qui contient les répertoires (**/tmp**) du client.
- a verbose=** *Valeur* Affiche des informations sur le débogage. Valeurs autorisées : 1-5. **verbose=5** correspond au niveau d'informations le plus détaillé. Valeur par défaut : pas de sortie de débogage.

L'opération **dtls_init** peuple les répertoires client et crée des fichiers de pagination et de cliché du client. Une image d'amorçage réseau est également affectée au client. Lorsque le client s'amorce sur le réseau, il obtient l'image d'amorçage et est configuré pour monter les autres ressources.

fix_query

L'opération **fix_query** permet d'afficher si des corrections spécifiées sont installées sur une machine client ou une ressource **SPOT**.

La syntaxe de la commande **fix_query** est la suivante :

```
nim -o fix_query -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **fix_query** peut être un client ou un groupe de clients NIM autonomes, ou une ressource **SPOT**.

Voici les attributs facultatifs de l'opération **fix_query** :

- a fix_bundle=Valeur** Ressource **fix_bundle** contenant une liste de mots-clés de corrections. Cet attribut est obligatoire sauf si l'attribut **fixes** est spécifié pour l'opération.
- a fixes=Valeur** Liste de mots-clés pour l'opération **fix_query**. Ces mots-clés sont des numéros d'APAR servant à identifier les mises à jour de logiciel pouvant couvrir plusieurs ensembles de fichiers. Cet attribut est obligatoire sauf si **fix_bundle** est utilisé pour l'opération.
- a group=Valeur** Nom d'un groupe de ressources à utiliser pour l'installation. Spécifier un groupe de ressources est une alternative au fait de spécifier plusieurs ressources comme attributs distincts.
- a fix_query_flags=Valeur** Explique à l'opération **fix_query** comment afficher les informations. Les indicateurs autorisés sont ceux utilisés par la commande **instfix**.
- a show_progress=Valeur** Indique si le statut doit s'afficher au fur et à mesure du déroulement de l'opération. Valeur par défaut : **show_progress=yes**.

Remarque : Aucun attribut n'est obligatoire pour l'opération **fix_query**.

lppchk

L'opération **lppchk** sert à vérifier la bonne installation du logiciel en exécutant la commande **lppchk** sur un client NIM ou la ressource **SPOT**.

La syntaxe de la commande **lppchk** est la suivante :

```
nim -o lppchk -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **lppchk** peut être un client NIM autonome, un groupe de clients NIM autonomes ou une ressource **SPOT**.

Voici les attributs facultatifs de l'opération **lppchk** :

- a async=Valeur** Spécifie si NIM doit exécuter des opérations sur des membres d'un groupe de façon asynchrone sans attendre la fin de l'opération sur un membre pour passer au suivant. Valeur par défaut : **async=yes**.
- a filesets=Valeur** Spécifie une liste d'ensembles de fichiers sur la cible où sera exécutée l'opération **lppchk**.
- a lppchk_flags=Valeur** Indique à la commande **lppchk** comment exécuter la vérification du logiciel.

- a show_progress=***Valeur* Indique si le statut doit s'afficher au fur et à mesure du déroulement de l'opération. Valeur par défaut : **show_progress=yes**.
- a verbose=***Valeur* Affiche des informations sur le débogage. Valeurs autorisées : 1-5. **verbose=5** correspond au niveau d'informations le plus détaillé. Valeur par défaut : pas de sortie de débogage.

Remarque : Aucun attribut n'est obligatoire pour l'opération **lppchk**.

maint

L'opération **maint** sert à désinstaller des ensembles de fichiers de logiciel, et à valider ou rejeter des mises à jour sur un client NIM ou une ressource **SPOT**.

La syntaxe de la commande **maint** est la suivante :

```
nim -o maint -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **maint** peut être un client NIM autonome, un groupe de clients NIM autonomes ou une ressource **SPOT**.

Voici les attributs obligatoires de l'opération **maint** :

- a installp_flags=***Valeur* Indicateurs spécifiant à **installp** que faire du logiciel installé.

Attributs facultatifs pouvant être spécifiés pour l'opération **maint** :

- a async=***Valeur* Spécifie si NIM doit exécuter des opérations sur des membres d'un groupe de façon asynchrone sans attendre la fin de l'opération sur un membre pour passer au suivant. Valeur par défaut : **async=yes**.
- a filesets=***Valeur* Liste d'ensembles de fichiers à maintenir sur la cible.
- a group=***Valeur* Nom d'un groupe de ressources à utiliser pour l'installation. Spécifier un groupe de ressources est une alternative au fait de spécifier plusieurs ressources comme attributs distincts.
- a installp_bundle=***Valeur* Ressource **installp_bundle** qui contient une liste d'ensembles de fichiers à maintenir sur la cible.
- a show_progress=***Valeur* Indique si le statut doit s'afficher durant l'exécution de la maintenance. Valeur par défaut : **show_progress=yes**.

maint_boot

L'opération **maint_boot** permet de préparer des ressources pour qu'un client soit amorcé via le réseau en mode maintenance.

La syntaxe de la commande **maint_boot** est la suivante :

```
nim -o maint_boot -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **maint_boot** peut être un client ou un groupe de clients NIM autonomes.

Voici les attributs obligatoires de l'opération **maint_boot** :

- a spot=***Valeur* Ressource **SPOT** à utiliser pour fournir le support de l'amorçage réseau et du mode maintenance.

Voici les attributs facultatifs de l'opération **maint_boot** :

- a group=***Valeur* Nom d'un groupe de ressources à utiliser pour l'installation.
- a verbose=***Valeur* Affiche des informations sur le débogage. Valeurs autorisées : 1-5. **verbose=5** correspond au niveau d'informations le plus détaillé. Valeur par défaut : pas de sortie de débogage.

Une fois l'opération **maint_boot** exécutée, le client doit être réamorçé sur le réseau pour charger l'image d'amorçage réseau et entrer en mode maintenance.

reboot

L'opération **reboot** sert à réamorcer une machine client NIM.

La syntaxe de la commande **reboot** est la suivante :

```
nim -o reboot -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **reboot** peut être un client ou un groupe de clients NIM autonomes.

Voici les attributs facultatifs de l'opération **reboot** :

- a inst_warning=***Valeur* Indique si un avertissement doit s'afficher ou non pour prévenir les utilisateurs du réamorçage de la machine. Valeur par défaut : **inst_warning=yes**.

Remarque : Aucun attribut n'est obligatoire pour l'opération **reboot**.

remove

L'opération **remove** permet de supprimer des objets de l'environnement NIM. La syntaxe est la suivante :

```
nim -o remove NomObjet
```

L'opération **remove** n'accepte aucun attribut. La cible de cette opération peut être un réseau, une machine, une ressource ou un groupe dans l'environnement NIM.

reset

L'opération **reset** permet de modifier l'état d'un client ou d'une ressource NIM, de sorte que les opérations puissent être exécutées par ce biais. Une opération **reset** peut être requise sur une machine ou une ressource si une opération a été interrompue.

La syntaxe de la commande **reset** est la suivante :

```
nim -F -o reset NomCible
```

Le cible d'une opération **reset** peut être un client ou un groupe de clients NIM, ou une ressource **SPOT**.

La liste suivante indique tous les indicateurs et attributs pouvant être spécifiés pour l'opération **reset**.

- F** (facultatif) Demande à NIM de "forcer" l'opération si la cible est actuellement utilisée.

Appliqué aux clients NIM, **reset** met à jour l'état de la machine (**Cstate**) du client. Une fois l'opération **reset** exécutée, l'état **Cstate** du client est défini à **ready**, et il est possible d'exécuter des opérations NIM sur le client. Bien que le **Cstate** du client soit redéfini par l'opération, les ressources ne sont pas désaffectées automatiquement. Pour plus d'informations sur la désaffectation des ressources, reportez-vous à l'opération **deallocate**, page 8-44.

Appliquée aux ressources **SPOT**, l'opération **reset** met à jour l'état de la ressource (**Rstate**) du **SPOT**. Après exécution de l'opération **reset**, le **Rstate** du **SPOT** est défini à **ready**, et vous pouvez utiliser le **SPOT** dans les opérations NIM.

select

L'opération **select** sert à inclure des membres de groupe aux opérations exécutées sur le groupe (ou à en exclure).

La syntaxe de la commande **select** est la suivante :

```
nim -o select -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **select** doit être un groupe de clients NIM.

Attributs facultatifs pouvant être spécifiés pour l'opération **select** :

-a exclude= <i>Valeur</i>	Nom d'un membre du groupe à exclure des opérations sur le groupe.
-a exclude_all= <i>Valeur</i>	Indique que tous les membres du groupe doivent être exclus des opérations portant sur le groupe. Valeurs autorisées : yes et no .
-a include= <i>Valeur</i>	Nom d'un membre du groupe à inclure aux opérations portant sur le groupe.
-a include_all= <i>Valeur</i>	Indique que tous les membres du groupe doivent être inclus dans les opérations portant sur le groupe. Valeurs autorisées : yes et no .
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Valeurs autorisées : 1-5. verbose=5 correspond au niveau d'informations le plus détaillé. Valeur par défaut : pas de sortie de débogage.

Pour afficher les membres du groupe inclus ou exclus des opérations, utilisez la syntaxe de commande **lsnim -g** *NomGroupe*.

showlog

L'opération **showlog** permet d'afficher le logiciel installé sur un client NIM ou sur une ressource **SPOT**.

La syntaxe de la commande **showlog** est la suivante :

```
nim -o showlog -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **showlog** peut être un client NIM autonome, un groupe de clients NIM autonomes ou une ressource **SPOT**.

Voici les attributs facultatifs de l'opération **showlog** :

-a full_log= <i>Valeur</i>	Indique si le journal entier s'affiche, ou seulement la dernière entrée. Valeur par défaut : full_log=no .
-----------------------------------	---

-a log_type= <i>Valeur</i>	Type de journal à afficher. Les types admis à la fois par les clients autonomes et les ressources SPOT sont :
boot	Journal d'amorçage de la machine.
bosinst	Sortie du programme d'installation du BOS.
devinst	Sortie de l'installation du système-clé et du logiciel pilote d'unité.
lppchk	Journal d'une sortie d'une opération lppchk exécutée sur un client NIM autonome.
nimerr	Erreurs survenues pendant l'exécution de la commande nim .
niminst	Sortie de l'installation du logiciel spécifié par l'utilisateur (installation du logiciel client NIM au cours d'une opération bos_inst comprise).
script	Résultats des ressources du script de configuration affectées à une opération bos_inst .
-a show_progress= <i>Valeur</i>	Indique si le statut doit s'afficher au fur et à mesure du déroulement de l'opération. Valeur par défaut : show_progress=yes .
-a verbose= <i>Valeur</i>	Affiche des informations sur le débogage. Valeurs autorisées : 1-5. verbose=5 correspond au niveau d'informations le plus détaillé. Valeur par défaut : pas de sortie de débogage.

Remarque : Aucun attribut n'est obligatoire pour l'opération **showlog**.

showres

L'opération **showres** sert à afficher le contenu d'une ressource. Le contenu affiché sera approprié au type de ressources sur lequel s'exécute l'opération.

La syntaxe de la commande **showres** est la suivante :

```
nim -o showres -a Attribut=Valeur ... NomCible
```

La cible d'une opération **showres** peut être une ressource **SPOT**, **lpp_source**, **script**, **bosinst_data**, **image_data**, **installp_bundle**, **fix_bundle**, **resolv_conf** ou **exclude_files**.

Voici les attributs facultatifs de l'opération **showres** :

-a filesets= <i>Valeur</i>	Spécifie une liste d'ensembles de fichiers pour lesquels l'affichage des informations est souhaité. Cet attribut n'est applicable qu'à des cibles lpp_source et SPOT .
-a installp_flags= <i>Valeur</i>	Indicateurs spécifiant à la commande installp comment formater l'affichage des ensembles de fichiers. Cet attribut n'est applicable qu'à des cibles lpp_source et SPOT .
-a instfix_flags= <i>Valeur</i>	Indicateurs spécifiant à la commande instfix comment formater l'affichage des corrections. Cet attribut n'est applicable qu'aux cibles lpp_source .
-a lsipp_flags= <i>Valeur</i>	Indicateurs spécifiant à la commande lsipp comment formater l'affichage du logiciel installé. Cet attribut ne s'applique qu'aux cibles SPOT .

- a reference=***Valeur* Machine ou ressource **SPOT** de référence pour une comparaison d'ensembles de fichiers. Cet attribut ne s'applique que si la cible de l'opération est une ressource **lpp_source**. Les ensembles de fichiers de la **lpp_source** sont comparés à ceux de la machine ou du **SPOT** de référence. Si l'opération **showres** s'exécute à partir d'un client NIM, l'attribut **reference** est automatiquement défini au nom du client.
- a resource=***Valeur* Nom de la ressource dont il faut afficher le contenu. Cet attribut n'est nécessaire que lorsque l'opération **showres** est exécutée à partir d'un client NIM.
- a sm_inst_flags=***Valeur* Indicateurs spécifiant à la commande **sm_inst** comment formater l'affichage des ensembles de fichiers. Cet attribut n'est applicable qu'à des cibles **lpp_source** et **SPOT**. Il doit être utilisé conjointement à l'attribut **reference** et n'est normalement utilisé qu'au sein de l'application SMIT.

Remarque : Aucun attribut n'est obligatoire pour l'opération **showres**.

Lorsque la cible de l'opération **showres** est un **SPOT**, la liste des ensembles de fichiers installés dans le **SPOT** s'affiche.

Lorsque la cible de **showres** est une **lpp_source**, la liste des ensembles de fichiers contenus dans la **lpp_source** s'affiche.

Pour toutes les autres ressources qui sont des cibles autorisées de **showres**, le contenu en caractères des fichiers s'affiche.

sync_roots

L'opération **sync_roots** sert à vérifier que les clients sans disque et sans données ont les fichiers racine corrects pour la ressource **SPOT**.

La syntaxe de la commande **sync_roots** est la suivante :

```
nim -F -o sync_roots -a num_parallel_syncs=Valeur NomCible
```

La cible d'une opération **sync_roots** doit être une ressource **SPOT**

La liste suivante inclut les indicateurs et les attributs pouvant être spécifiés pour l'opération **sync_roots** :

- a num_parallel_syncs=***Valeur* Nombre de répertoires racine du client à synchroniser simultanément avec les fichiers racine du **SPOT**. Les valeurs autorisées sont numériques. Valeur par défaut : **num_parallel_syncs=5**. Cet attribut est facultatif.
- F** Spécifie que NIM doit **forcer** l'opération. Cet indicateur est facultatif.

Une opération **sync_roots** peut s'exécuter automatiquement à l'exécution de l'opération **check** sur un **SPOT**.

unconfig

L'opération **unconfig** sert à déconfigurer le maître NIM. L'opération **unconfig** doit être exécutée avant une reconfiguration du maître NIM ou une désinstallation de l'ensemble de fichiers du maître NIM.

Attention : unconfig supprime toutes les informations de la base de données NIM et doit donc être utilisée avec précaution.

La syntaxe de la commande **unconfig** est la suivante :

```
nim -o unconfig master
```

La cible de l'opération **unconfig** doit être le maître NIM.

Aucun attribut n'est spécifiable pour l'opération **unconfig**.

L'opération **unconfig** déconfigure complètement le maître NIM en :

- Supprimant les entrées des démons **nimesis** et **nimd** du contrôleur SRC (System Resource Controller).
- Supprimant toutes les données des bases de données **nim_attr** et **nim_object**.

Groupes NIM

Les groupes NIM sont essentiellement des listes de machines et de ressources. Ils peuvent être utilisés lors d'opérations NIM pour simplifier les tâches administratives répétitives.

Groupes de machines

Les groupes de machines représentent des ensembles de machines de types similaires. Les machines faisant partie d'un groupe doivent être du même type (par exemple, autonomes, sans disque ou sans données) car certaines opérations NIM sont limitées à certains types. Le premier membre ajouté à un groupe détermine le type de machine que peut contenir le groupe. Lorsque plusieurs machines sont définies comme les membres d'un même groupe, vous pouvez effectuer une seule opération sur toutes les machines en spécifiant le groupe comme cible. NIM effectue une itération dans la liste des machines du groupe et exécute l'opération sur chaque membre.

Il est possible d'exclure certains membres des opérations du groupe NIM en les marquant comme tels avant de lancer l'opération. NIM les saute alors lorsqu'il effectue son itération dans la liste. Exclure un membre ne modifie pas la définition du client dans la base de données NIM. Pour plus d'informations sur l'exclusion/inclusion de membres, reportez-vous à "Inclusion et exclusion d'un membre d'un groupe des opérations de ce groupe", page 5-8.

Il est possible d'ajouter/de supprimer des machines, ou de les intégrer à plusieurs groupes. Lorsque tous les membres d'un groupe sont supprimés, la définition de groupe est automatiquement supprimée de la base de données NIM. Pour plus de détails sur l'ajout/la suppression de membres, reportez-vous à "Ajout de nouveaux membres à des groupes de machines", page 5-6 et à "Suppression de membres de groupes de machines", page 5-7.

La syntaxe de la commande de définition d'un groupe de ressources est la suivante :

```
nim -o define -t mac_group -a Attribut=Valeur ... \  
NomGroupeMachines
```

Les attributs facultatifs sont les suivants :

- | | |
|----------------------------------|---|
| add_member= <i>Valeur</i> | Spécifie le nom d'un client NIM à ajouter au groupe de machines. NIM convertit automatiquement cet attribut en attribut member avec un numéro en séquence approprié. |
| member= <i>Valeur</i> | Spécifie le nom d'un client NIM à ajouter au groupe de machines. Cet attribut requiert un numéro. |

Les opérations effectuées sur les groupes de machines sont, par défaut, effectuées de façon asynchrone sur les membres non exclus du groupe. NIM n'attend pas la fin d'une opération sur un groupe pour la lancer sur le membre suivant. Lors d'une exécution asynchrone des opérations, il n'est pas possible que NIM affiche l'intégralité de la sortie telle qu'elle se produit au niveau de chaque client. Il est donc recommandé d'utiliser la commande **lsnim** pour vérifier l'état des membres du groupe de façon à déterminer dans quelle mesure et jusqu'à quel point les opérations se sont exécutées. En cas d'erreur, il est possible d'afficher les fichiers journal sur les machines client à l'aide de la commande NIM **showlog**.

Pour faire passer le comportement des opérations de groupe NIM d'asynchrone en synchrone, servez-vous de l'attribut **async=no** pour l'exécution de la commande **nim**.

Le nombre de machines autorisées dans un groupe de machines n'est pas limité explicitement par NIM. Cependant, ce nombre est limité pour des raisons pratiques par les facteurs suivants :

Opération exécutée	Les opérations peu consommatrices de ressources (telles que maint ou showlog) peuvent être exécutées sur un groupe contenant autant de machines que souhaité. Les opérations très gourmandes en ressources, en revanche (telles que cust ou bos_inst), sont limitées par le débit du réseau, la vitesse d'accès disque des serveurs d'installation et le type de plate-forme des serveurs.
Limitations d'exportation NSF	Le nombre maximal d'hôtes vers lesquels il est possible d'envoyer un fichier ou un répertoire avec des autorisations root est limité par NFS à 256. En outre, la longueur d'une ligne dans un fichier d'exportation a une limite supérieure qui pourrait déterminer le nombre maximal de machines autorisées dans un groupe. Pour savoir comment augmenter le nombre de machines auxquelles peut être affectée une ressource, reportez-vous à "Augmentation du nombre d'hôtes vers lesquels NIM peut exporter une ressource via NFS", page 7-2.

Groupes de ressources

Les groupes de ressources servent à représenter des ensembles de ressources NIM. Un groupe de ressources peut contenir plusieurs ressources **installp_bundle** et **script** ainsi qu'une ressource provenant de chacun des autres types. Si un groupe de ressources est affecté ou spécifié pour une opération NIM, toutes ses ressources applicables sont affectées à la cible. L'utilisation des groupes de ressources peut éviter aux administrateurs NIM d'avoir à spécifier de façon répétitive le même jeu de ressources individuellement, alors que l'affectation d'un seul groupe de ressources devrait suffire.

La syntaxe de la commande de définition d'un groupe de ressources est la suivante :

```
nim -o define -t res_group -a default=Valeur \  
-a ResourceType=NomRessource ... NomGroupeRessource
```

Les attributs facultatifs sont les suivants :

default= <i>Valeur</i>	Indique si un groupe de ressources devrait devenir le groupe par défaut. Valeur par défaut : default=no .
<i>TypeRessource</i>	Type (par exemple spot , lpp_source , script , etc.) et nom de la ressource à ajouter au groupe. Une ressource de chaque type peut être spécifiée, excepté pour script et installp_bundle , ressources qui peuvent être spécifiées plusieurs fois dans une opération.

L'affectation de membres individuels d'un groupe de ressources peut être annulée par la spécification d'autres attributs de ressources pour les membres à modifier.

Par exemple, le groupe de ressources `res_grp1` contient les ressources `spot1`, `lpp_source1`, `bosinst_data1`, `script1` et `resolv_conf1`. Pour que le groupe de ressources effectue une opération **rte bos_inst** sur `client1`, sans utiliser de ressource **bosinst_data** en utilisant `resolv_conf2` plutôt que `resolv_conf1`, faites appel à la commande suivante :

```
nim -o bos_inst -a source=rte -a group=res_group1 \  
-a bosinst_data= -a resolve_conf=resolv_conf2 client1
```

Il est possible de spécifier un groupe de ressources comme ensemble de ressources par défaut à utiliser pour toutes les opérations NIM. Pour cela, il faut donner à l'attribut **default_res** du maître le nom du groupe de ressources qui sera le groupe par défaut.

Lorsqu'un groupe de ressources par défaut est défini, les ressources de membre applicables sont ensuite toujours automatiquement affectées lors des opérations NIM, sauf spécification contraire.

Pour définir `res_group1` comme groupe de ressources par défaut, entrez :

```
nim -o change -a default_res=res_group1 master
```

ou entrez :

```
nim -o change -a default=yes res_group1
```

Pour mettre fin à l'utilisation d'un groupe de ressources par défaut, entrez :

```
nim -o change -a default_res= master
```

ou entrez :

```
nim -o change -a default=no res_group1
```

Chapitre 9. Commandes NIM

Ce chapitre contient des informations de référence sur les commandes NIM suivantes :

- Commande lsnim, page 9-2
- Commande nim, page 9-7
- Commande nimclient, page 9-19
- Commande nimconfig, page 9-23
- Commande nimdef, page 9-26
- Commande nimit, page 9-31

Commande Isnim

Objet


Affiche des informations relatives à l'environnement NIM.

Syntaxe

Pour afficher la liste des classes, sous-classes ou types NIM pris en charge

Commande **Isnim**


Pour afficher la liste des classes, sous-classes ou types NIM pris en charge



Pour afficher les informations NIM prédéfinies

Commande **Isnim**


Pour afficher les informations NIM prédéfinies



Pour afficher des informations sur un objet NIM spécifique

Commande **Isnim**


Pour afficher des informations sur un objet NIM spécifique



Pour afficher des informations sur les ressources disponibles pour une machine NIM spécifique

Commande **lsnim**


Pour afficher des informations sur les ressources disponibles pour une machine NIM spécifique



Pour afficher des informations sur des groupes NIM (AIX version 4.2 ou ultérieure)

Commande **lsnim**

Pour afficher des informations sur des groupes NIM



Description

La commande **lsnim** affiche des informations sur l'environnement NIM. Les informations sont réparties en deux catégories de base : prédéfinies et personnalisées.

Les informations prédéfinies sont des valeurs prédéfinies par l'utilisateur, et non modifiables par lui. Exemples :

- Les types d'objets pris en charge par NIM.
- Les classes et sous-classes dans lesquelles NIM organise les objets.
- Les opérations exécutables sur les objets NIM.
- Les attributs susceptibles d'être entrés par l'utilisateur.

En général, NIM utilise ces informations pour prendre des décisions en cours d'opération. Les informations prédéfinies peuvent être affichées au moyen de l'indicateur **-p** ou **-P**. L'indicateur **-p** affiche les valeurs par défaut, tandis que **-P** affiche une aide.

Les informations personnalisées sont constituées des valeurs que l'utilisateur entre ou modifie. Elle représentent l'environnement physique d'exploitation de NIM. Les informations personnalisées associées sont regroupées sous forme d'*objets*, organisés dans la base de données NIM en fonction de leur type et de leur classe. Exemples de types d'objet : `diskless`, `paging` et `standalone`. Deux exemples de classes d'objet : `machines` et `network`.

Prenons l'exemple d'une machine autonome de l'environnement NIM représentée par un objet unique. Cet objet est classé par NIM comme objet `standalone machines`, `standalone` étant son type et `machines` sa classe. Si vous entrez **lsnim** sans indicateur sur la ligne de commande, des informations concernant l'ensemble des objets personnalisés s'affichent.

Vous pouvez utiliser la commande **lsnim** pour afficher les relations entre des objets personnalisés. Sélectionnez un objet à *ancrer* (spécifié au paramètre *NomObjet*) puis choisissez la relation voulue à l'aide de l'indicateur **-c**, **-s** ou **-t**. Les informations affichées dépendent alors du type ou de la classe de l'objet ancré. Par exemple, si vous sélectionnez un objet de type **spot**, les relations suivantes peuvent s'afficher :

- Machines utilisant la ressource SPOT.
- Réseaux pouvant accéder à la ressource SPOT.

Lorsqu'elle n'affiche pas les relations, la commande **lsnim** fournit des indicateurs pouvant servir à filtrer la sortie qui s'afficherait en temps normal. Avec les indicateurs **-a**, **-c**, **-O**, **-s** ou **-t**, vous pouvez ainsi afficher moins d'informations.

Indicateurs

-a <i>Attribut</i>	Filtre les informations affichées en fonction de l'attribut spécifié. Les attributs possibles sont les suivants : Opération sous-classe type classe
-c <i>Classe</i>	Spécifie une classe d'objet NIM. Utilisé sans le paramètre <i>NomObjet</i> , cet indicateur filtre les informations et n'affiche que celles concernant les objets de la classe spécifiée.
-I	Affiche des informations détaillées
-L	Affiche des informations sur les ressources accessibles par une machine client.

- O** Affiche la liste des opérations prises en charge par NIM.
- p** Affiche des informations prédéfinies au moyen de valeurs par défaut.
- P** Affiche une aide pour des données prédéfinies.
- q *Opération*** Affiche la liste des attributs requis pour l'opération spécifiée.
- S** Affiche la liste des sous-classes NIM.
- s *Sous-classe*** Spécifie une sous-classe NIM. Utilisé sans le paramètre *NomObjet*, cet indicateur filtre les informations et n'affiche que celles concernant les objets de la sous-classe spécifiée.
- t *Type*** Spécifie un type d'objet NIM. Utilisé sans le paramètre *NomObjet*, cet indicateur filtre les informations et n'affiche que celles concernant le type spécifié.
- Z** Affichage des informations dans un format séparé par des deux-points.

Indicateurs AIX version 4.2 ou ultérieure

- g** Affiche une liste longue d'objets groupe avec des informations d'état sur chaque membre.
- m** Applique d'autres indicateurs aux membres du groupe.

Sécurité

Contrôle d'accès : Vous devez être utilisateur racine pour exécuter la commande **lsnim**.

Exemples

1. Pour afficher la liste des classes d'objet NIM, entrez :


```
lsnim -p
```
2. Pour afficher la liste des sous-classes NIM, entrez :


```
lsnim -p -S
```
3. Pour afficher la liste des types d'objet NIM de la classe d'objet `machines`, entrez :


```
lsnim -p -c machines
```
4. Pour afficher des informations d'aide sur les types d'objet NIM de la classe d'objet `machines`, entrez :


```
lsnim -P -c machines
```
5. Pour afficher des informations détaillées sur les attributs NIM `lpp_source` et `Rstate`, entrez :


```
lsnim -p -a lpp_source -a Rstate
```
6. Pour afficher les opérations pouvant être exécutées sur le type d'objet `paging`, entrez :


```
lsnim -p -t paging -O
```
7. Pour afficher les informations nécessaires à l'exécution de l'opération `bos_inst` sur un objet du type `standalone`, entrez :


```
lsnim -t standalone -q bos_inst
```
8. Pour afficher des informations sur tous les objets personnalisés du type `diskless`, entrez :


```
lsnim -t diskless
```
9. Pour afficher des informations sur tous les objets personnalisés du type `networks`, entrez :


```
lsnim -c networks
```

10. Pour afficher toutes les informations détaillées sur un objet NIM `altoid`, entrez :

```
lsnim -l altoid
```

11. Pour afficher la relation entre un objet `altoid` et toutes les ressources NIM, entrez :

```
lsnim -c resources altoid
```

12. Pour afficher la liste des opérations pouvant s'appliquer à `altoid`, entrez :

```
lsnim -O altoid
```

13. Pour afficher la liste des ressources pouvant s'appliquer à `altoid`, entrez :

```
lsnim -L altoid
```

Exemples sous AIX version 4.2 ou ultérieure

1. Pour afficher les membres du groupe de machines `GrpMac1` avec le statut d'état et d'exclusion de groupe, entrez :

```
lsnim -g GrpMac1
```

2. Pour afficher les informations de base sur les membres du groupe de ressources `GrpRes1`, entrez :

```
lsnim -m GrpRes1
```

3. Pour afficher une liste longue des membres du groupe de machines `GrpMac1`, avec les informations internes NIM cachées, entrez :

```
lsnim -m -Fl GrpMac1
```

4. Pour afficher tous les membres du groupe de machines `GrpMac1` auquel est affecté un spot, entrez :

```
lsnim -ma spot GrpMac1
```

Fichier

`/etc/niminfo` Contient des variables utilisées par NIM.

Voir aussi

Le fichier `.info`.


Commande nim

Objet

Exécution d'opérations sur les objets NIM.

Syntaxe

Commande **nim**



Description

La commande **nim** exécute une opération sur un objet NIM. Le type d'opération exécutée dépend du type d'objet spécifié par le paramètre *NomObjet*. Les opérations possibles incluent l'initialisation des environnements et la gestion des ressources. Vous pouvez utiliser la commande **lsnim** pour afficher la liste des opérations prises en charge.

Indicateurs

-a *Attribut = Valeur* . . .

Affecte la valeur spécifiée à l'attribut spécifié. Ayez recours à la commande **lsnim -q Opération -t Type** pour obtenir la liste des attributs autorisés pour une opération spécifique.

-F

Passe outre certains contrôles de sécurité.

→ *Opération*

Spécifie une opération à effectuer sur un objet NIM. Les possibilités sont les suivantes :

allocate	Affecte une ressource à utiliser.
bos_inst	Exécute une installation du BOS.
change	Modifie les attributs d'un objet.
check	Vérifie le statut d'un objet NIM.
cust	Exécute la personnalisation du logiciel.
deallocate	Désaffecte une ressource.
define	Définit un objet.
diag	Active une machine pour l'amorçage d'une image de diagnostic.
dkls_init	Initialise un environnement de machine sans disque.
dtls_init	Initialise un environnement de machine sans données.
fix_query	Liste les informations de correction pour un mot-clé ou un APAR donné.
lppchk	Vérifie les ensembles de fichiers installés sur les machines NIM et les SPOT.
lslpp	Liste les informations sur le programme de licence d'un objet.
maint	Effectue la maintenance du logiciel.
remove	Supprime un objet.
reset	Redéfinit l'état NIM d'un objet.
sync_roots	Synchronise les répertoires racine pour les clients sans disque et sans données pour un SPOT spécifique.
unconfig	Déconfigure l'ensemble de fichiers du maître NIM.

Opérations sous AIX version 4.2 ou ultérieure :

maint_boot	Active une machine pour son amorçage en mode maintenance.
showlog	Affiche le journal d'installation, d'amorçage ou de personnalisation d'un client NIM ou le journal d'installation d'un SPOT à partir du maître NIM.
showres	Affiche le contenu d'une ressource NIM.

Servez-vous de la commande **lsnim -POt Type** pour obtenir la liste des opérations valables pour un type donné.

Opérations sous AIX version 4,3 ou ultérieure :

alt_disk_install	Exécute l'installation d'un disque secondaire.
-------------------------	--

-t *Type*

Spécifie le type de l'objet NIM pour les opérations `define`. Les possibilités sont les suivantes :

types de ressources :

bosinst_data Fichier de configuration utilisé pendant l'installation du système de base.

dump Répertoire père pour les fichiers de clichés du client.

fix_bundle Fichier d'entrée `fix` (mot-clé) pour les opérations **cust** ou **fix_query**.

home Répertoire père des répertoires **/home** client.

image_data Fichier de configuration utilisé pendant l'installation du système de base.

installp_bundle

Installp le fichier du paquet logiciel.

lpp_source Unité source des images de produit facultatives.

mksysb AIXImage **mksysb** d'AIX.

paging Répertoire père pour les fichiers de pagination client.

root Répertoire père pour les répertoires / (racine) client.

script Fichier exécutable exécuté sur un client.

shared_home Répertoire **/home** partagé par les clients.

spot Equivalent SPOT du système de fichiers **/usr**.

tmp Répertoire père pour les répertoires **/tmp** client.

Types de ressource AIX version 4.2 ou ultérieure :

exclude_files Contient les fichiers à exclure d'une image **mksysb**. Cette ressource ne s'applique qu'à AIX version 4.2 ou ultérieures.

resolv_conf Fichier de configuration du serveur de noms. Cette ressource ne s'applique qu'à AIX version 4.2 ou ultérieures.

types de machine :

diskless Tous les systèmes de fichiers et ressources à distance.

dataless Cliché, pagination en local ; **/usr** à distance ; les autres à distance ou en local.

standalone Systèmes de fichiers et ressources en local.

maître Machine contrôlant l'environnement NIM.

types de réseaux :

tok Réseau Token-Ring.

ent Réseau Ethernet.

fddi Réseau FDDI.

generic Autres réseaux TCP/IP.

AIX version 4.2 ou ultérieure uniquement :

types de groupes :

mac_group Groupe de machines. Ce type ne s'applique qu'à AIX version 4.2 ou ultérieures.

res_group Groupe de ressources. Ce type ne s'applique qu'à AIX version 4.2 ou ultérieures.

Sécurité

Contrôle d'accès : Vous devez être utilisateur racine pour exécuter la commande **nim**.

Exemples

Les exemples suivants sont groupés par opération.

define

1. Pour définir une machine rspec monoprocresseur sans données sur le réseau en anneau à jeton `réseau1` et l'appeler `altoid`, entrez :

```
nim -o define -t dataless -a if1="net1 fred 10005aa88500" \  
-a ring_speed=16 -a platform=rspec -a netboot_kernel=up \  
-a comments="Client sans données altoid"
```

L'attribut `comments` est facultatif et peut contenir des remarques de l'utilisateur.

Remarque : L'attribut `if1` est obligatoire.

2. Pour définir une ressource qui est un répertoire contenant des images installables, résidant sur un serveur `altoid`, ayant pour chemin d'accès `/usr/sys/inst.images` et pour nom `images`, entrez :

```
nim -o define -t lpp_source -a server=altoid \  
-a location=/usr/sys/inst.images images
```

3. Pour créer une nouvelle ressource SPOT appelée `monspot` sur le maître NIM dans le répertoire `/export/exec`, en utilisant une **lpp_source** nommée `images`, entrez :

```
nim -o define -t spot -a server=master -a location=/export/exec \  
-a source=images monspot
```

4. Pour définir un objet réseau `BLDG905`, avec le masque de sous-réseau `255.255.240.0` et l'adresse `129.35.129.0`, entrez :

```
nim -o define -t tok -a snm=255.255.240.0 \  
-a net_addr=129.35.129.0 BLDG905
```

5. Pour définir une **lpp_source**, `lppsrc1`, qui résidera sur le maître à partir d'une bande sélectionnant un ensemble spécifique de produits logiciels se trouvant sur la bande, `bos.INed` et `bos.adt`, entrez :

```
nim -o define -t lpp_source -a location=/images2/lppsrc1 \  
-a source=/dev/rmt0 -a server=master -a packages="bos.INed \  
bos.adt" lppsrc1
```

6. Pour définir une machine autonome qui est un modèle multi-processeur symétrique avec un IPL ROM activé par BOOTP, son nom d'hôte est `jupiter`, nom sous lequel elle sera également connue (`jupiter`) dans l'environnement NIM, utilisant un réseau en anneau à jeton `réseau1` et une vitesse d'anneau de 16, entrez :

```
nim -o define -t standalone -a if1="net1 jupiter 0" \  
-a ring_speed=16 -a platform=rs6ksmp jupiter
```

7. Pour définir une ressource **mksysb**, `mksysb_res1`, à partir d'une image `mksysb` existante, se trouvant dans `/resources/mksysb.image` sur le maître, entrez :

```
nim -o define -t mksysb -a server=master \  
-a location=/resources/mksysb.image mksysb1
```

8. Pour définir un réseau NIM appelé `ATMnet` avec un masque de sous-réseau de `255.255.240` et une adresse de `129.35.101.0` représentant un réseau ATM, utilisez le type de réseau `generic` comme suit :

```
nim -o define -t generic -a snm=255.255.240.0 \  
-a net_addr=129.35.101.0 ATMnet
```

9. Pour définir un ordinateur de type multiprocesseur symétrique PowerPC à bus PCI dont le nom d'hôte est `poissonrouge` en tant que machine autonome sur un réseau en anneau à jeton appelé `réseaul` et pour que la machine soit identifiée dans l'environnement NIM comme `poissonrouge`, entrez :

```
nim -o define -t standalone -a platform=rspcsmp \  
-a if1="réseaulpoissonrouge 0" -a ring_speed=16 poissonrouge
```

remove

Pour supprimer la ressource `dump_files`, entrez :

```
nim -o remove dump_files
```

change

Les machines du réseau `BLDG905` utilisent la passerelle `gateway905` pour accéder au réseau `OZ`. Les machines du réseau `OZ` utilisent la passerelle `gatewayOZ` pour accéder au réseau `BLDG905`. Pour ajouter une route entre les deux réseaux `BLDG905` et `OZ`, entrez :

```
nim -o change -a routing1="OZ gateway905 gatewayOZ" BLDG905
```

check

1. Pour que NIM vérifie si le SPOT `monspot` est exploitable, entrez :

```
nim -o check myspot
```

2. Pour contrôler l'état de la **lpp_source** `images`, entrez :

```
nim -o check images
```

allocate

1. Pour affecter des ressources à une station de travail sans disque appelée `syzygy` ayant la valeur d'attribut de SPOT de `spot1`, entrez :

```
nim -o allocate -a spot=spot1 syzygy
```

2. Pour exécuter une installation du système de base sur la machine `krakatoa`, vous devez d'abord affecter les ressources en entrant :

```
nim -o allocate -a spot=myspot -a lpp_source=images krakatoa
```

Lancez ensuite l'opération **bos_inst** pour initialiser l'environnement NIM pour l'installation :

```
nim -o bos_inst krakatoa
```

3. Pour installer le produit logiciel `adt` sur une machine autonome `stand1`, de sorte que l'image de l'option installable, `adt`, se trouve dans la **lpp_source**, `images`, entrez :

```
nim -o allocate -a lpp_source=images stand1
```

puis entrez :

```
nim -o cust -a filesets="adt" auto1
```

4. Pour installer des produits logiciel sur la machine autonome `auto1`, pour que l'image de l'option installable `adt` réside dans la **lpp_source**, `images`, et que l'**installp_bundle**, `bundle1` contienne le nom de l'option installable, entrez :

```
nim -o allocate -a lpp_source=images \  
-a installp_bundle=bundle1 stand1
```

puis entrez :

```
nim -o cust auto1
```

deallocate

Pour désaffecter une **lpp_source** appelée `images` de la machine autonome `client1`, entrez :

```
nim -o deallocate -a lpp_source=images client1
```

bos_inst

Pour installer la machine `poissonclown` en utilisant les ressources `spot1`, `images1`, `bosinst_data1` et `rconf1`, commencez par les affecter en entrant :

```
nim -o allocate -a spot=spot1 -a lpp_source=images1 \  
-a bosinst_data=bosinst_data1 -a resolv_conf=rconf1 poissonclown
```

Ensuite, effectuez l'installation du BOS en entrant :

```
nim -o bos_inst poissonclown
```

cust

1. Pour installer un produit logiciel dans le spot `spot1`, de sorte que l'image de l'option installable `adt` se trouve dans la **lpp_source**, `images`, entrez :

```
nim -o cust -a lpp_source=images -a filesets=adt spot1
```

2. Pour installer un produit logiciel sur le spot `spot1`, pour que l'image de l'option installable `adt` réside dans la **lpp_source**, `images`, et que l'**installp_bundle**, `bundle1` contienne le nom de l'option installable, entrez :

```
nim -o cust -a lpp_source=images -a installp_bundle=bundle1 spot1
```

3. Pour installer un produit logiciel dans le spot `spot1`, de sorte que l'image de l'option installable `adt` réside sur une bande qui se trouve dans l'unité locale de la machine abritant le spot, entrez :

```
nim -o cust -a lpp_source=/dev/rmt0 -a filesets=adt spot1
```

4. Pour installer un produit logiciel dans le spot `spot1`, de sorte que l'image de l'option installable `adt` réside sur une bande qui se trouve dans l'unité locale de la machine abritant le spot, entrez :

```
nim -o cust -a lpp_source=/dev/rmt0 -a filesets=adt spot1
```

5. Pour installer sur `spot1` toutes les mises à jour d'ensembles de fichiers associées au numéro APAR `IX12345`, résidant sur la bande `/dev/rmt0`, et tout client sans disque ou sans données auquel `spot1` est actuellement affecté, entrez :

```
nim -F -o cust -afixes=IX12345 -a lpp_source=/dev/rmt0 spot1
```

6. Pour mettre à jour tous les logiciels sur le client `Autonome1`, avec les dernières mises à jour de la ressource **lpp_source** `updt_images`, entrez :

```
nim -o allocate -a lpp_source=updt_images Autonome1  
nim -o cust -afixes=update_all Autonome1
```

7. Pour installer la machine `poissonchat` avec le contenu de l'**installp_bundle** `bundle1`, commencez par affecter les ressources en entrant :

```
nim -o allocate -a installp_bundle=bundle1 \  
-a lpp_source=images1 poissonchat
```

Ensuite, lancez l'opération `cust` en entrant :

```
nim -o cust poissonchat
```

maint

1. Pour désinstaller les produits logiciels `bos.INed` et `adt` à partir du spot `spot1`, entrez :

```
nim -o maint -a installp_flags="-u" \  
-a filesets="bos.INed adt" spot1
```

2. Pour désinstaller les options `bos.INed` et `adt` à partir du spot `spot1`, de sorte que l'**installp_bundle**, `bundle2`, contienne les noms des options installables, entrez :

```
nim -o maint -a installp_flags="-u" \  
-a installp_bundle=bundle2 spot1
```

3. Pour procéder à un nettoyage après une installation logicielle interrompue sur le spot `spot1`, entrez :

```
nim -o maint -a installp_flags="-C" spot1
```

4. A partir du maître, pour désinstaller les produits logiciels `bos.INed` et `adt` à partir de la machine autonome `auto1`, entrez :

```
nim -o maint -a installp_flags="-u" \  
-a filesets="bos.INed adt" stand1
```

5. A partir du maître, pour effectuer un nettoyage depuis une installation logicielle interrompue sur la machine autonome `auto1`, entrez :

```
nim -o maint -a installp_flags="-C" stand1
```

dkls_init

Pour initialiser l'environnement d'une station de travail sans disque appelée `syzygy` en utilisant les ressources `spot1`, `root1`, `dump1` et `paging1`, commencez par les affecter en entrant :

```
nim -o allocate -a spot=spot1 -a root=root1 -a dump=dump1 \  
-a paging=paging1 syzygy
```

Ensuite, initialisez les ressources de la machine client en entrant :

```
nim -o dkls_init syzygy
```

dtls_init

Pour initialiser l'environnement d'une station de travail sans données appelée `syzygy` en utilisant les ressources `spot1`, `root1` et `dump1`, commencez par les affecter en entrant :

```
nim -o allocate -a spot=spot1 -a root=root1 -a dump=dump1 syzygy
```

Ensuite, initialisez les ressources de la machine client en entrant :

```
nim -o dtls_init syzygy
```

fix_query

Pour répertorier les informations concernant les corrections installées sur le client `Autonome1` pour 20 numéros APAR, créez le fichier `/tmp/apar.list` avec un numéro APAR par ligne, comme indiqué ci-après :

```
IX123435  
IX54321  
IX99999  
...
```

puis entrez :

```
nim -o define -t fix_bundle -alocation=/tmp/apar.list \  
-aserver=master fix_bun  
nim -o allocate -a fix_bundle=fix_bun Autonome1  
nim -o fix_query Autonome1
```

lppchk

Pour vérifier la version de l'ensemble de fichiers et la cohérence requise sur le SPOT spot1, entrez :

```
nim -o lppchk spot1
```

Exemples sous AIX version 4.2 ou ultérieure

allocate

1. Pour configurer automatiquement une machine avec les services de résolution de nom après l'installation du BOS, créez le fichier `/exports/resolv.conf`, avec un contenu semblable à celui indiqué ci-après :

```
nameserver      129.35.143.253
nameserver      9,30,1990,2
domain          austin.ibm.com
```

puis entrez :

```
nim -o define -t resolv_conf -a location=/exports/resolv.conf \
-a server=master rconf1
```

Avant de lancer l'opération **bos_inst**, affectez cette ressource avec d'autres options obligatoires et facultatives en entrant :

```
nim -o allocate -a spot=spot1 -a lpp_source=images1 \
-a bosinst_data=bid1 -a resolv_conf=rconf1 client1
```

2. Pour affecter toutes les ressources applicables à des machines autonomes à partir du groupe de ressources NIM `res_grp1` à la machine `mac1`, entrez :

```
nim -o allocate -a group=res_grp1 mac1
```

bos_inst

1. Pour installer la machine `poissonclown` tout en affectant automatiquement les ressources `spot1`, `images1`, `bosinst_data1` et `rconf1` au démarrage de l'opération **bos_inst**, entrez :

```
nim -o bos_inst -a spot=spot1 -a lpp_source=images1 \
-a bosinst_data=bosinst_data1 -a resolv_conf=rconf1 poissonclown
```

2. Pour utiliser les ressources par défaut lors de l'installation de la machine `mac1`, entrez :

```
nim -o bos_inst mac1
```

change

1. La carte identifiée par le nom d'hôte `sailfish2.austin.ibm.com` est rattachée à un réseau en anneau à jeton. Pour définir une interface secondaire pour cette carte sur le maître NIM, commander à NIM de localiser le réseau NIM représentant le réseau ethernet rattaché et, s'il ne le trouve pas, de définir un réseau NIM avec un masque de sous-réseau de `255.255.255.128`, entrez :

```
nim -o change -a if2="find_net sailfish2.austin.ibm.com 0" \
-a net_definition="tok 255.255.255.128" -a ring_speed2=16 master
```

Remarque : Un nom par défaut est généré pour le réseau et aucune information de routage n'est spécifiée pour le nouveau réseau.

2. Pour définir les routes par défaut pour les réseaux `net1` et `net2` qui utilisent respectivement les passerelles par défaut `gw1` et `gw2`, entrez les commandes suivantes :

```
nim -o change -a routing1="default gw1" net1
nim -o change -a routing1="default gw2" net2
```


3. Pour désigner les ressources définies par le groupe de ressources `grp_res1` comme le groupe de ressources toujours affecté par défaut lors des opérations les nécessitant, entrez :

```
nim -o change -a default_res=grp_res1 master
```

cust

1. Pour mettre à jour tous les logiciels sur le client `Autonome1`, avec les dernières mises à jour de la ressource **lpp_source** `updt_images`, entrez :

```
nim -o cust -a lpp_source=updt_images -a fixes=update_all \
Autonome1
```

2. Pour installer sur la machine `poissonchat` le contenu de l'**installp_bundle** `bundle1`, tout en affectant cette ressource et la **lpp_source** `images1` lors de l'exécution de l'opération **cust**, entrez :

```
nim -o cust -a installp_bundle=bundle1 -a lpp_source=images1 \
poissonchat
```

define

1. Pour définir un groupe de machines nommé `DisklsMac1` avec des membres qui sont des machines sans disque NIM nommées `diskls1`, `diskls2` et `diskls3`, entrez :

```
nim -o define -t mac_group -a add_member=diskls1 \
-a add_member=diskls2 -a add_member=diskls3 DisklsMac1
```

2. Pour définir un groupe de ressources nommé `DisklsRes1` avec les ressources `spot1`, `root1`, `dump1`, `paging1`, `home1` et `tmp1`, entrez :

```
nim -o define -t res_group -a spot=spot1 -a root=root1 \
-a dump=dump1 -a paging=paging1 -a home=home1 -a tmp=tmp1 \
DisklsRes1
```

3. Pour afficher l'espace requis pour définir la ressource **mksysb**, `mksysb2` et créer l'image `mksysb` du client `client1`, pendant la définition de la ressource, l'image étant localisée dans `/resources/mksysb.image` sur le maître, entrez :

Remarque : Cette action montrant simplement l'espace requis pour l'opération, la création de `mksysb` ou de ressource N'a PAS lieu.

```
nim -o define -t mksysb -a server=master \
-a location=/resources/mksysb.image -a source=client1 \
-a mk_image=yes -a size_preview=yes mksysb2
```

4. Pour définir la ressource **mksysb**, `mksysb2` et créer l'image `mksysb` du client `client1` pendant la définition de la ressource, l'image étant localisée dans `/resources/mksysb.image` sur le maître, entrez :

```
nim -o define -t mksysb -a server=master \
-a location=/resources/mksysb.image -a source=client1 \
-a mk_image=yes mksysb2
```

5. Pour définir la ressource **mksysb**, `mksysb2` et créer l'image `mksysb` du client `client1` pendant la définition de la ressource, les indicateurs `mksysb` utilisés pour créer l'image étant **-em** et l'image localisée dans `/resources/mksysb.image` sur le maître, entrez :

```
nim -o define -t mksysb -a server=master \
-a location=/resources/mksysb.image -a source=client1 \
-a mk_image=yes -a mksysb_flags=em mksysb2
```

6. Pour définir la ressource **exclude_files**, `exclude_file1`, localisée dans `/resources/exclude_file1` sur le maître, entrez :

```
nim -o define -t exclude_files -a server=master \
-a location=/resources/exclude_file1 exclude_file1
```

7. La machine `poissonlune`, au nom d'hôte `poissonlune_t.lab.austin.ibm.com`, a son interface principale rattachée à un réseau en anneau à jeton avec une vitesse d'anneau de 16 mégabits. Pour définir `sébaste` comme machine autonome dans l'environnement NIM et demander à NIM de localiser le nom du réseau auquel est rattaché son interface principale, entrez :

```
nim -o define -t standalone -a if1="find_net \  
redfish_t.lab.austin.ibm.com 0" -a ring_speed1=16 poissonlune
```

8. La machine `poissonrouge`, dont le nom d'hôte est `poissonrouge_e.lab.austin.ibm.com`, a son interface principale rattachée à un réseau ethernet, **cable_type** ayant la valeur **bnc**. Pour définir `poissonrouge` comme une machine sans disque dans l'environnement NIM et demander à NIM de localiser le nom du réseau auquel est rattachée son interface principale, et en cas d'échec, de faire en sorte que NIM définisse un réseau NIM sous le nom `ent_net`, avec un masque de sous-réseau `255.255.255.128` et une route par défaut utilisant la passerelle avec le nom d'hôte `lab_gate`, entrez :

```
nim -o define -t diskless -a if1="find_net \  
bluefish_e.lab.austin.ibm.com 0" -a net_definition="ent \  
255.255.255.128 lab_gate 0 ent_net" -a cable_type=bnc poissonlune
```

Remarque : Spécifiez 0 à la place de la passerelle du maître dans l'attribut **net_definition** s'il existe déjà une route par défaut pour le maître ; sinon, spécifiez la passerelle du maître.

dkls_init

1. Pour initialiser l'environnement pour une station de travail sans disque nommée `syzygy`, entrez :

```
nim -o dkls_init syzygy
```

2. Pour exclure le membre `diskls2` des opérations sur le groupe de machines `DisklsMacsl`, puis initialiser les autres membres tout en affectant les ressources sans disque définies par le groupe de ressources `ResSsdis1`, entrez les deux commandes suivantes :

```
nim -o select -a exclude=diskls2 DisklsMacsl  
nim -o dkls_init -a group=DisklsRes1 DisklsMacsl
```

3. Pour initialiser le groupe de machines sans disque défini par le groupe `grpdt1`, tout en affectant les ressources obligatoires et facultatives définies par le groupe de ressources `grpres_dis1`, à l'exécution de l'opération **dkls_init**, entrez :

```
nim -o dkls_init -a group=grpdt1 grpres_dis1
```

dtls_init

1. Pour initialiser l'environnement pour une station de travail sans données nommée `syzygy`, entrez :

```
nim -o dtls_init syzygy
```

2. Pour exclure le membre `dataless1` des opérations sur le groupe de machines `DatalsMacsl`, puis initialiser les autres membres tout en affectant les ressources sans données définies par le groupe de ressources `DatalsRes1`, entrez les deux commandes suivantes :

```
nim -o select -a exclude=datals2 DatalsMacsl  
nim -o dtls_init -a group=DatalsMacsl DatalsRes1
```

3. Pour initialiser le groupe de machines sans données défini par le groupe `DatalsMacsl`, tout en affectant les ressources obligatoires et facultatives définies par le groupe de ressources `DatalsRes1`, à l'exécution de l'opération **dkls_init**, entrez :

```
nim -o dtls_init -a group=DatalsMacsl DatalsRes1
```

lppchk

Pour vérifier les totaux de contrôle de fichier pour tous les modules commençant par `bos` sur les cibles NIM dans le groupe de machines autonomes `grpmacl`, en affichant les informations d'erreur détaillées et en mettant à jour la base de données logicielle pour une correspondance avec le total de contrôle de fichier réel en cas de détection d'erreur, entrez :

```
nim -o lppchk -a lppchk_flags='-c -m3 -u' \  
-a filesets='bos*' macgrp1
```

Comme l'opération **lppchk** s'exécute par défaut en arrière-plan sur les membres du groupe, entrez, pour afficher la sortie de la commande **lppchk** :

```
nim -o showlog -a log_type=lppchk grpmacl
```

maint

A partir du maître, pour désinstaller les produits logiciels `bos.INed` et `adt` d'une machine autonome, `auto1`, de sorte qu'**installp_bundle**, `bundle2`, contienne le nom des options installables, entrez :

```
nim -o maint -a installp_flags="-u" \  
-a installp_bundle=bundle2 stand1
```

maint_boot

Pour activer le client autonome NIM, `auto1`, pour qu'il s'amorce en mode maintenance, entrez :

```
nim -o maint_boot stand1
```

Cette commande déclenche l'amorçage de la maintenance, mais vous devez lancer l'amorçage du réseau en local à partir de `stand1`.

showlog

Pour afficher les journaux d'amorçage définis par le groupe `MacSsdisk1`, entrez :

```
nim -o showlog -a log_type=boot DisklsMacsl
```

showres

1. Pour afficher le contenu du script de configuration `script1`, entrez :

```
nim -o showres script1
```

2. Pour afficher le contenu de la ressource `bosinst.data` `bosinst_data1`, entrez :

```
nim -o showres bosinst_data1
```

3. Pour lister tous les ensembles de fichiers dans la ressource `lpp_source` `lpp_source1`, entrez :

```
nim -o showres lpp_source1
```

4. Pour lister tous les ensembles de fichiers dans la ressource `lpp_source` `lpp_source1` relatifs à tous les produits installés sur la machine `machine1`, entrez :

```
nim -o showres -a reference=machine1 lpp_source1
```

5. Pour lister les instructions utilisateur pour les ensembles de fichiers `bos.INed` et `xlC.rte` sur la `lpp_source` `lpp_source1`, entrez :

```
nim -o showres -a filesets="bos.INed xlC.rte" \  
-a installp_flags="qi" lpp_source1
```

6. Pour afficher tous les problèmes corrigés par le logiciel sur la `lpp_source` `lpp_source1`, entrez :

```
nim -o showres -a instfix_flags="T" lpp_source1
```

Exemples sous AIX version 4,3 ou ultérieure

alt_disk_install

1. Pour installer une ressource **mksysb** `all_devices_mysysb` sur le client `roundrock`, sur `disque4` et `disque5`, à l'aide de la ressource **image_data** `image_data_shrink`, le débogage étant activé, entrez :

```
nim -o alt_disk_install -a source=mksysb\  
-a image_data=image_data_shrink\  
-a debug=yes\  
-a disk='disque4 disque5' roundrock
```

2. Pour cloner un **rootvg** sur le client `austin`, sur le `disque2`, mais en n'exécutant que les `phase1` et `phase2` (et en laissant les systèmes de fichier `/alt_inst` montés), entrez :

```
nim -o alt_disk_install -a source=rootvg\  
-a disk='disque2'\  
-a phase=12 austin
```

Fichiers

`/etc/niminfo` Contient des variables utilisées par NIM.

Voir aussi

Les commandes `lsnim`, `nimclient`, `nimconfig` et `nimit`.

Le fichier `.info`.

Commande nimclient

Objet

Permet l'exécution d'opérations NIM à partir d'un client NIM.

Syntaxe

Activation/désactivation des droits d'accès en amont du maître NIM

Commande **nimclient**

Activation/désactivation des droits d'accès en amont du maître NIM

— **nimclient** — $\left[\begin{array}{l} -p \\ -P \end{array} \right]$ —

Listage des informations sur l'environnement NIM

Commande **nimclient**

Listage des informations sur l'environnement NIM

— **nimclient** — -l *ParamètreLsnim* —

Définition de la date et de l'heure à celle du maître NIM

Commande **nimclient**

Définition de la date et de l'heure à celle du maître NIM

— **nimclient** — -d —

Exécution d'une opération NIM

Commande **nimclient**

Exécution d'une opération NIM

— **nimclient** — -O *Opération* — $\left[\begin{array}{l} -a \text{ } \textit{Attribut} = \textit{Valeur} \end{array} \right]$ —

Description

La commande **nimclient** est utilisée par les stations de travail clients NIM pour obtenir des ressources NIM. Cette commande peut activer/désactiver la capacité du serveur du maître NIM à lancer l'installation et la personnalisation de la station de travail. En outre, **nimclient** permet de générer une liste des ressources NIM disponibles ou d'afficher celles déjà affectées au client. Il est également possible d'exécuter un ensemble limité d'opérations NIM à l'aide de **nimclient** accompagnée de l'indicateur **-o**.

Indicateurs

-a <i>Attribut= Valeur</i>	Transmet les informations aux opérations NIM. Via le maître Ayez recours à la commande lsnim-q <i>Opération-t Type</i> pour obtenir la liste des attributs autorisés pour une opération spécifique. Via le client Ayez recours à la commande nimclient-l-q <i>Opération-t Type</i> pour obtenir la liste des attributs autorisés pour une opération spécifique.
-d	Synchronise la date et l'heure du client avec celles du maître.
-l <i>paramètres</i> <i>Lsnim</i>	Exécute la commande lsnim sur le maître avec les paramètres lsnim spécifiés. Tous les paramètres utilisés avec cette option doivent respecter les règles de syntaxe de la commande lsnim . La syntaxe de lsnim requiert quelquefois l'utilisation d'un nom d'objet NIM. Consultez le fichier /etc/niminfo pour connaître le nom NIM de la machine.
-o <i>Opération</i>	Exécute l'opération spécifiée. Les possibilités sont les suivantes : allocate Affecte une ressource à utiliser. bos_inst Exécute une installation du BOS. change Modifie les attributs d'un objet. check Vérifie le statut d'un objet NIM. cust Exécute la personnalisation du logiciel. deallocate Désaffecte une ressource. diag Active une machine pour l'amorçage d'une image de diagnostic.

Opérations sous AIX version 4.2 ou ultérieure

maint_boot	Permet à une machine de s'amorcer en mode maintenance. Cette commande n'est valable que pour AIX version 4.2 ou ultérieures.
reset	Réinitialise l'état NIM d'un objet.
showres	Affiche le contenu d'une ressource NIM. Cette opération ne s'applique qu'à AIX version 4.2 ou ultérieures.
-p	Autorise le maître NIM à lancer des commandes.
-P	Interdit au maître NIM de lancer des commandes. Remarque : Le maître peut passer outre cette restriction avec l'indicateur -F .

Sécurité

Contrôle d'accès : vous devez être utilisateur racine pour exécuter la commande **nimclient**.

Exemples

1. Pour répertorier l'ensemble des ressources NIM à la disposition de la machine NIM `pluto`, entrez :

```
nimclient -l -L pluto
```
2. Pour répertorier l'ensemble des SPOT à la disposition de la machine NIM `pluto`, entrez :

```
nimclient -l -L -t spot pluto
```
3. Pour répertorier les opérations pouvant être lancées à partir de cette machine, entrez :

```
nimclient -l -p -s pull_ops
```
4. Pour empêcher le maître NIM d'exécuter des commandes localement sur le client, entrez :

```
nimclient -P
```
5. Pour affecter la ressource `spot monspot`, la ressource **lpp_source** `images` et le fichier paquet **installp** `dept_bundle`, entrez :

```
nimclient -o allocate -a spot=mypspot -a lpp_source=images \  
-a installp_bundle=dept_bundle
```
6. Pour exécuter l'installation d'un système de base après l'affectation des ressources requises, entrez :

```
nimclient o bos_inst
```
7. A partir d'un client autonome, pour affecter une ressource **lpp_source** et installer un produit logiciel de sorte que l'image de l'option installable `adt` soit contenue dans la ressource **lpp_source**, `images`, entrez :

```
nimclient -o allocate -a lpp_source=images \  
puis entrez :  
nimclient -o cust -a filesets="adt"
```
8. A partir d'un client autonome, pour affecter une ressource **lpp_source** et installer un produit logiciel de sorte que l'image de l'option installable `adt` soit contenue dans la ressource **lpp_source**, `images`, et que le nom de l'option installable figure dans le fichier **installp_bundle**, `bundle3`, entrez :

```
nimclient -o allocate -a lpp_source=images \  
-a installp_bundle=bundle3  
puis entrez :  
nimclient -o cust
```
9. Pour installer toutes les mises à jour d'ensembles de fichiers associées au numéro APAR `IX12345`, et résidant sur la ressource **lpp_source** `updt_images`, entrez :

```
nimclient -o allocate -a lpp_source=updt_images  
nimclient -o cust -afixes=IX12345
```
10. Pour mettre à jour tous les logiciels installés sur le client avec les dernières mises à jour de la ressource **lpp_source** `updt_images`, entrez :

```
nimclient -o allocate -a lpp_source=updt_images  
nimclient -o cust -afixes=update_all
```

Exemples sous AIX version 4.2 ou ultérieure

1. Pour activer l'amorçage du système en mode maintenance en utilisant une ressource SPOT_{spot1}, entrez :

```
nimclient -o maint_boot -a spot=spot1
```

Cette commande déclenche l'amorçage de la maintenance, mais vous devez lancer l'amorçage du réseau en local.

2. Pour afficher le contenu du script de configuration `script1`, entrez :

```
nimclient -o showres -a resource=script1
```

3. Pour afficher le contenu de la ressource `bosinst.data` `bosinst_data1`, entrez :

```
nimclient -o showres -a resource=bosinst_data1
```

4. Pour lister tous les ensembles de fichiers dans la ressource `lpp_source` `lpp_source1` relatifs à tous les produits installés sur la machine `machine1`, à partir de la machine client NIM `machine1`, entrez :

```
nimclient -o showres -a resource=lpp_source1
```

L'attribut **reference** est automatiquement fourni par la commande **nimclient**.

5. Pour lister les instructions utilisateur pour les ensembles de fichiers `bos.INed` et `xlC.rte` sur la `lpp_source` `lpp_source1`, entrez :

```
nimclient -o showres -a filesets="bos.INed xlC.rte" \  
-a resource=lpp_source1 -a installp_flags="qi"
```

6. Pour afficher tous les problèmes corrigés par le logiciel sur la `lpp_source` `lpp_source1`, entrez :

```
nimclient -o showres -a instfix_flags="T" -a resource=lpp_source1
```

7. Pour installer les ensembles de fichiers répertoriés dans l'**installp_bundle** `client_bundle` de NIM en utilisant la **lpp_source** `client_images`, tout en affectant automatiquement ces ressources lors de l'installation, entrez :

```
nimclient -o cust -a installp_bundle=client_bundle \  
-a lpp_source=client_images
```

8. Pour exécuter une installation du système de base tout en affectant automatiquement toutes les ressources applicables provenant du groupe de ressources `client_grp`, entrez :

```
nimclient -o bos_inst -a group=client_grp
```

9. Pour exécuter une installation du système de base tout en affectant automatiquement toutes les ressources applicables provenant du groupe de ressources définis comme groupe de ressources par défaut sur le maître, entrez :

```
nimclient o bos_inst
```

Fichiers

`/etc/niminfo` Contient des variables utilisées par NIM.

Voir aussi

Les commandes **lsnim**, **nim**, **nimconfig** et **niminit**.

Le fichier **.info**.

Commande `nimconfig`

Objet

Initialise le module maître NIM.


Syntaxe

Pour initialiser le module maître NIM

Commande `nimconfig`

Pour initialiser le module maître NIM

— `nimconfig` — `-a pif_name=`*Pif* — `-a netname=`*NomObjet* →



Pour reconstituer le fichier `/etc/niminfo` :

Commande `nimconfig`

Pour reconstituer le fichier `/etc/niminfo` :

— `nimconfig` — `-r`

Description

La commande `nimconfig` initialise le module maître NIM. Vous devez initialiser le module avant de pouvoir utiliser une autre commande NIM. Lorsque vous fournissez les attributs corrects à l'aide de l'indicateur `a`, la commande `nimconfig` initialise l'environnement NIM en exécutant les tâches suivantes :

- Définition de l'objet réseau spécifié au paramètre *NomObjet* pour représenter le réseau auquel l'interface principale du maître NIM, spécifiée par le paramètre *Pif*, est connectée.
- Achèvement de la définition du maître NIM en le connectant à l'objet réseau qui vient d'être défini.
- Définition d'un objet ressource pour qu'il représente la source d'amorçage du réseau, qui est gérée automatiquement par NIM.
- Définition d'un objet ressource pour qu'il représente les scripts de personnalisation que constitue automatiquement NIM pour exécuter la personnalisation.
- Lance le démon de communication **NIM**, **nimesis**.

Indicateurs

- a** Affecte les paires attribut=valeur suivantes :
- pif_name=***Pif* Indique l'interface de réseau principale pour le maître NIM. Cette valeur doit être un nom d'interface logique (comme tr0 ou en0) à l'état disponible.
- master_port=***NuméroPort*
Spécifie le numéro de port du démon **nimesis** utilisé pour les communications du client NIM.
- netname=***NomObjet*
Spécifie le nom que vous voulez faire utiliser à la commande **nimconfig** lors de la création de l'objet réseau qui doit représenter le réseau auquel se connecte l'interface principale du maître.
- ring_speed=***Vitesse*
Vitesse en Mbits par seconde. Obligatoire quand **pif_name** fait référence à un réseau en anneau à jeton.
Valeurs autorisées :
- 4
 - 16
- cable_type=***TypeCâble*
Spécifie le type de câble ethernet. Obligatoire quand **pif_name** fait référence à un réseau ethernet. Valeurs autorisées :
- bnc
 - dix
 - N/A (non disponible)
- Attributs d'AIX version 4.2 ou ultérieure :**
- registration_port=***NuméroPort*
Spécifie le numéro de port utilisé pour inscrire le client NIM. Cet attribut ne concerne qu'AIX version 4.2 ou ultérieures.
- Remarque :** En l'absence de spécification de numéros de port sur la ligne de commande, les numéros de port du fichier **/etc/services** pour NIM sont utilisés. Si le fichier **/etc/services** ne contient pas d'entrées de ports NIM **nim** et **nimreg**, les valeurs par défaut de 1058 pour **master_port** et 1059 pour **registration_port** sont utilisées.
- r** Reconstitue le fichier **/etc/niminfo** sur le maître à l'aide des informations existant déjà dans la base de données NIM. Notez que si le module **bos.sysmgmt.nim.master** n'a pas été configuré sur cette machine, cette option échoue. Elle est proposée en cas de suppression accidentelle du fichier **/etc/niminfo** par un utilisateur.

Sécurité

Contrôle d'accès : Vous devez être utilisateur racine pour exécuter **nimconfig**.

Exemples

1. Pour initialiser l'environnement NIM utilisant l'anneau en jeton et les ports NIM par défaut pour les communications par réseau, entrez :

```
nimconfig -a pif_name=tr0 -a netname=net1 -a ring_speed=16
```

2. Pour initialiser l'environnement NIM en utilisant les ports ethernet et NIM par défaut, entrez :

```
nimconfig -a pif_name=en0 -a master_port=1058 \  
-a netname = net2 -a cable_type=bnc
```

3. Pour reconstruire le fichier **/etc/niminfo** sur le maître NIM lorsque cette machine est déjà configurée en tant que maître, entrez :

```
nimconfig -r
```

4. Pour initialiser le maître NIM à l'aide d'une interface réseau ATM, entrez :

```
nimconfig -a pif_name=at0 -a master_port=1058 -a netname=ATMnet
```

Remarque : Comme l'interface d'un réseau ATM ne prend actuellement pas en charge l'amorçage via le réseau, cette opération définira un objet réseau Generic correspondant au sous-réseau du client .

Exemples sous AIX version 4.2 ou ultérieure

Pour initialiser l'environnement NIM à l'aide du port TCP/IP 1060 pour les communications client NIM et du port TCP/IP 1061 pour l'enregistrement du client NIM, entrez :

```
nimconfig -a pif_name=tr0 -a netname=net2 -a master_port=1060 \  
-a registration_port=1061 -a ring_speed=16
```

Fichiers

/etc/niminfo Contient des variables utilisées par NIM.

Voir aussi

Les commandes **lsnim**, **nim**, **nimclient** et **niminit**.


Le fichier **.info**.

Commande nimdef

Objet

Définition des clients NIM à partir d'un fichier strophe. Cette commande n'est valable que pour AIX version 4.2 ou ultérieures.

Syntaxe



Description

La commande **nimdef** analyse un fichier strophe de définition pour constituer les commandes requises pour ajouter les définitions de clients NIM à l'environnement NIM.

La commande **nimdef** peut en outre créer automatiquement les réseaux NIM et les groupes machine NIM dans l'environnement NIM pour prendre en charge les définitions des nouveaux clients.

Remarque : Vous devez configurer le maître NIM avant d'utiliser la commande **nimdef**.

Règles du fichier de définition client

Le format du fichier de définition client doit respecter les règles suivantes :

- L'en-tête de strophe doit être suivi de lignes d'attributs de la forme *Attribut = Valeur*.
- Si vous définissez plusieurs fois un attribut dans une même strophe, seule la dernière définition est prise en compte, sauf s'il s'agit de l'attribut **machine_group**. Si vous spécifiez plusieurs attributs **machine_group**, ils sont tous appliqués à la définition de la machine.
- Si vous spécifiez un mot-clé d'attribut incorrect, la définition de l'attribut n'est pas prise en compte.
- Chaque ligne du fichier ne doit comporter qu'une définition d'en-tête ou d'attribut.
- Il ne peut y avoir qu'une strophe dans un fichier de définition, pour chaque nom d'hôte de machine.
- Si l'entrée d'en-tête de la strophe est le mot-clé **default**, la strophe doit définir les valeurs par défaut.
- Vous pouvez spécifier une valeur par défaut pour tout attribut de machine, à l'exception du nom d'hôte de machine. Si vous ne spécifiez pas d'attribut pour une machine, mais une valeur par défaut, c'est cette dernière qui est utilisée.
- Vous pouvez spécifier et modifier des valeurs par défaut n'importe où dans le fichier de définition. Une fois qu'une valeur par défaut est définie, elle s'applique à toutes les définitions qui suivent.
- Pour désactiver une valeur par défaut pour toutes les définitions de machine suivantes, définissez la valeur de l'attribut à **nothing** dans une strophe par défaut.
- Pour désactiver une valeur par défaut pour la définition d'une machine unique, définissez la valeur de l'attribut à **nothing** dans la strophe de la machine.
- Vous pouvez intégrer des commentaires au fichier de définition du client. Il suffit de les introduire par le signe dièse (#).
- L'analyse du fichier de définition au niveau des mots-clés d'attribut/en-tête et des valeurs ne prend pas en compte les caractères de tabulations ni les espaces.

Mots-clés dans le fichier de définition client

Le fichier de définition client utilise les mots-clés suivants pour spécifier les attributs machine :

Attributs obligatoires

cable_type	Type du câble de la machine. Obligatoire si network_type est ent .
gateway	Nom d'hôte ou adresse IP de la passerelle par défaut utilisée par la machine. Si la machine n'en utilise pas, spécifiez 0 (zéro) pour cet attribut.
machine_type	Type de la machine : autonome , sans disque ou sans données .
network_type	Type de carte réseau de la machine : ent ou tok .
ring_speed	Vitesse de l'anneau de la machine. Obligatoire si network_type est tok .
subnet_mask	Masque de sous-réseau utilisé par la machine.

Attributs facultatifs

nim_name	Nom NIM à utiliser pour une machine. Ayez recours à cet attribut si le nom NIM est différent du nom d'hôte. Par défaut, le nom NIM donné à une machine est le nom d'hôte de la machine, sans les informations de domaine. Si vous utilisez des noms d'hôte non uniques dans différents domaines, il y a conflit car le même nom NIM sert aux deux machines. Dans un environnement de ce type, définissez cet attribut pour les définitions de machine concernées.
plate-forme	Spécifie la plate-forme matérielle de la machine. En l'absence de spécification, rs6k est la valeur par défaut utilisée.
net_adptr_name	Nom de la carte réseau utilisée par la machine (tok0 , ent0 , etc.).
netboot_kernel= <i>NetbootKernelType</i>	Type de noyau à utiliser pour amorcer le client via le réseau. Valeurs possibles de netboot_kernel : up ou mp .
ipl_rom_emulation	Unité à utiliser pour l'émulation IPL ROM (/dev/fd0 , /dev/rmt0 , etc.).
primary_interface	Spécifie le nom d'hôte utilisé pour la définition originale de la machine. Utilisez cet attribut si la strophe actuelle ne sert qu'à définir une interface supplémentaire pour une machine définie dans l'environnement NIM.
master_gateway	Passerelle utilisée par le maître NIM pour atteindre cette machine si elle se trouve sur un autre réseau. Cet attribut n'est pas nécessaire si cette machine est définie sur un réseau déjà défini dans l'environnement NIM ou si une passerelle par défaut est spécifiée pour le réseau du maître NIM.
machine_group	Groupe ou groupes auxquels ajouter la machine lorsqu'elle est définie.
comment	Commentaire à intégrer à la définition de la machine. La chaîne de commentaire doit être entre guillemets ("").

Erreurs de strophe du fichier de définition client

Une strophe de définition est incorrecte dans les cas suivants :

- Le nom d'hôte utilisé dans l'en-tête de strophe pour la définition n'est pas interprétable.
- Un attribut obligatoire manque.
- Vous spécifiez une valeur incorrecte pour un attribut.
- Il se produit une incohérence d'attribut. Ainsi, vous ne pouvez pas spécifier **network_type=tok** et **cable_type=bnc** dans la même strophe.
- Une incohérence groupe-type s'est produite. Ainsi, vous ne pouvez pas spécifier un groupe pour une machine si celui-ci intègre des machines autonomes et que vous spécifiez **machine_type=diskless**.
- Il y a plusieurs définitions de machine avec le même nom d'hôte.
- Il y a une définition de machine pour une machine déjà définie dans l'environnement NIM.
- La valeur de **primary_interface** dans une définition de machine ne correspond à aucun nom d'hôte de machine définie ou d'une définition de strophe.
- La valeur de **primary_interface** dans une définition de machine correspond au nom d'hôte d'une autre définition de machine, mais celle-ci est incorrecte.

Exemple de fichier de définition client

```
# Set default values.
default:
    machine_type = standalone
    subnet_mask  = 255.255.240.0
    gateway      = gateway1
    network_type = tok
    ring_speed   = 16
    platform     = rs6k
    machine_group = all_machines

# Define the machine "lab1"
# Take all defaults.
lab1:

# Define the machine "lab2"
# Take all defaults and specify 2 additional attributes.
# The machine "lab2" uses IPL ROM emulation, and will be added to
# the machine groups "all_machines" and "lab_machines".
lab2:
    ipl_rom_emulation = /dev/fd0
    machine_group = lab_machines

# Define the machine "lab3"
# Take all defaults, but do not add the machine to the default
# group.
lab3:
    machine_group=

# Define the machine "lab4"
# Take all defaults, but do not add "lab4" to the default group
# "all_machines".
# Instead add it to the groups "lab_machines" and "new_machines".
lab4:
    machine_group=
    machine_group = lab_machines
    machine_group = new_machines

# Change the default "platform" attribute.
default:
    platform = rspc

# define the machine "test1"
# Take all defaults and include a comment.
test1:
    comment = "Cette machine est une machine test."
```

Indicateurs

- c** Génère des commandes à partir d'un fichier de définition client. Cet indicateur traite le fichier de définition et génère les commandes à ajouter aux définitions. Les commandes ne sont pas appelées, mais affichées sous forme de script KSH que vous pouvez rediriger dans un fichier et rappeler ultérieurement.
- d** Définit des machines à partir d'un fichier de définition client. Cet indicateur traite le fichier de définition et appelle les commandes à ajouter aux définitions de l'environnement NIM.

- f** *Nom* Spécifie le nom du fichier de définition client.
- p** Affiche un aperçu du fichier de définition client. Cet indicateur traite le fichier de définition mais n'ajoute pas de machines à l'environnement NIM. Affiche :
- Toutes les strophes de définition NIM complètes et correctes.
 - Toutes les interfaces supplémentaires qui seront définies pour les machines.
 - Toutes les strophes de définition non correctes et la raison de leur échec.
 - Tous les nouveaux groupes de machines et les membres à ajouter.
 - Tous les groupes de machines existants et les membres à ajouter.
 - Toutes les définitions de réseau à ajouter à l'environnement NIM.
 - Les commandes à appeler pour ajouter chaque nouvelle machine.
 - Les commandes à appeler pour ajouter chaque interface de machine supplémentaire.
 - Les commandes à appeler pour créer de nouveaux groupes de machines et ajouter leurs membres.
 - Les commandes à appeler pour ajouter de nouveaux membres à des groupes de machines existants.
- Remarque :** Nous recommandons de spécifier l'indicateur **-p** sur un fichier de définition client pour vérifier l'exactitude de toutes les strophes avant de l'utiliser pour l'ajout de machines.

Exit Status

Cette commande renvoie les valeurs de sortie suivantes :

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 0 | Opération terminée. |
| !0 | Une erreur s'est produite. |

Sécurité

Contrôle d'accès : Vous devez détenir des privilèges d'utilisateur root pour exécuter cette commande.

Événements d'audit : N/A (non disponible)

Exemples

- Pour prévisualiser le fichier de définition client **client.defs**, entrez :

```
nimdef -p -f client.defs
```
- Pour ajouter les clients NIM décrits dans le fichier de définition **client.defs**, entrez :

```
nimdef -d -f client.defs
```
- Pour créer le script kshell **client.add** pour ajouter les clients NIM décrits dans le fichier de définition **client.defs**, entrez :

```
nimdef -c -f client.defs > client.add
```

Fichiers

/usr/sbin/nimdef Contient la commande/le démon **nimdef**.

Voir aussi

Les commandes **lsnim**, **nim**, **nimclient** et **nimconfig**.

Commande **niminit**

Objet

Configure le module client NIM.


Syntaxe

Pour configurer le module client NIM :

Commande **niminit**

Pour configurer le module client NIM :

— **niminit** — **-a name=***Nom* — **-a pif_name=***Pif* — **-a master=***NomHôte* →



Pour reconstituer le fichier **/etc/niminfo**

Commande **niminit**

Pour reconstituer le fichier **/etc/niminfo :**

— **niminit** — **-a name=***Nom* — **-a master=***NomHôte* →

► **-a master_port=** *NuméroPort*

Description

La commande **niminit** configure le module client NIM. Cette opération doit obligatoirement précéder l'utilisation de la commande **nimclient**. Lorsque les attributs obligatoires sont fournis à la commande **niminit**, un nouvel objet machine est créé pour représenter la machine sur laquelle est exécutée la commande **niminit**. En cas d'aboutissement de la commande **niminit**, la machine peut participer à l'environnement NIM.

Une fois le module client NIM configuré, il est possible de relancer la commande **niminit** pour reconstituer le fichier **/etc/niminfo** sur le client. Le fichier **/etc/niminfo**, exploité par la commande **nimclient**, doit être reconstruit en cas de suppression accidentelle.

Indicateurs

–a

Spécifie jusqu'à cinq attributs pour la commande **niminit**. Toutes les paires attribut=valeur ci-après sont précédées de l'indicateur –a :

name=Nom Spécifie le nom qu'utilisera NIM pour identifier la station de travail. Cet attribut est obligatoire.

pif_name=Pif Définit le nom de l'interface réseau pour toutes les communications NIM. Cet attribut est obligatoire.

master=NomHôte

Spécifie le nom d'hôte du maître NIM. Le client doit avoir la capacité d'interpréter ce nom d'hôte en adresse IP. Cet attribut est obligatoire.

master_port=NuméroPort

Spécifie le numéro de port du démon **nimesis** utilisé pour les communications NIM.

cable_type=TypeCâble

Spécifie le type de câble ethernet. Obligatoire quand **pif_name** fait référence à un réseau ethernet. Valeurs autorisées :

bnc

dix

N/A (non disponible)

ring_speed=Vitesse

Vitesse en Mbits par seconde. Obligatoire quand **pif_name** fait référence à un réseau en anneau à jeton. Valeurs autorisées :

4

16

iplrom_emu=Unité

Spécifie une unité qui contienne une image d'émulation ROM. Cette image est obligatoire pour les modèles n'ayant pas de support interne d'amorçage via l'interface réseau.

platform = TypePlateForme

Spécifie la plate-forme correspondant au type de machine du client. En l'absence de spécification de cet attribut, la valeur par défaut **rs6k** est utilisée.

Plates-formes prises en charge :

rs6k modèles monoprocesseur basés sur Micro Channel

rs6ksmp modèles multiprocesseur symétrique basés sur Micro Channel

rspc machines monoprocesseur PowerPC à bus PCI

rspcsmp machines multiprocesseur symétrique PowerPC à bus PCI

adpt_add=AdresseCarte

Spécifie l'adresse matérielle qui correspond à la carte réseau.

Attributs d'AIX version 4.2 ou ultérieure :

registration_port = Spécifie le numéro de port utilisé pour inscrire le client NIM.
NuméroPort

Remarques :

1. En l'absence de spécification de numéros de port sur la ligne de commande, les numéros de port du fichier **/etc/services** pour NIM sont utilisés. Si le fichier **/etc/services** ne contient pas d'entrées de ports NIM *nim* et *nimreg*, les valeurs par défaut de 1058 pour **master_port** et 1059 pour **registration_port** sont utilisées.
2. Les valeurs de **master_port** et **registration_port** doivent correspondre à celles utilisées par le maître NIM. Pour afficher ces dernières, lancez **lsnim -l master** sur le maître NIM.

netboot_kernel= Type de noyau à utiliser pour amorcer le client via le réseau. Valeurs
NetbootKernelType de **netboot_kernel** :

up Noyau des machines monoprocesseur

mp Noyau des machines multiprocesseur

Valeur par défaut : **up**.

Sécurité

Contrôle d'accès : Vous devez être utilisateur racine pour exécuter la commande **niminit**.

Exemples

1. Pour configurer le module client NIM sur une machine avec IPL ROM sous BOOTP, reconnu dans l'environnement NIM sous le nom *scuba*, avec *en0* comme interface principale et un câble Ethernet de type *bnc*, et spécifier que ce module communique avec le maître NIM via le nom d'hôte *manta* et les ports NIM par défaut du fichier **/etc/services**, entrez :

```
niminit -a name=scuba -a pif_name=en0 -a cable_type=bnc \  
-a master=manta
```

2. Pour reconstruire le fichier **/etc/niminfo** supprimé accidentellement par un utilisateur, avec le nom d'hôte maître *superman* et le numéro de port 1058, entrez :

```
niminit -a name=robin -a master=superman -a master_port=1058
```

3. Pour configurer le module client NIM sur un système PowerPC monoprocesseur symétrique à bus PCI, avec IPL ROM sous BOOTP, reconnu dans l'environnement NIM sous le nom *poissoncitron*, avec *en0* comme interface principale et un câble Ethernet de type *dix*, et qui communique avec le maître NIM via le nom d'hôte *baleine* et le numéro de port 1058, entrez :

```
niminit -a name=starfish -a pif_name=en0 -a cable_type=dix \  
-a master=baleine -a master_port=1058 -a platform=rspc
```

4. Pour configurer le client NIM, sur une machine à faire reconnaître sous le nom *poissonpilote* dans l'environnement NIM, en utilisant *at0* comme interface principale et en spécifiant qu'elle communique avec le maître NIM à l'aide du nom d'hôte du maître *poissonrouge* et du numéro de port 1058, entrez :

```
niminit -a name=poissonpilote -a pif_name=at0 -a  
master=poissonrouge \  
-a master_port=1058
```

Remarque : Comme l'interface d'un réseau ATM ne prend actuellement pas en charge l'amorçage via le réseau, cette opération définira un objet machine sur le maître NIM si un objet réseau Generic correspondant au sous-réseau du client est déjà défini.

5. Pour configurer le module client NIM sur un système PowerPC multiprocesseur symétrique à bus PCI, avec IPL ROM sous BOOTP, reconnu dans l'environnement NIM sous le nom `poissoncitron`, avec `en0` comme interface principale et un câble Ethernet de type `dix`, et qui communique avec le maître NIM via le nom d'hôte `baleine` et le numéro de port `1058`, entrez :

```
niminit -a name=poissoncitron -a pif_name=en0 -a cable_type=dix \  
-a master=baleine -a master_port=1058 -a platform=rspcsmp
```

Exemples sous AIX version 4.2 ou ultérieure

Pour configurer le module client NIM sur une machine qui utilise une émulation IPL ROM sur l'unité `/dev/fd0`, reconnu dans l'environnement NIM sous le nom `pieuvre`, avec `tr0` comme interface principale et une vitesse sur anneau de `16`, et qui communique avec le maître NIM via le nom d'hôte `dauphin` et les numéros de port `1700` pour les communications client et `1701` pour les inscriptions client, entrez :

```
niminit -a iplrom_emu=/dev/fd0 -a name=octopus -a pif_name=tr0 \  
-a ring_speed=16 -a master=dolphin -a master_port=1700 \  
-a registration_port=1701
```

Fichier

`/etc/niminfo` Contient des variables utilisées par NIM.

Voir aussi

Le fichier `.info`.

Chapitre 10. Messages d'erreur et d'avertissement

Ce chapitre présente les messages d'erreur et d'avertissement NIM, avec des suggestions pour résoudre les problèmes spécifiques.

En cas de détection d'une condition d'erreur à l'exécution d'une commande NIM, un message d'erreur est renvoyé. Quant aux messages d'avertissement, ils indiquent que NIM a détecté un problème moins grave, ou qu'une commande appelée par NIM a détecté un problème, dont la gravité ne peut pas être déterminée encore. Dans ce dernier cas, des messages supplémentaires ou la sortie de la commande révèlent généralement la véritable nature du problème.

Tous les messages d'erreur NIM commencent par 0042 et sont suivis par un code d'erreur à trois chiffres. Toutes les commandes NIM utilisent ce code d'erreur à trois chiffres comme code de sortie lors de la détection d'erreurs fatales. Les avertissements sont également identifiés par un code à trois chiffres, mais ils sont sans effet sur les codes de sortie et précédés de l'étiquette `warning`.

Les informations relatives à chaque messages sont organisées comme suit :

Message	Indique le numéro d'ID du message d'avertissement ou d'erreur renvoyé par la commande.
Signification	Décrit l'origine probable de l'affichage du message.
Intervention	Suggère une solution possible au problème.

Remarques

1. Pour obtenir des informations sur l'utilisation d'une commande NIM, entrez cette commande sans argument ou avec un point d'interrogation (par exemple, `nim -?`). Vous pouvez obtenir d'autres informations sur les commandes via la commande **lsnim**, qui propose plusieurs options pour afficher l'aide NIM. Pour plus d'informations, reportez-vous aux options **-q**, **-O** et **-P** de la commande **lsnim**. Vous pouvez également faire appel à la commande **lsnim -p -a** pour afficher des informations relatives à toutes les classes, sous-classes, ainsi qu'à tous les types et attributs NIM. Par exemple, pour déterminer la liste des valeurs correctes pour un attribut, entrez :

```
lsnim -p -a NomAttribut
```

2. Si l'intervention suggérée pour une erreur ou un avertissement préconise l'utilisation de la commande **lsnim**, et que vous travaillez sur un client NIM, lancez la commande **nimclient -I Opérationslsnim** avec les options **lsnim** appropriées.
3. Dans certains cas, une opération **nim** ou **nimclient** bloquée à cause de l'état d'un objet peut être lancée via l'option **force** (indicateur **-F**). Cependant, **force** peut avoir une incidence sur une partie de l'environnement NIM, du fait qu'elle exécute de force une opération qui ne devrait normalement s'exécuter qu'après d'autres interventions. D'après les messages d'erreur affichés (sans l'option **force**), vous pouvez déterminer si l'opération **force** est réellement nécessaire.
4. Si vous pensez que votre problème peut provenir d'un défaut logiciel, ou si les interventions de l'utilisateur préconisées n'apportent pas la solution à votre problème, contactez votre revendeur.

Message	0042–001
Signification	Erreur détectée par une sous-commande NIM. Indiquant à quel niveau du client ou du maître NIM s'est produite l'erreur, ce message peut servir à la résolution de l'incident. Les messages qui s'affichent suite à cette erreur indiquent normalement la véritable source du problème.
Intervention	Lisez les informations et les messages d'erreur qui s'affichent, puis, pour la reprise, intervenez en fonction des explications et des conseils indiqués.
Message	0042–002
Signification	Signal d'interruption reçu : l'utilisateur a probablement entré Ctrl-C ou lancé la commande kill sur un processus NIM.
Intervention	L'opération NIM active a été interrompue. Relancez la commande. Remarque : Cette erreur intervient habituellement après l'exécution de l'opération nimclient –o bos_inst sur un client.
Message	0042–003 et 0042–004
Signification	Erreur due à un appel système.
Intervention	Corrigez la condition à l'origine de l'échec de l'appel système, et relancez l'opération.
Message	0042–005
Signification	Erreur due au gestionnaire d'objets ODM.
Intervention	Pour plus de détails, reportez-vous au <i>AIX - Guide des messages</i> . Corrigez le problème ODM puis relancez l'opération NIM.
Message	0042–006
Signification	Message d'erreur générique utilisé pour les erreurs NIM survenant rarement.
Intervention	Ce message d'erreur est issu d'informations de débogage et de messages renvoyés par des commandes appelées par NIM. Si le contenu du message ne donne aucun aperçu sur la véritable origine de l'échec, contactez votre revendeur.
Message	0042–007
Signification	Erreur NIM interne.
Intervention	Renouvelez l'opération.

Message 0042-008

Signification NIM a essayé d'établir des communications socket avec une machine distante, et la connexion a échoué.

Intervention Si l'opération ayant échoué s'est produite sur le maître, vérifiez que ce dernier détient les permissions **rsh** sur le client et qu'**inetd** est active sur le client ; sinon, vérifiez que le démon **nimesis** est actif sur le maître. Si l'opération qui a échoué était la commande **niminit** exécutée sur le client, l'échec peut venir du fait que le maître n'a pas d'objet réseau correspondant au réseau du client. Un objet réseau représentant le réseau du client doit être ajouté à la base de données sur le maître ; ensuite, une route doit être ajoutée au réseau du client à partir du réseau du maître.

Si l'échec se produit lors d'opérations initiées depuis un client, à l'aide de la commande **nimclient**, ou lors d'une installation NIM du système d'exploitation de base, il est possible que l'attribut **cpuid** de définition de la machine client soit obsolète (par exemple, si la carte principale système de la machine vient d'être remplacée). Pour vous assurer qu'il ne s'agit pas de ce problème, effacez l'attribut **cpuid** de la définition de la machine en lançant depuis le maître :

```
nim -Fo change -a cpuid= NomClient
```

Message 0042-011

Signification Le fichier **/etc/niminfo** n'est pas accessible.

Intervention Le fichier **niminfo** est requis par toutes les commandes et les méthodes NIM. Ce fichier est créé lors de la configuration des modules **bos.sysmgt.nim.master** et **bos.sysmgt.nim.client**. Si ce fichier n'est pas disponible, cela signifie que le module NIM n'a pas été initialisé ou que ce fichier a été supprimé. Pour le créer, lancez la commande **nimconfig** sur le maître, ou la commande **niminit** sur le client. Pour recréer un fichier **niminfo** supprimé ou endommagé, entrez à partir du maître :

```
nimconfig -r
```

OU entrez à partir du client :

```
niminit -aname=NomClient -amaster=NomHôteMaître  
amaster_port=ValeurPortMaître
```

Message 0042-012

Signification Commande spécifiée exécutable uniquement sur le maître.

Intervention Exécutez l'opération sur le maître NIM.

Message 0042-013

Signification Impossible d'obtenir le verrouillage global utilisé pour l'accès synchronisé à la base de données NIM.

Intervention Renouvelez l'opération. Si la même erreur se reproduit, vérifiez qu'il n'y a pas de commande NIM active. Si c'est le cas, supprimez le fichier **/var/adm/nim/glock** puis faites une nouvelle tentative. Si le fichier n'existe pas et que l'erreur persiste, contactez votre revendeur.

Message	0042-014
Signification	Erreur NIM interne.
Intervention	Exécutez l'opération remove sur l'objet NIM, puis l'opération define appropriée.
Message	0042-015
Signification	Erreur de syntaxe.
Intervention	Reportez-vous à la commande NIM concernée et relancez-la après correction de la syntaxe.
Message	0042-016
Signification	Option spécifiée incorrecte.
Intervention	Reportez-vous à la commande NIM concernée et relancez-la après correction de la syntaxe.
Message	0042-017
Signification	Argument d'option incorrect.
Intervention	Reportez-vous à la commande NIM concernée et relancez-la après correction de la syntaxe.
Message	0042-018
Signification	Option obligatoire manquante.
Intervention	Reportez-vous à la commande NIM concernée et relancez-la après correction de la syntaxe.
Message	0042-019
Signification	Option spécifiée sans l'argument requis.
Intervention	Reportez-vous aux commandes NIM de ce manuel et relancez la commande, en indiquant l'argument manquant.
Message	0042-20
Signification	Opérande obligatoire non spécifiée. En général, l'opérande est l'objet NIM auquel une opération donnée s'applique (c'est-à-dire, un nom NIM pour un objet réseau, machine ou ressource constituant la cible de l'opération NIM).
Intervention	Reportez-vous à la commande NIM concernée et relancez-la après correction de la syntaxe. Si vous ignorez le nom d'un opérande et si l'opération ayant échoué visait un objet NIM existant, entrez : <p style="margin-left: 40px;"><code>lsnim -l -t ObjectType</code></p> <p>OU</p> <p style="margin-left: 40px;"><code>lsnim -l</code></p> pour déterminer le nom de l'opérande.

Message	0042-021
Signification	Attribut NIM obligatoire pour cette opération.
Intervention	Spécifiez l'attribut manquant. Si la commande qui a échoué est une commande nim ou nimclient , pour obtenir la liste des attributs, entrez à partir du maître : <pre>lsnim -q NomObjet</pre> OU <pre>lsnim -q -t TypeObjet</pre> OU entrez à partir des clients : <pre>nimclient -l Optionslsnim</pre> Pour les autres commandes NIM, reportez-vous à la documentation appropriée.
Message	0042-022
Signification	Valeur spécifiée hors-limite.
Intervention	Indiquez une valeur dans les limites autorisées.
Message	0042-023
Signification	Valeur spécifiée incorrecte.
Intervention	Relancez la commande avec une valeur correcte. Pour déterminer les valeurs correctes pour les classes d'objets et les opérations qui s'y rapportent, entrez : <pre>lsnim -Pc ClasseObjet</pre> ET <pre>lsnim -POc ClasseObjet</pre> ClasseObjet étant l'une des machines, des réseaux ou des ressources.
Message	0042-024
Signification	Type d'objet NIM spécifié incorrect.
Intervention	Spécifiez un type d'objet NIM correct. Pour connaître les options lsnim permettant de déterminer un type d'objet valide, reportez-vous aux interventions correspondant à l'erreur 023.
Message	0042-025
Signification	Opération spécifiée non applicable à l'objet NIM indiqué.
Intervention	Spécifiez une opération applicable à cet objet. Entrez <code>lsnim -O NomObjet</code> pour obtenir la liste des opérations disponibles.
Message	0042-027
Signification	Attribut manquant, indispensable pour exécuter l'opération spécifiée.
Intervention	Redéfinissez l'objet auquel manque un attribut en exécutant l'opération remove puis l'opération define .

Message	0042–028 et 0042–029
Signification	Informations spécifiées non applicables dans ce contexte.
Intervention	Relancez la commande sans indiquer l'attribut erroné.
Message	0042–030
Signification	Numéro de séquence donné à un attribut qui n'accepte pas les numéros de séquence.
Intervention	Relancez la commande sans indiquer de numéro de séquence pour l'attribut.
Message	0042–031
Signification	Erreur NIM interne. NIM est incapable de générer un ID d'objet unique.
Intervention	Renouvelez l'opération.
Message	0042–032
Signification	Valeur unique obligatoire pour cet attribut.
Intervention	Indiquez une valeur unique pour l'attribut.
Message	0042–033
Signification	Valeur unique obligatoire. Un attribut avec un numéro de séquence exige une valeur unique.
Intervention	Fournissez une valeur unique.
Message	0042–034
Signification	Valeur unique obligatoire.
Intervention	Fournissez une valeur unique.
Message	0042–035
Signification	NIM a tenté d'accéder à un attribut possédant les caractéristiques spécifiées, mais cet attribut n'existe pas.
Intervention	Vérifiez l'attribut et relancez la commande.
Message	0042–036
Signification	La commande define a échoué pour une ressource car le serveur spécifié n'a pas de configuration autonome.
Intervention	Relancez la commande en utilisant une machine client NIM autonome.

Message	0042-037
Signification	Echec de l'opération en raison de l'état NIM de l'objet spécifié.
Intervention	Les états NIM permettent de synchroniser les activités des objets NIM. Pour exécuter l'opération désirée, vous devez modifier l'état de l'objet spécifié. Si cet état est inattendu, vérifiez le système pour vous assurer qu'un autre utilisateur ou processus n'est pas en train de manipuler l'objet. Indiquez pour l'objet un état connu via l'opération reset et relancez la commande.
Message	0042-038
Signification	Un objet sur lequel NIM doit exécuter des opérations est déjà verrouillé.
Intervention	Les verrouillages d'objet NIM permettent de synchroniser les activités des objets NIM. Ces verrouillages étant temporaires, relancez l'opération après un petit délai. La valeur du verrouillage est l'ID d'un processus NIM utilisant ce verrouillage. Si l'incident persiste et qu'aucune commande NIM n'est active, redéfinissez tous les verrous NIM en désactivant, puis réactivant le démon nimesis .
Message	0042-039
Signification	Niveau de version du système d'exploitation de l'objet spécifié incorrect.
Intervention	Lancez la commande sur des objets dotés du niveau de version approprié.
Message	0042-040
Signification	Impossible de supprimer un objet NIM : un autre objet NIM l'utilise.
Intervention	Supprimez toutes les références à l'objet à supprimer avant de spécifier l'opération remove . Si les états NIM ne permettent pas de supprimer les références et que vous voulez néanmoins supprimer l'objet, ajoutez l'indicateur -F à l'opération remove .
Message	0042-041
Signification	Valeur spécifiée déjà définie dans NIM.
Intervention	Indiquez une valeur inconnue de NIM. Remarque : Si la valeur est /etc/niminfo et que la commande NIM niminit est à l'origine de l'erreur, ce message signifie que niminit a déjà été exécutée. Pour réinitialiser votre maître ou client NIM, désinstallez l'ensemble de fichiers approprié, puis réinstallez et reconfigurez l'ensemble de fichiers du client ou du maître NIM.

Message	0042-042
Signification	Impossible d'atteindre la machine spécifiée avec la commande ping à partir du maître.
Intervention	Vérifiez, si nécessaire, que la machine cible est active et accessible. Si ce n'est pas le cas, mettez-la sous tension ou lancez les diagnostics réseau.
Message	0042-043
Signification	Impossible de supprimer une machine : la machine cible sert actuellement une ressource NIM déjà affectée. L'exécution de l'opération dans ces conditions pourrait entraîner des échecs du traitement sur des clients essayant d'utiliser les ressources servies.
Intervention	Désaffectez toutes les ressources servies par la machine cible avant de supprimer cette machine.
Message	0042-044
Signification	Valeur obligatoire de l'attribut NIM spécifié manquante. La valeur de la plupart des attributs NIM a le format <i>attr=valeur</i> .
Intervention	Relancez la commande en affectant une valeur à l'attribut spécifié.
Message	0042-045
Signification	Certains attributs NIM ne peuvent être ajoutés qu'une seule fois à la définition d'un objet. Dans certains cas, un numéro de séquence permet d'identifier de façon unique chaque attribut de ce type. Dans notre cas, vous avez spécifié un attribut sans son numéro de séquence requis et NIM est donc incapable de déterminer quel attribut vous essayez de spécifier.
Intervention	Vérifiez le numéro de séquence et relancez la commande.
Message	0042-046
Signification	NIM n'est pas parvenu à exécuter une opération sur le fichier spécifié. Ce problème peut être dû aux droits d'accès au fichier. Il faut généralement des droits d'accès en lecture, en écriture, et dans certains cas, en exécution pour la racine.
Intervention	Modifiez les droits d'accès sur le fichier et relancez la commande.

Message	0042-047
Signification	Certains types de ressources NIM ne peuvent être utilisés que par certains types de machine. Ici, vous avez tenté d'affecter une ressource NIM incompatible avec ce type de machine.
Intervention	Spécifiez une ressource que la machine est autorisée à utiliser, lors de l'affectation de la machine cible. Pour déterminer les types de ressources autorisés, entrez : <pre>lsnim -p -s ResourceSubclassForMachineType</pre> Pour afficher les sous-classes disponibles, entrez : <code>lsnim -p -S</code>
Message	0042-048
Signification	Pour affecter une ressource, NIM vérifie que le client spécifié est à même de communiquer avec le serveur de cette ressource. Pour cela, NIM vérifie le routage NIM entre le réseau auquel se connecte l'interface principale du client et tous les réseaux auxquels se connecte le serveur. Ici, il manque une route NIM entre le client et le serveur.
Intervention	Etablissez une route NIM entre le client et le serveur, ou affectez une autre ressource.
Message	0042-049
Signification	Une seule ressource de ce type peut être affectée au client, et une ressource lui a déjà été affectée.
Intervention	Sélectionnez la ressource appropriée et, pour l'utiliser, désaffectez celle qui est actuellement affectée.
Message	0042-051
Signification	NIM n'a pas pu traduire un nom d'hôte en adresse IP ou vice versa.
Intervention	Les noms d'hôte utilisés dans l'environnement NIM doivent être interprétables. Exécutez les tâches d'administration de réseau appropriée pour vous assurer que le nom d'hôte spécifié est interprétable et relancez la commande.
Message	0042-052
Signification	Une ou plusieurs ressources NIM sont déjà affectées à la machine que vous voulez supprimer de l'environnement NIM. Vous ne pouvez supprimer une machine que si aucune ressource ne lui est affectée.
Intervention	Désaffectez toutes les ressources de la machine cible et relancez la commande.

Message	0042-053
Signification	Nom d'objet NIM inexistant dans l'environnement NIM. NIM ne peut agir que sur des objets définis pour lui.
Intervention	<p>Contrôlez l'orthographe du nom de l'objet et sa définition. Le nom d'une machine cible pour une opération NIM doit être son nom NIM et non son nom d'hôte. Entrez :</p> <pre>lsnim -l -t ObjectType</pre> <p>OU</p> <pre>lsnim -l</pre> <p>pour obtenir les listes des objets actuellement définis dans l'environnement NIM. Utilisez l'opération define pour définir l'objet.</p>
Message	0042-055
Signification	<p>Nombre d'opérations NIM requièrent une source d'images installables. Vous avez spécifié une source non utilisable pour cette opération. Exemples de sources autorisées pour les opérations NIM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • /dev/rmt0, /dev/cd1 pour la définition de lpp_source • rte, spot, mkysyb pour l'opération bos_inst
Intervention	Relancez la commande avec une source correcte.
Message	0042-056
Signification	Vous avez spécifié plusieurs fois la même affectation d'attribut.
Intervention	Relancez la commande en affectant une seule fois l'attribut.
Message	0042-058
Signification	Vous avez tenté d'affecter un SPOT à un client dont la plate-forme ou le type d'interface réseau principale n'est pas pris en charge par le SPOT . Pour qu'un client puisse utiliser un SPOT , le SPOT doit obligatoirement prendre ces 2 éléments en charge.
Intervention	Installez le support d'unité approprié dans le SPOT , qui permette au SPOT de prendre en charge le type d'interface principale et la plate-forme du client, ou sélectionnez un autre SPOT plus conforme.
Message	0042-059
Signification	Dans une affectation d'attribut (sous la forme attr=valeur), la valeur que vous avez spécifiée représente un objet NIM dont le type est incompatible avec le type d'objet de l'attribut attr spécifié.
Intervention	Relancez la commande avec un attr correspondant au type d'objet représenté par la valeur .

Message	0042-060
Signification	Le même attribut a été affecté plusieurs fois, alors qu'il ne doit l'être qu'une fois.
Intervention	Relancez la commande en affectant une seule fois l'attribut.
Message	0042-061
Signification	Demande d'opération sur un objet ressource NIM affecté actuellement à l'utilisation client. NIM n'autorise pas l'exécution de cette opération car elle risque d'interrompre l'utilisation de la ressource par le client.
Intervention	Relancez la commande lorsque la ressource n'est plus affectée à l'utilisation client. Utilisez au besoin l'option force (indicateur -F) pour désactiver le contrôle préventif de NIM. Dans certains cas, l'opération est autorisée.
Message	0042-062
Signification	Élément obligatoire manquant dans la définition de l'objet NIM sur lequel l'opération est exécutée.
Intervention	Affichez la liste des informations sur l'objet via lsnim . Tout élément absent de la définition de l'objet sera représenté par un attribut manquant. Lancez l'opération NIM appropriée qui ajoutera l'élément manquant à la définition de l'objet. Si, pour un SPOT , les images d'amorçage réseau sont manquantes, appliquez-lui l'opération check . Si des ensembles de fichiers logiciels manquent dans un SPOT , affectez une lpp_source contenant les ensembles de fichiers requis et appliquez l'opération cust au SPOT .
Message	0042-063
Signification	Certaines opérations NIM doivent pouvoir accéder à une ou plusieurs ressources NIM pour s'exécuter correctement. Cet accès est octroyé par l'opération allocate . Dans ce cas, vous n'avez pas affecté toutes les ressources obligatoires pour cette opération.
Intervention	Affectez toutes les ressources requises et relancez la commande. Pour afficher la liste des ressources obligatoires et facultatives pour une opération donnée, entrez : <pre>lsnim -q Opération NomObjet</pre> OU <pre>lsnim -q Opération -t TypeObjet</pre>
Message	0042-064
Signification	La machine cible de l'opération sert actuellement une ressource NIM affectée à l'utilisation du client. L'opération requise ne peut pas être exécutée tant que toutes les ressources servies par la cible n'ont pas été toutes désaffectées.
Intervention	Désaffectez toutes les ressources servies par la cible et relancez la commande.

Message	0042-065
Signification	Nom spécifié réservé exclusivement à l'usage NIM interne.
Intervention	Relancez la commande avec un autre nom. Pour déterminer les noms réservés, entrez : <code>lsnim -a reserved</code>
Message	0042-066
Signification	Un ou plusieurs caractères spécifiés dans les noms d'objet NIM ne sont pas autorisés. NIM utilise des expressions normales pour exécuter nombre de ses opérations, donc il faut éviter d'utiliser tout caractère ayant une signification particulière pour ces expressions (par exemple, ^). De même, il ne faut pas utiliser tout caractère ayant une signification particulière pour le shell (par exemple, /).
Intervention	Relancez la commande avec des caractères corrects.
Message	0042-067
Signification	Demande d'opération sur un objet NIM réservé exclusivement à l'usage NIM interne.
Intervention	Relancez la commande avec un objet NIM non réservé. Pour déterminer les objets réservés, entrez : <code>lsnim -a reserved</code>
Message	0042-069
Signification	Impossible d'exécuter l'opération demandée pour l'instant car elle est incompatible avec l'état NIM actuel de la cible. NIM se sert des états pour synchroniser l'activité NIM afin que les opérations n'interfèrent pas entre elles.
Intervention	Relancez la commande lorsque l'état est modifié ou, si nécessaire, essayez d'utiliser l'option force (indicateur -F). Dans certains cas, NIM permet de passer outre cette vérification d'état. Si cette erreur résulte d'une tentative de suppression, via l'opération reset , de la ressource d'amorçage à partir d'un client qui, de façon incorrecte, a un état "ready for a NIM operation", vous pouvez supprimer la ressource boot du maître NIM en entrant : <code>/usr/lpp/bos.sysmgt/nim/methods/m_dealloc_boot nom_client</code> <code>nom_client</code> étant le nom de l'objet NIM pour le client.

Message	0042-073
Signification	Pour personnaliser une machine, NIM construit un script shell exécuté sur la cible. Pour construire ce script, il est possible de recourir à certaines des ressources utilisables pour la personnalisation. Ici, NIM n'a pas réussi à créer le script de personnalisation car aucune ressource n'a été affectée à la cible à des fins de personnalisation
Intervention	Affectez une ou plusieurs ressources utilisables pour la personnalisation, et relancez la commande. Pour afficher la sous-classe des ressources utilisables pour la personnalisation, entrez : <pre>lsnim -p -s cust_res</pre>
Message	0042-074
Signification	Vous avez spécifié une affectation d'attribut dans laquelle la valeur représente un nom de chemin d'accès relatif. NIM n'autorise que l'utilisation de noms de chemin d'accès absolu (noms de chemin commençant par /).
Intervention	Relancez la commande avec un chemin d'accès absolu.
Message	0042-075
Signification	Opération requérant l'exportation d'une ressource NIM pour une machine. Ici, NIM a tenté d'exporter la ressource mais l'utilitaire NFS a renvoyé une erreur.
Intervention	Corrigez l'erreur et relancez la commande.
Message	0042-076
Signification	Numéro de port spécifié non disponible.
Intervention	Relancez la commande avec un numéro de port disponible. Vérifiez le fichier /etc/services . Remarque : NIM utilise le numéro de port spécifié et son successeur. Vérifiez donc que le numéro de port suivant le numéro de port spécifié est également disponible.
Message	0042-077
Signification	La commande nimit sert à joindre l'environnement NIM. Lors de son exécution, elle tente d'ajouter les informations de routage que le maître NIM estime indispensables au client pour que ce dernier fasse partie de l'environnement NIM. Ici, une ou plusieurs des routes requises n'ont pas pu être ajoutées.
Intervention	Lancez les diagnostics de réseau appropriés pour déterminer pourquoi la route n'a pas pu être ajoutée.

Message	0042-078
Signification	Vous avez modifié un attribut de routage NIM pour lequel le réseau de destination est différent de sa valeur actuelle. Cette opération n'est pas autorisée car seul le champ de passerelle de l'attribut de routage est modifiable.
Intervention	Si vous modifiez la connectivité entre réseaux NIM, vous devez supprimer la route NIM actuelle en affectant une valeur NULLE à son attribut de routage. Ou alors, spécifiez le même réseau de destination lors de la tentative de modification du champ de passerelle dans l'attribut de routage.
Message	0042-079
Signification	Dans l'environnement NIM, une ressource peut dépendre des informations d'une autre ressource. Dans ce cas, une ressource affectée dépend d'une ressource spécifiée pour désaffectation.
Intervention	Désaffectez la ressource dépendant de celle qui a provoqué l'erreur.
Message	0042-081
Signification	NIM exploite NFS pour mettre les ressources distantes à disposition des clients. Pour éviter les erreurs d'exportation NFS, NIM apporte quelques restrictions à l'emplacement possible de définition d'une ressource. En général, il n'est pas possible de définir une ressource NIM dans un répertoire qui en constitue déjà une. Par ailleurs, il n'est pas possible de définir une ressource NIM pour un répertoire contenant déjà une ressource NIM existante.
Intervention	Sélectionnez pour la ressource un emplacement qui respecte les règles d'exportation NIM, et relancez la commande.
Message	0042-083
Signification	Une adresse matérielle de réseau unique est associée à chaque carte de communications de réseau. Dans ce cas, vous avez tenté de définir une interface réseau NIM à l'aide d'une adresse matérielle de réseau déjà utilisée par un objet machine NIM.
Intervention	Vous ne pouvez définir qu'un seul attribut d'interface NIM par carte de communications de réseau d'un client. Si vous tentez d'ajouter une autre définition d'interface, vérifiez ensuite que l'adresse matérielle est correcte. Si elle l'est, vous devez ensuite modifier l'attribut d'interface utilisant actuellement cette adresse. Si elle ne l'est pas, relancez la commande avec l'adresse matérielle correcte.
Message	0042-084
Signification	Machine déjà configurée comme maître NIM.
Intervention	Pour reconfigurer la machine comme maître NIM, entrez <code>nim -o unconfig master</code> , désinstallez puis réinstallez l'ensemble de fichiers du maître. Lancez ensuite la commande nimconfig .

Message	0042-086
Signification	Vous avez essayé d'ajouter une route NIM entre deux réseaux NIM, alors qu'il en existe déjà une. Or, il n'est possible de spécifier qu'une route NIM entre deux réseaux NIM.
Intervention	Pour modifier le routage NIM, supprimez la route NIM existante et relancez la commande.
Message	0042-093
Signification	NIM a tenté de créer un répertoire et la commande mkdir a renvoyé une erreur.
Intervention	Corrigez l'erreur reportés par la commande mkdir et relancez la commande.
Message	0042-109
Signification	Pour cette opération, NIM n'a pas pu obtenir les informations requises relatives à un ou plusieurs systèmes de fichiers.
Intervention	Vérifiez l'existence du système de fichiers. S'il existe, spécifiez le nom du chemin d'accès correct lors de l'exécution de l'opération NIM ou redéfinissez l'environnement NIM de sorte que tous les systèmes de fichiers participants existent.
Message	0042-111
Signification	Lorsqu'un numéro de séquence est spécifié pour un attribut NIM, il doit appartenir à un certain intervalle. Numéro de séquence d'attribut NIM hors limites.
Intervention	Relancez la commande avec un numéro de séquence correct.
Message	0042-113
Signification	Pour exécuter l'opération, NIM n'a pas pu obtenir les informations requises sur la taille d'un ou de plusieurs objets.
Intervention	Si l'objet est un fichier ou un répertoire inexistant, créez-le et relancez la commande.
Message	0042-118
Signification	Modification de caractéristiques demandée pour un réseau NIM sur lequel une ou plusieurs opérations NIM sont actives. NIM n'autorise pas cette modification car, à ce stade, elle pourrait entraîner un échec des opérations actives.
Intervention	Relancez la commande, une fois que les ressources NIM affectées aux machines utilisant ce réseau auront été désaffectées.
Message	0042-121
Signification	Valeur spécifiée incorrecte.
Intervention	Relancez la commande avec une valeur correcte.

Message	0042–124
Signification	Option NFS spécifiée non prise en charge.
Intervention	Relancez la commande avec des options NFS correctes. Reportez-vous à "Identification des incidents NFS" dans <i>AIX 4.3 Guide d'administration : communications et réseaux</i> .
Message	0042–129
Signification	Type de ressource spécifiée inutilisable pour cette opération.
Intervention	Lancez la commande lsnim -q Opération -t TypeCible pour afficher la liste intégrale des ressources (requisés et facultatives) applicables à <i>Opération</i> lorsque cette dernière est appliquée à <i>TypeCible</i> .
Message	0042–130
Signification	Attribut spécifié inutilisable pour cette opération.
Intervention	Relancez la commande sans cet attribut.
Message	0042–131
Signification	Au moins deux des attributs spécifiés sont incompatibles.
Intervention	Relancez la commande en affectant une seule fois l'attribut.
Message	0042–132
Signification	Affectation d'un attribut avec une valeur incorrecte dans le contexte d'exécution de l'opération.
Intervention	Relancez la commande avec une autre valeur .
Message	0042–133
Signification	Impossible de supprimer l'entité physique représentée par l'objet ressource NIM sélectionné.
Intervention	Supprimez le fichier ou le répertoire via la commande rm
Message	0042–134
Signification	Pour cette opération, la cible désignée doit être réamorcée avec une image d'amorçage de réseau. NIM a initialisé automatiquement l'environnement pour activer la cible à cette fin ; toutefois, NIM n'a pas réussi à forcer la cible à charger l'image d'amorçage réseau.
Intervention	Intervenez sur la cible. Suivez la procédure de lancement d'une requête BOOTP.

Message	0042–135
Signification	Pour synchroniser les opérations NIM lancées à partir d'un client ou du maître, NIM conserve une trace de la machine (client ou maître) utilisée pour l'affectation de la première ressource au client : c'est cette machine qui a alors le contrôle. Par exemple, si l'affectation de la première ressource se produit à partir du client, c'est le client qui a le contrôle. Une fois qu'une machine a le contrôle, elle le garde jusqu'à la désaffectation totale des ressources pour ce client. Vous avez demandé l'exécution d'une machine qui n'a actuellement pas le contrôle de la cible spécifiée.
Intervention	Exécutez l'opération voulue à partir de la machine qui a le contrôle de la cible ou désaffectez les ressources de la machine ayant le contrôle (pour le supprimer), ou passez outre ce comportement en spécifiant l'option force (indicateur -F) lors de l'exécution de l'opération à partir du maître.
Message	0042–136
Signification	Impossible d'exécuter l'opération car aucune route NIM n'existe entre les deux machines concernées.
Intervention	Etablissez une route NIM entre les réseaux.
Message	0042–137
Signification	Le fichier /etc/niminfo contient les informations sur l'environnement NIM requises par toutes les commandes NIM. Ici, il manque certaines informations requises dans le fichier /etc/niminfo , ce qui indique que le fichier est endommagé.
Intervention	Réinitialisez l'environnement NIM.
Message	0042–138
Signification	Impossible de mettre à jour le fichier rhost .
Intervention	Sur la machine client, ajoutez le nom d'hôte du maître NIM au niveau root du fichier \$HOME/.rhosts .
Message	0042–139
Signification	Le processus d'installation d'une machine empêche l'utilisation des disques qui lui sont connectés comme source d'images installables. Vous avez affecté une ressource à la cible de l'opération d'installation, qui est servie par la cible-même.
Intervention	Désaffectez la ressource, affectez-en une autre du même type, mais servie par une autre machine; relancez ensuite la commande.

Message	0042-140
Signification	Vous avez demandé la suppression d'un objet machine de l'environnement NIM : l'opération a été exécutée, mais NIM n'a pas réussi à supprimer le fichier /etc/niminfo de la machine qui a été supprimée de l'environnement NIM.
Intervention	Supprimez le fichier /etc/niminfo de cette machine. Remarque : Vérifiez que les droits d'accès .rhost du maître ont été supprimés du client.
Message	0042-141
Signification	En spécifiant une affectation d'attribut à NULL, vous avez demandé à NIM de supprimer l' <i>attr</i> spécifié. Cependant, dans ce cas, l' <i>attr</i> spécifié ne fait actuellement pas partie de la définition de l'objet spécifié.
Intervention	Relancez la commande avec un attribut existant dans la définition de l'objet.
Message	0042-142
Signification	Les valeurs des attributs doivent être uniques. Vous avez affecté à un attribut une <i>valeur</i> qui existe déjà.
Intervention	Relancez la commande avec une autre <i>valeur</i> .
Message	0042-143
Signification	Certains attributs NIM ne peuvent être ajoutés qu'une seule fois à la définition d'un objet. Dans ce cas, vous avez spécifié un attribut de ce type alors qu'il en existe déjà un pour l'objet spécifié.
Intervention	Un seul attribut de ce type peut être utilisé dans la définition de l'objet. Effectuez la modification de l'objet pour remplacer la valeur actuelle.
Message	0042-144
Signification	Certains attributs NIM requièrent un numéro de séquence unique, qui permet à NIM d'identifier les différents attributs du même type. Or, vous avez spécifié un numéro de séquence déjà utilisé.
Intervention	Relancez la commande avec un numéro de séquence disponible. Pour afficher le numéro de séquence utilisé, entrez : <pre>lsnim -a NomAttribut NomObjet</pre>
Message	0042-145
Signification	Attribut spécifié inexistant dans l'environnement NIM.
Intervention	Relancez la commande avec un attribut NIM correct. Pour afficher la liste des noms d'attributs corrects, entrez : <pre>lsnim -p -s info_subclass</pre>

Message	0042-146
Signification	Type d'objet spécifié inexistant dans l'environnement NIM.
Intervention	Relancez la commande avec un type d'objet NIM correct. Sur le maître NIM, lancez la commande lsnim pour afficher les types d'objets NIM disponibles.
Message	0042-147
Signification	Tentative d'exécution sur le maître NIM d'une commande NIM dédiée uniquement aux clients NIM.
Intervention	Exécutez la commande sur un client NIM.
Message	0042-148
Signification	Les informations contenues dans l'attribut spécifié sont obsolètes.
Intervention	Actualisez-les et relancez la commande.
Message	0042-150
Signification	Tout répertoire utilisé pour stocker les ressources NIM doit être local pour la machine servant ces ressources. En effet, NIM ne peut exporter via NFS que des répertoires locaux. Or, vous avez spécifié un répertoire non local pour le serveur indiqué du répertoire. NIM a obtenu cette information du système de fichiers du serveur spécifié et le vfstype indiqué correspond à des valeurs du fichier /usr/include/sys/vmount.h .
Intervention	Copiez les ressources dans le serveur désigné et relancez l'opération ou indiquez un serveur approprié pour l'exécution de l'opération.
Message	0042-151
Signification	NIM ne peut utiliser que certains types de fichiers. Or, vous avez spécifié un fichier au type inutilisable par NIM. NIM a obtenu cette information du système de fichiers du serveur spécifié et le type du fichier correspond à des valeurs du fichier /usr/include/sys/mode.h .
Intervention	Modifiez le type du fichier et relancez la commande.
Message	0042-152
Signification	Lorsqu'une opération installp est exécutée sur un SPOT , une synchronisation des répertoires racine de tous les clients sans disque et sans données utilisant ce SPOT est nécessaire ainsi que des modifications effectuées dans ce SPOT . Une ou plusieurs erreurs se sont produites lors de l'exécution de l'opération root sync sur un répertoire racine.
Intervention	Recherchez les raisons de l'échec de certaines synchronisations sur la racine et relancez l'opération. Le journal nim.installp de la racine client réside dans <i>RépertoirePèreRessourceRacine/NomClient/var/adm/ras</i> .

Message	0042–153
Signification	NIM ne peut utiliser que les fichiers sur lesquels il a des droits d'accès spécifiques. Or, vous avez spécifié un fichier dont les droits d'accès sont incompatibles avec ceux requis par NIM. NIM a obtenu cette information du système de fichiers du serveur indiqué ; la valeur des droits d'accès provient du fichier /usr/include/sys/mode.h .
Intervention	Modifiez les droits d'accès du fichier et relancez la commande.
Message	0042–154
Signification	NIM ne peut utiliser que des fichiers existants. Vous avez spécifié un fichier qui n'existe pas.
Intervention	Créez le fichier et relancez la commande
Message	0042–155
Signification	Pour synchroniser les répertoires racine sans disque et sans données avec leurs SPOT correspondants, NIM a besoin que le répertoire racine du client soit servi à partir de la même machine que son SPOT . Or, vous avez demandé l'affectation d'une ressource qui ne respecte pas cette obligation.
Intervention	Relancez la commande avec des ressources qui respectent ce principe.
Message	0042–156
Signification	Demande d'exécution d'une opération sur un répertoire inexistant.
Intervention	Créez le répertoire et relancez la commande.
Message	0042–157
Signification	Impossible d'exécuter l'opération car l'un des fichiers requis est inaccessible.
Intervention	Créez le fichier et relancez la commande. Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> • si le fichier manquant est une image d'amorçage avec un nom au format <i>NomSpot.InterfaceRéseau.Plate-forme</i> (<i>myspot.tok.up</i>, par exemple), recréez l'image d'amorçage en lançant l'opération de vérification sur le SPOT. • si les fichiers manquants sont des répertoires auxquels les ressources root ou paging sont associées, supprimez la définition de la ressource via l'opération remove, créez les répertoires et redéfinissez la ressource ; • si le fichier image.template d'un SPOT est absent, cela signifie que le SPOT a été endommagé ou que sa construction a échoué. Pour effectuer une reprise, vous devez supprimer puis reconstruire le SPOT via les opérations remove et define.
Message	0042–158
Signification	NIM n'est pas parvenu à effectuer les modifications requises sur le fichier pour l'opération demandée.
Intervention	Modifiez les droits d'accès du fichier et relancez la commande.

Message	0042–159
Signification	Le logiciel requis étant absent, la machine cible ne peut pas fonctionner comme un serveur SPOT .
Intervention	Installez le logiciel manquant et relancez la commande.
Message	0042–160
Signification	NIM n'a pas pu construire les images d'amorçage de réseau nécessaires à cette opération.
Intervention	Corrigez le problème empêchant la construction des images d'amorçage de réseau et relancez la commande
Message	0042–161
Signification	Espace disque insuffisant pour achever l'opération requise.
Intervention	Augmentez l'espace disponible, comme indiqué dans le message d'erreur.
Message	0042–162
Signification	Pour exécuter l'opération demandée, NIM a besoin d'un objet ressource de type lpp_source comprenant l'attribut simages dans sa définition. Cet attribut indique qu'une ressource lpp_source contient la totalité des modules en option nécessaires pour prendre en charge les opérations d'installation NIM. La ressource lpp_source spécifiée ne répond pas à ces critères.
Intervention	Relancez la commande avec une ressource lpp_source dont la définition contient l'attribut simages .
Message	0042–163
Signification	NIM coordonne l'accès entre un client et le serveur de la ressource. Pour ce faire, NIM doit identifier une interface réseau pouvant être utilisée par le client. Ce problème peut devenir complexe si le serveur a plus d'une interface réseau. NIM se sert d'un algorithme de connectivité pour déterminer l'interface à utiliser. Ce message d'erreur a été généré car l'algorithme de connectivité a détecté un problème au niveau du routage du client et de l'interface choisie par l'algorithme. NIM n'autorise pas l'interface sur le serveur dont le client se sert comme passerelle à être utilisée pour le service des ressources car il pourrait y avoir échec de l'opération exigeant la ressource.
Intervention	Si le serveur possède d'autres interfaces de réseau inconnues de NIM, modifiez l'objet machine serveur pour les ajouter. Définissez une route NIM entre le réseau principal du client et l'un des autres réseaux auxquels est connecté le serveur.

Message	0042-164
Signification	Certaines opérations NIM ne permettent pas qu'un CD-ROM soit la source des images installables. NIM n'est pas toujours capable de construire un environnement prenant en charge l'utilisation d'un CD-ROM pour l'opération en cours. C'est le cas de l'opération que vous avez tentée.
Intervention	Relancez la commande avec une autre source d'images installables.
Message	0042-165
Signification	Certains attributs peuvent être uniquement spécifiés ensemble alors que d'autres s'excluent mutuellement. Or, vous avez spécifié un ou plusieurs attributs incompatibles.
Intervention	Relancez la commande sans les attributs incompatibles. Par exemple, les attributs ring_speed et cable_type ne peuvent pas être utilisés avec le même attribut if (l'attribut à utiliser dépend du type d'interface de réseau référencé par l'attribut if).
Message	0042-166
Signification	L'attribut if spécifie des informations d'interface de réseau, notamment une référence à l'objet réseau auquel se connecte l'interface. Vous avez omis un attribut obligatoire, associé à if .
Intervention	Relancez la commande avec l'attribut obligatoire. Par exemple, l'attribut ring_speed correspond à l'interface de réseau Token-Ring et l'attribut cable_type à l'interface de réseau Ethernet.
Message	0042-167
Signification	L'unité spécifiée comme source d'émulation IPL ROM ne contient pas d'image amorçable valide pour cette émulation.
Intervention	Si l'unité spécifiée a un support, ce dernier ne contient pas d'émulation IPL ROM ou est endommagé. Rétablissez l'émulation IPL ROM, puis relancez la commande. Si l'unité spécifiée ne comporte pas de support, constituez l'émulation IPL ROM, placez-la dans l'unité, puis relancez la commande.
Message	0042-168
Signification	Réseau source et réseau de destination spécifiés identiques. Les machines qui se trouvent sur le même réseau n'ont pas besoin de routage pour communiquer ; l'ajout d'une route entre un réseau et lui-même est donc interdit.
Intervention	Indiquez des réseaux source et destination différents pour ajouter une route NIM.

Message	0042-169
Signification	Vous avez affecté une ressource lpp_source , mais sans spécifier les systèmes de fichiers à installer pour utiliser la ressource lpp_source .
Intervention	Indiquez les systèmes de fichiers à installer via l'attribut filesets dans la commande, ou affectez un installp_bundle qui contient la liste des systèmes de fichiers à installer.
Message	0042-170
Signification	Type de plate-forme spécifié inconnu de NIM.
Intervention	Les types de plate-forme corrects sont rs6k , rs6ksmp , et rspc . Corrigez l'attribut du type de plate-forme et relancez la commande.
Message	0042-171
Signification	Tous les types de plate-forme ne sont pas pris en charge par tous les types de configuration. Par exemple, rs6ksmp ne prend pas en charge le type de configuration sans disque.
Intervention	Utilisez le type de plate-forme approprié et relancez la commande.
Message	0042-172
Signification	Nom d'objet machine client NIM spécifié incorrect. Lorsque la commande nimit sert à reconstruire le fichier niminfo , le processus d'enregistrement du maître compare l'ID CPU de la machine avec la valeur enregistrée dans la base de données NIM. Ce message s'affiche quand la valeur enregistrée ne correspond pas à celle de nimit .
Intervention	Utilisez le nom approprié et relancez la commande.
Message	0042-173
Signification	Vous avez demandé l'extension de systèmes de fichiers via la commande installp (avec l'indicateur -X) tout en interdisant à NIM l'extension automatique (avec l'attribut auto_expand). Cette combinaison commande-attribut n'est pas autorisée.
Intervention	Utilisez soit l'indicateur -X , soit l'attribut auto_expand , mais pas les deux.
Message	0042-174
Signification	Vous avez spécifié une valeur incorrecte pour un attribut ne pouvant être défini qu'à yes ou no .
Intervention	Relancez la commande avec la valeur yes ou no .

Message	0042–175
Signification	Résultat inattendu renvoyé par une commande lancée par NIM.
Intervention	<p>Relancez la commande après correction du problème à l'origine de l'échec.</p> <p>Si la commande a échoué par manque d'espace, les messages d'erreur doivent l'indiquer. Étendez le système de fichiers indiqué (pour la plupart des opérations NIM, utilisez l'attribut auto_expand) et relancez la commande. Si un problème d'espace est survenu pendant la création du SPOT, empêchant la commande bosboot de produire des images d'amorçage, augmentez l'espace disponible et lancez l'opération check.</p> <p>Si la commande listée par NIM dans ce message est installp, vérifiez dans le journal nim.installp les informations d'échec et de reprise. (Pour les opérations sur un client autonome, ce journal se trouve dans le répertoire /var/adm/ras du client. Pour les opérations cust et maint de SPOT, il se trouve dans <i>RépertoirePèreSPOT/NomSPOT/usr/lpp/bos/inst_root/var/adm/ras</i> sur le SPOT. Pour les clients sans disque et sans données, il réside dans <i>RépertoirePèreRessourceRacine/NomClient/var/adm/ras</i>.)</p>
Message	0042–176
Signification	La ressource ne peut pas servir d'image support (simages) lpp_source . Lorsqu'une ressource lpp_source sert d'image support, elle contient un ensemble minimal de modules logiciels pour faciliter l'installation et l'utilisation du BOS.
Intervention	Aucune intervention n'est nécessaire si cette ressource n'a pas besoin de servir d'image support lpp_source . Si, à l'inverse, la ressource doit servir d'image de support lpp_source , ajoutez le logiciel manquant à lpp_source . Si lpp_source est un répertoire, vous pouvez copier les modules manquants à l'endroit où réside lpp_source , et exécuter l'opération check .
Message	0042–177
Signification	Espace disque insuffisant dans un ou plusieurs systèmes de fichiers.
Intervention	Libérez, si possible, de l'espace en augmentant la taille du système de fichiers indiqué. Pour la plupart des opérations NIM, l'attribut auto_expand permet l'extension automatique des systèmes de fichiers.
Message	0042–178
Signification	L'attribut if se compose de quatre champs. Dans la plupart des cas, le quatrième champ est facultatif. Or, l'objet réseau que vous avez spécifié (dans le champ <i>one</i>) a plusieurs types de réseau. Il faut dans ce cas que le quatrième champ soit spécifié pour indiquer le nom d'unité logique de la carte réseau.
Intervention	Ajoutez la valeur appropriée à l'attribut if et relancez la commande.

Message	0042–179
Signification	Vous tentez de supprimer un attribut if ou other_net_type desquels sont dépendants un ou plusieurs clients NIM.
Intervention	S'il ne s'agit pas d'une erreur, supprimez les clients NIM dépendant du réseau, ou supprimez l'attribut if de la définition d'objet client NIM.
Message	0042–180
Signification	L'adresse de la machine en cours de définition n'est pas connectée au réseau représenté par l'objet réseau spécifié.
Intervention	Définissez un objet réseau représentant le réseau physique auquel la machine est connectée. Utilisez-le lors de la définition de la machine.
Message	0042–181
Signification	L'attribut fix_query_flags a une valeur non autorisée. Utilisez lsnim -Pa fix_query_flags pour obtenir la liste des valeurs correctes.
Intervention	Déterminez les indicateurs corrects et relancez l'opération.
Message	0042–182
Signification	Deux ressources de type différents ne peuvent pas être affectées conjointement pour l'opération en cours. Affectez l'une ou l'autre, mais pas les deux.
Intervention	Les ressources spécifiées sont incompatibles. Déterminez laquelle est nécessaire à la commande, et omettez l'autre.
Message	0042–183
Signification	Un attribut ne peut être spécifié pour l'opération en cours lorsqu'un certain type de ressource est affecté. Utilisez l'un ou l'autre, mais pas les deux.
Intervention	L'attribut et la ressource spécifiés sont incompatibles. Déterminez laquelle est nécessaire à la commande, et omettez l'autre.
Message	0042–184
Signification	L'adresse réseau (net_addr) ou le masque de sous-réseau (snm) ne peut être modifié pour le réseau car des clients NIM sont connectés à ce réseau. Supprimez les définitions du client avant de modifier le réseau.
Intervention	Lancez la commande nimdef pour redéfinir rapidement les clients NIM supprimés pour mettre à jour la définition du réseau.
Message	0042–185
Signification	Echec de liaison ou de copie des fichiers. Vérifiez les droits d'accès et l'espace système du fichier.
Intervention	Vérifiez que l'espace et les inodes sont disponibles pour les fichiers et liaisons spécifiés dans le message d'erreur.

Message	0042-186
Signification	Echec de la copie des programmes d'installation. Lancez NFS sur le client ou libérez 1000 blocs de 512 octets sur le système de fichiers.
Intervention	Impossible de copier les programmes d'installation. Lancez NFS sur le client ou augmentez l'espace du système de fichiers.
Message	0042-187
Signification	Echec de l'extension du système de fichiers.
Intervention	Tentez d'étendre manuellement le système de fichiers spécifié dans le message d'erreur, puis relancez la commande.
Message	0042-188
Signification	Echec du montage via NFS.
Intervention	Vérifiez que NFS s'exécute sur le serveur de ressources et sur le client spécifié dans le message d'erreur. Relancez la commande lorsque les problèmes NFS ont été résolus.
Message	0042-189
Signification	Echec de la sauvegarde de l'image d'amorçage existante. Vérifiez l'espace du système de fichiers.
Intervention	Augmentez l'espace du système de fichiers, puis relancez la commande.
Message	0042-190
Signification	La clé <i>ne se trouve pas</i> dans la position NORMAL. Une installation non surveillée ne peut pas être menée à bien si elle n'est pas en position NORMAL.
Intervention	Tournez la clé en position NORMAL, puis relancez la commande.
Message	0042-191
Signification	Ecriture impossible de l'émulation IPL ROM.
Intervention	La commande mkboot n'a pas réussi à écrire l'émulation IPL ROM sur le client. Amorcez manuellement le client sur le réseau pour lancer l'installation du BOS.
Message	0042-192
Signification	Détection impossible du volume logique d'amorçage.
Intervention	Vérifiez qu'un volume logique d'amorçage est défini pour la machine. NIM tente d'utiliser la commande lslv -l hd5 pour déterminer le volume logique d'amorçage.

Message	0042–193
Signification	Le client n'a pas d'entrée .rhosts pour le maître, ou l'ID de l'hôte client n'est pas interprétable.
Intervention	Vérifiez que le nom de l'hôte client est interprétable par le maître. Vérifiez ensuite qu'une entrée existe pour le maître dans le fichier \$HOME/.rhosts au niveau racine pour le maître sur la machine client.
Message	0042–194
Signification	Le client n'autorise pas les opérations push de NIM. Supprimez /etc/nimstop de % si l'opération push est nécessaire.
Intervention	Sur la machine client, lancez la commande nimclient -p pour réactiver les droits d'accès en amont du maître.
Message	0042–195
Signification	Impossible d'afficher une liste des périphériques d'amorçage.
Intervention	Une erreur a été renvoyée par la commande bootlist sur le client. Si un amorçage réseau doit être lancé pour une opération bos_inst , diag ou maint_boot , définissez manuellement la liste d'amorçage et réamorcez le client, ou suivez la procédure classique d'amorçage du client sur le réseau.
Message	0042–196
Signification	L'attribut set_bootlist n'est correct que s'il est combiné aux attributs no_client_boot ou boot_client .
Intervention	Spécifiez uniquement l'attribut set_bootlist à la commande nim lors de la modification des paramètres par défaut des attributs no_client_boot ou boot_client .
Message	0042–197
Signification	Si la machine cible possède plusieurs interfaces d'un type de réseau donné, le nom de l'unité logique de la carte réseau doit être spécifié dans l'attribut if1 de la définition NIM de la machine cible, lors de l'utilisation de l'attribut force_push .
Intervention	Modifiez l'attribut if1 du client via l'opération NIM change . Incluez à l'attribut if1 l'un des noms d'unité logique de la carte réseau du client listés dans le message d'erreur.
Message	0042–198
Signification	Lors de la conversion du système de fichiers /usr d'une machine en SPOT , l'image bos sur le support (lpp_source) utilisé pour créer le SPOT doit correspondre à celle utilisée pour installer la machine.
Intervention	Lors de la définition de /usr SPOT , utilisez le même support d'installation qu'à l'installation d'origine de la machine. Par exemple, si une machine a été installée avec AIX 4.1.3 et qu'une mise à jour vers AIX 4.1.4 a été effectuée, le support d'installation nécessaire pour la définition de /usr SPOT sur la machine doit toujours être un produit AIX 4.1.3.

Message	0042–199
Signification	Les attributs no_client_boot et boot_client ne peuvent pas être spécifiés ensemble.
Intervention	Pour éviter de donner des instructions conflictuelles à la commande NIM, ne spécifiez pas les attributs no_client_boot et boot_client dans une même opération NIM.
Message	0042–204
Signification	Les attributs mk_image et source doivent être spécifiés ensemble pour être corrects.
Intervention	A la création d'une ressource mksysb depuis une machine client en cours d'utilisation, utilisez l'attribut mk_image=yes pour indiquer qu'un mksysb doit être créé, et utilisez l'attribut source=NomClient pour spécifier le nom du client à sauvegarder.
Message	0042–205
Signification	L'ensemble de fichiers bos.sysmgt.sysbr doit être installé sur le client pour effectuer une sauvegarde du système. Vous pouvez installer le système de fichiers avec l'opération NIM cust .
Intervention	Installez le système de fichiers bos.sysmgt.sysbr sur la machine client avant de renouveler l'opération.
Message	0042–206
Signification	Une ressource est déjà affectée.
Intervention	Une seule ressource de ce type peut être affectée au client. Désaffectez la première ressource avant d'essayer d'affecter la deuxième.
Message	0042–207
Signification	Impossible d'affecter une ressource au client.
Intervention	Cherchez d'autres messages d'erreur NIM qui peuvent accompagner cette erreur et fournir des informations supplémentaires sur le sujet. Vérifiez que la ressource spécifiée est exportable via NFS vers le client.
Message	0042–208
Signification	Impossible de verrouiller un client. Le client est déjà verrouillé ou le nom donné ne se rapporte pas à un client NIM autorisé.
Intervention	Si une autre opération NIM est en cours sur le même client, attendez la fin du processus avant de relancer l'opération. Sinon, arrêtez et relancez le démon nimesis pour supprimer les verrous.
Message	0042–209
Signification	L'attribut mksysb_flags a une valeur non autorisée. Lancez la commande lsnim -Pa mksysb_flags pour obtenir la liste des valeurs admises.
Intervention	Entrez les valeurs correctes pour l'attribut mksysb_flags , et renouvelez l'opération.

Message	0042–210
Signification	L'espace maximum requis pour la sauvegarde est supérieur à l'espace disponible dans le système de fichier cible. Pour passer outre les besoins en mémoire, utilisez l'indicateur -F pour définir la ressource mksysb .
Intervention	Augmentez l'espace sur le système de fichiers cible devant recevoir mksysb ou utilisez l'indicateur -F comme spécifié dans le message d'erreur.
Message	0042–211
Signification	Le membre existe déjà dans le groupe.
Intervention	Aucune intervention n'est requise car le membre est déjà dans le groupe.
Message	0042–212
Signification	Le membre n'a pas été ajouté au groupe car il n'a pas de nom NIM valide.
Intervention	Le nom du membre à ajouter à un groupe est incorrect. Vérifiez la spécification correcte du membre.
Message	0042–213
Signification	Le groupe n'a pu être créé car il ne contient aucun membre valide.
Intervention	Un groupe doit contenir au moins un membre. Redéfinissez le groupe avec des membres valides pour pouvoir l'ajouter à l'environnement NIM.
Message	0042–214
Signification	Impossible d'ajouter un membre au groupe.
Intervention	Cherchez d'autres messages d'erreur NIM qui peuvent accompagner cette erreur et fournir des informations supplémentaires sur le sujet.
Message	0042–215
Signification	Un type de journal non valide pour l'opération showlog a été spécifié.
Intervention	Indiquez l'un des journaux répertoriés dans le message d'erreur.
Message	0042–216
Signification	Un type de journal non valide pour l'opération showlog a été spécifié pour un SPOT .
Intervention	Indiquez l'un des journaux répertoriés dans le message d'erreur.

Message	0042–217
Signification	Un type de journal non valide pour l'opération showlog a été spécifié pour une machine sans disque ou sans données.
Intervention	Indiquez l'un des journaux répertoriés dans le message d'erreur.
Message	0042–218
Signification	Le fichier journal est vide ou n'existe pas.
Intervention	Aucune information n'est disponible dans le fichier journal relatif à la machine ou au SPOT spécifié.
Message	0042–219
Signification	Objet incompatible avec le groupe.
Intervention	Ce type d'objet ne peut être ajouté au groupe, car son type n'y est pas autorisé. Les groupes de machines ne peuvent contenir qu'un type de client NIM, qui est déterminé par le premier membre ajouté. Les groupes de ressources ne peuvent contenir que des membres dont les types sont des ressources.
Message	0042–220
Signification	Une seule ressource de ce type est admise dans un groupe de ressources.
Intervention	Dans le groupe de ressources, supprimez le membre actuel du type spécifié avant d'ajouter le nouveau membre du même type.
Message	0042–221
Signification	Le groupe %s est en cours de suppression car son dernier membre a été supprimé pendant l'opération.
Intervention	Un groupe ne peut pas être vide. Redéfinissez le groupe avec au moins un membre s'il doit rester dans l'environnement NIM.
Message	0042–222
Signification	Une erreur inconnue a affecté des ressources à la machine.
Intervention	Cherchez d'autres messages d'erreur NIM qui peuvent accompagner cette erreur et fournir des informations supplémentaires sur le sujet. Vérifiez que la ressource spécifiée est exportable via NFS vers le client.
Message	0042–223
Signification	Fichier d'entrée incorrect. Le fichier ne peut pas être lu, est vide ou ne contient pas d'entrée autorisée.
Intervention	Vérifiez que le fichier spécifié dans le message d'erreur convient pour l'opération.

Message	0042–224
Signification	Dépassement de la longueur maximale d'une ligne d'un fichier d'exportation NFS. L'opération export ne peut aboutir.
Intervention	Editez manuellement /etc/exports et /etc/xtab files pour supprimer les entrées obsolètes. Il est également possible d'augmenter le nombre d'hôtes auxquels NIM peut exporter via NFS une ressource en définissant l'attribut restrict_nfs_exports à no sur le maître via l'exécution de la commande nim –o change –a restrict_nfs_exports=no master .
Message	0042–225
Signification	Erreur pendant la mise à jour du fichier d'exportation. Vérifiez si le fichier est corrompu.
Intervention	Editez manuellement les fichiers /etc/exports et /etc/xtab pour corriger toute corruption éventuelle. Tentez d'établir pourquoi NIM n'a pas réussi à mettre à jour les fichiers. Vérifiez les droits d'accès du fichier et du répertoire, puis assurez-vous que les systèmes de fichiers ne sont pas complets.
Message	0042–226
Signification	Il y a eu délai lors de la tentative de lancement de l'opération sur le client. L'opération n'a peut-être pas démarré correctement.
Intervention	Si l'opération en cause est bos_inst , il suffit de réamorcer manuellement le client sur le réseau pour démarrer l'installation. Pour toutes les autres opérations, le problème provient plus probablement de problèmes de communication réseau entre le maître et le client. Vérifiez que le maître peut joindre le client et que les droits d'accès rsh sont toujours accordés par le client au maître.
Message	0042–227
Signification	L'état de la machine indique qu'elle n'est peut-être pas prête pour certaines opérations NIM.
Intervention	Vérifiez qu'aucune opération NIM ne soit en cours sur la machine. Réinitialisez l'état de la machine par le biais de la commande nim –Fo reset NomMachine . La machine revient à l'état ready et des opérations NIM peuvent y être exécutées. L'opération reset ne désaffectant pas de ressources, utilisez l'opération nim deallocate pour en désaffecter si nécessaire.
Message	0042–228
Signification	Niveau de version incorrect.
Intervention	Le niveau de version de la ressource est incomplet ou spécifié de façon incorrecte. Pour obtenir le niveau des ressources, lancez la commande lsnim –l NomRessource et affichez les attributs version , release et mod . Pour remédier au problème, vous devez soit recréer la ressource, soit modifier la base de données NIM pour qu'elle comporte la spécification de niveau correct au moyen de la commande suivante sur le maître NIM : /usr/lpp/bos.sysmgmt/nim/methods/m_chattr –a Attribut=Valeur NomRessource , <i>Attribut</i> étant version , release , ou mod ; <i>Valeur</i> étant la valeur correcte et <i>NomRessource</i> , le nom de la ressource comportant la spécification de niveau incorrect.

Message	0042–229
Signification	Lors de l'installation d'un système à l'aide d'un mksysb comme source de l'installation, il faut que le niveau du SPOT utilisé pour l'installation corresponde au niveau de l'image mksysb qui est installée. Les niveaux de version du SPOT et de mksysb sont incompatibles.
Intervention	Créez un SPOT compatible avec le niveau de mksysb en cours d'installation. Utilisez ce SPOT lors de l'installation d'un BOS mksysb . Pour obtenir le niveau des ressources mksysb et SPOT , lancez la commande Isnim -I NomRessource et affichez les attributs version , release et mod .
Message	0042–230
Signification	Lors de l'installation d'un système à l'aide d'un mksysb comme source de l'installation, il faut que le niveau du SPOT utilisé pour l'installation corresponde au niveau de l'image mksysb qui est installée. Si ce principe n'est pas respecté, l'installation échouera.
Intervention	Créez un SPOT compatible avec le niveau de mksysb en cours d'installation. Utilisez ce SPOT lors de l'installation d'un BOS mksysb . Pour obtenir le niveau des ressources mksysb et SPOT , lancez la commande Isnim -I NomRessource et affichez les attributs version , release et mod .
Message	0042–231
Signification	Une liste temporaire de logiciels à installer doit être créée et utilisée pour l'opération. La création de cette liste a été impossible.
Intervention	Consultez les messages précédents pour comprendre ce qui s'est passé. Corrigez le problème et relancez la commande.
Message	0042–232
Signification	Une ressource installp_bundle temporaire est créée et utilisée pour l'opération. Création impossible de la ressource temporaire.
Intervention	Consultez les messages précédents pour comprendre l'origine de l'échec. Corrigez le problème et relancez la commande.
Message	0042–233
Signification	L'opération n'a pu être exécutée car le maître NIM est déjà initialisé.
Intervention	Déconfigurez le maître NIM et relancez l'opération.

Message	0042–234
Signification	Il est impossible de restaurer une sauvegarde d'une base de données NIM sur une machine sur laquelle est installée une version antérieure de l'ensemble de fichiers NIM maître. Par exemple, une sauvegarde d'une base de données NIM d'un système avec un maître NIM de niveau 4.2.0.0 ne peut pas être restaurée sur un système ayant un maître NIM de niveau inférieur à 4.2.0.0.
Intervention	Installez un ensemble de fichiers maître NIM de niveau égal ou supérieur à celui de la sauvegarde. Essayez ensuite de relancer la restauration.
Message	0042–235
Signification	Une source d'image n'a pas été spécifiée pour la création du SPOT .
Intervention	Spécifiez une unité contenant des images d'installation ou spécifiez une lpp_source avec l'attribut simages pour créer le SPOT .
Message	0042–236
Signification	Le nom de la lpp_source et/ou le répertoire destiné à recevoir la lpp_source n'a pas été spécifié pour la lpp_source à créer.
Intervention	Spécifiez un nom et un répertoire pour la lpp_source et relancez la commande.
Message	0042–237
Signification	Le nom du SPOT et/ou le répertoire destiné à recevoir le SPOT n'a pas été spécifié pour le SPOT à créer.
Intervention	Spécifiez un nom et un répertoire pour le SPOT et relancez la commande.
Message	0042–238
Signification	Aucun répertoire père n'a été spécifié pour les ressources de la machine sans disque/sans données à créer.
Intervention	Spécifiez un répertoire pour les ressources de la machine sans disque/sans données et relancez l'opération.
Message	0042–239
Signification	Le nom de la ressource et/ou le répertoire destiné à recevoir la ressource n'a pas été spécifié pour la ressource à créer.
Intervention	Spécifiez un nom et un répertoire pour la ressource et relancez l'opération.
Message	0042–240
Signification	Aucun répertoire père n'a été spécifié pour les ressources de la machine sans disque/sans données à créer.
Intervention	Spécifiez un répertoire pour les ressources de la machine sans disque/sans données et relancez l'opération.

Message	0042–241
Signification	La taille et/ou le groupe de volumes n'a pas été spécifié pour la création d'un nouveau système de fichiers destiné à recevoir une ressource NIM.
Intervention	Spécifiez la taille et le groupe de volumes du système de fichiers et relancez l'opération.
Message	0042–242
Signification	La taille et/ou le groupe de volumes n'a pas été spécifié pour la création d'un nouveau système de fichiers destiné à recevoir les ressources d'une machine sans disque/sans données.
Intervention	Spécifiez la taille et le groupe de volumes du système de fichiers et relancez l'opération.
Message	0042–243
Signification	Il a été tenté de créer deux fois le même système de fichiers: la première fois pour une lpp_source et la seconde, pour un SPOT .
Intervention	Spécifiez un autre répertoire pour la lpp_source ou pour le SPOT : ainsi, des systèmes de fichiers différents seront créés pour les ressources. Si un nouveau système de fichiers devait réellement être créé pour deux ressources, spécifiez-le pour une seule des ressources, mais spécifiez le même répertoire pour les deux ressources.
Message	0042–244
Signification	Il a été tenté de créer deux fois le même système de fichiers: la première fois pour une lpp_source et la seconde, pour les ressources d'une machine sans disque/sans données.
Intervention	Spécifiez un autre répertoire pour la lpp_source ou pour les ressources sans disque/sans données : ainsi, des systèmes de fichiers différents seront créés pour les ressources. Si un nouveau système de fichiers doit être créé pour les deux ensembles de ressources, spécifiez la création du système de fichiers pour une seule des ressources, mais spécifiez le même répertoire pour les deux ressources.
Message	0042–245
Signification	Il a été tenté de créer deux fois le même système de fichiers: la première fois pour un SPOT et la seconde, pour des ressources d'une machine sans disque/sans données.
Intervention	Spécifiez un autre répertoire pour le SPOT ou pour les ressources sans disque/sans données : ainsi, des systèmes de fichiers différents seront créés pour les ressources. Si un nouveau système de fichiers doit être créé pour les deux ensembles de ressources, spécifiez la création du système de fichiers pour une seule des ressources, mais spécifiez le même répertoire pour les deux ressources.

Message	0042–246
Signification	Espace sur le groupe de volumes insuffisant pour créer le système de fichiers spécifié.
Intervention	Spécifiez un autre groupe de volumes pour le système de fichiers à créer et relancez l'opération.
Message	0042–247
Signification	La création du système de fichiers a échoué.
Intervention	Consultez les messages précédents pour comprendre pourquoi l'opération a échoué. Corrigez l'erreur et relancez la commande.
Message	0042–248
Signification	Une erreur s'est produite pendant la création du système de fichiers.
Intervention	Consultez les messages précédents pour comprendre pourquoi l'opération a échoué. Corrigez l'erreur et relancez la commande.
Message	0042–249
Signification	L'initialisation du maître NIM a échoué.
Intervention	Consultez les messages précédents pour comprendre pourquoi l'opération a échoué. Corrigez l'erreur et essayez de réinitialiser le maître. La cause la plus fréquente de cet échec est que le maître est déjà initialisé. Il est possible de déconfigurer le maître via la commande nim -o unconfig master et de le réinitialiser. Toutefois, procédez avec une précaution extrême, car la déconfiguration du maître supprime toutes les définitions de la base de données NIM.
Message	0042–250
Signification	Impossible de poursuivre la configuration.
Intervention	Consultez les messages précédents pour comprendre pourquoi l'opération a échoué. Corrigez l'erreur et tentez de configurer à nouveau le système à partir du point d'échec.
Message	0042–251
Signification	Il est impossible d'ajouter une route au réseau car une route par défaut obligatoire est manquante. Ajoutez une route par défaut et renouvelez l'opération.
Intervention	Ajoutez une route par défaut au réseau spécifié dans le message d'erreur et renouvelez l'opération.
Message	0042–252
Signification	Localisation impossible d'un réseau correspondant.
Intervention	Le mot-clé find_net a servi pour l'attribut if de la machine. Toutefois, aucun réseau correspondant n'a été trouvé. Définissez le réseau avant l'interface de la machine ou utilisez l'attribut net_definition avec le mot-clé find_net pour définir le réseau en même temps que l'interface.

Message	0042–253
Signification	Impossible d'utiliser l'attribut net_definition lorsque le mot-clé find_net n'est pas le premier champ de l'attribut if .
Intervention	L'attribut net_definition n'est pas correct lors de l'utilisation d'un réseau connu dans l'attribut if . Spécifiez le mot-clé find_net dans l'attribut if ou omettez l'attribut net_definition et renouvelez l'opération.
Message	0042–254
Signification	Format incorrect pour la valeur spécifiée de net_definition . La valeur de l'attribut doit être : <p><i>NetType</i> Type de réseau (<i>tok, ent, fddi, etc.</i>).</p> <p><i>snmName</i> Masque de sous-réseau en notation décimale pour le réseau.</p> <p><i>Client_gwName</i> Adresse IP de passerelle par défaut facultative ou nom d'hôte utilisé par la machine définie pour la communication avec le maître.</p> <p><i>Master_gwName</i> Adresse IP de passerelle par défaut facultative ou nom d'hôte utilisé par le maître pour communiquer avec les clients sur d'autres sous-réseaux.</p> <p><i>NetName</i> Nom facultatif donné à la définition NIM créée pour le réseau. (Sinon, un nom par défaut unique est utilisé.)</p> <p>Si vous souhaitez spécifier <i>NetName</i> et que <i>Client_gwName</i> ou <i>Master_gwName</i> ne sont pas applicables, spécifiez 0. Si <i>Client_gwName</i> a une valeur de 0, <i>Master_gwName</i> ne peut pas être différent de zéro.</p>
Intervention	Corrigez l'erreur de syntaxe et renouvelez l'opération.
Message	0042–255
Signification	Il existe déjà une route par défaut pour le maître et la passerelle par défaut du maître est différente de celle déjà définie. Pour modifier la passerelle par défaut du maître, lancez l'opération change .
Intervention	Pour modifier la passerelle par défaut d'un réseau, utilisez la commande suivante : <pre>nim -o change -a routingX="default NomPasserelle" NomRéseau</pre> <p><i>X</i> est le numéro de séquence pour l'attribut routing ; <i>NomPasserelle</i> est la passerelle par défaut à utiliser et <i>NomRéseau</i> est le nom du réseau du maître.</p>

Message	0042-256
Signification	Une route par défaut existe déjà pour le réseau. Vous pouvez modifier la passerelle par défaut, mais vous ne pouvez pas définir plus d'une route par défaut.
Intervention	<p>Pour modifier la passerelle par défaut d'un réseau, utilisez la commande suivante :</p> <pre>nim -o change -a routingX="default NomPasserelle" NomRéseau</pre> <p>X est le numéro de séquence pour l'attribut routing ; <i>NomPasserelle</i> est la passerelle par défaut à utiliser et <i>NomRéseau</i> est le nom du réseau du maître.</p>
Message	0042-257
Signification	Vous devez spécifier un attribut if avec l'attribut net_definition .
Intervention	net_definition devant faire référence à une interface de machine, spécifiez un attribut if avec l'attribut net_definition .
Message	0042-258
Signification	Impossible de spécifier l'attribut net_definition pour créer ou modifier plusieurs attributs if dans la même opération change . Procédez en deux temps.
Intervention	Pour éviter toute ambiguïté, ne manipulez qu'une seule interface de machine (attribut if) à la fois en utilisant l'attribut net_definition .
Message	0042-259
Signification	La valeur par défaut default_res spécifiée dans la définition de la base de données du maître n'est pas un groupe de ressources NIM valide.
Intervention	Spécifiez un groupe de ressources NIM valide comme ressource par défaut. Obtenez une liste des groupes de ressources en exécutant la commande lsnim -t res_group .
Message	0042-260
Signification	L'attribut default n'est applicable que lors de la manipulation d'un groupe de ressources.
Intervention	Définir l'attribut default=yes/no sur un groupe de ressources l'affecte comme ensemble de ressources par défaut pour les opérations NIM. L'attribut default n'est pas valable pour les autres opérations NIM.
Message	0042-261
Signification	Utilisation incorrecte de l'attribut async . Cet attribut ne peut être spécifié pour l'opération lppchk lorsque la cible est une machine autonome ou un groupe de machines autonomes.
Intervention	Omettez l'attribut async pendant l'opération lppchk , sauf si la cible est une machine autonome ou un groupe de machines autonomes.

Message	0042–262
Signification	Le nom du fichier de définition client est manquant pour cette opération.
Intervention	Spécifiez le fichier de définition client à utiliser pour ajouter des machines à l'environnement NIM. Pour en savoir plus, reportez-vous à page 9-1, Commandes NIM.
Message	0042–263
Signification	L'attribut netboot_kernel ne peut recevoir que la valeur up ou mp .
Intervention	Corrigez la valeur indiquée pour l'attribut netboot_kernel .
Message	0042–264
Signification	Il manque à la source d'image utilisée pour définir la lpp_source un ou plusieurs modules requis.
Intervention	Des images d'installation n'ont pas été copiées dans le répertoire lpp_source . Il se peut que la source des images d'installation ne contienne pas tous les ensembles de fichiers spécifiés pour équiper lpp_source . Copiez les images d'installation manquantes dans le répertoire lpp_source , puis lancez l'opération NIM check sur lpp_source .
Message	0042–265
Signification	Il manque à la source d'images utilisée pour définir la lpp_source un ou plusieurs éléments de la liste des modules par défaut.
Intervention	Des images d'installation n'ont pas été copiées dans le répertoire lpp_source . Il se peut que la source des images d'installation ne contienne pas tous les ensembles de fichiers spécifiés pour équiper lpp_source . Copiez les images d'installation manquantes dans le répertoire lpp_source , puis lancez l'opération NIM check sur lpp_source .
Message	0042–266
Signification	Les modules requis sont absents de la lpp_source définie.
Intervention	Des images d'installation n'ont pas été copiées dans le répertoire lpp_source . Il est possible que les noms des ensembles de fichiers aient été spécifiés de façon incorrecte ou que la source des images d'installation ne contienne pas tous les ensembles de fichiers spécifiés. Copiez les images d'installation manquantes dans le répertoire lpp_source , puis lancez l'opération NIM check sur lpp_source .
Message	0042–267
Signification	Le lpp_source défini n'a pas l'attribut simages car il manque un ou plusieurs modules.
Intervention	Copiez les images d'installation manquantes dans le répertoire lpp_source , puis lancez l'opération NIM check sur lpp_source pour ajouter l'attribut simages .

Message	0042–268
Signification	Impossible de lancer l'opération car tous les membres du groupe cible spécifié sont actuellement exclus des opérations sur le groupe. Vous devez démarquer (ou inclure) les membres de groupe exclus avant de continuer.
Intervention	Lancez l'opération NIM select sur le groupe pour inclure les membres aux opérations futures.
Message	0042–269
Signification	Un seul type de vérification peut être exécuté à la fois sur les ensembles de fichiers installés sur un client NIM.
Intervention	Désactivez ou désélectionnez toutes les options de vérification sauf une et relancez l'opération.
Message	0042–270
Signification	L'opération est seulement prise en charge sur les SPOT et les clients NIM installés avec un niveau de version égal ou supérieur à 4.2.
Intervention	L'ensemble de fichiers du client NIM sur la cible est doté d'une version antérieure et ne prend pas cette opération en charge. Le logiciel client sur la cible doit être mis à niveau pour que l'opération puisse être exécutée.
Message	0042–271
Signification	Une ressource correspondant à ce type est déjà affectée. Vous ne pouvez pas affecter plus d'une ressource de ce type à une machine.
Intervention	Désaffectez la première ressource avant d'essayer d'affecter la deuxième. Il peut être nécessaire de réinitialiser la machine avant de désaffecter la ressource.
Message	0042–272
Signification	Une valeur spécifiée n'est pas une valeur correcte pour default_re , car il ne s'agit pas d'un groupe de ressources NIM valable.
Intervention	Spécifiez un autre groupe de ressources pour l'attribut default_res , ou rectifiez le groupe de ressources en question.
Message	0042–273
Signification	Une valeur spécifiée ne peut pas être utilisée comme emplacement pour l'image mksysb car il s'agit d'un répertoire. Spécifiez le nom du fichier sur lequel l'image mksysb réside actuellement ou résidera après sa création.
Intervention	Spécifiez un nom de fichier au lieu d'un répertoire comme emplacement de la ressource mksysb .

Message	0042–274
Signification	L'indicateur –e de l'attribut mksysb_flags et l'attribut exclude_files sont incompatibles. Choisissez l'indicateur –e avec l'attribut mksysb_flags pour exclure de la sauvegarde les fichiers inclus dans /etc/exclude.rootvg , ou spécifiez un attribut exclude_files .
Intervention	N'utilisez pas l'indicateur –e mksysb en même temps que la ressource exclude_files pendant cette opération.
Message	0042–275
Signification	Accès impossible à un fichier verrou. Si aucune opération NIM n'est en cours, supprimez le fichier et relancez la commande.
Intervention	Lancez la commande ps –ef grep nim pour lister les processus NIM en cours sur le système. Si des processus NIM autres que le démon nimesis sont en cours, attendez qu'ils soient terminés et supprimez les fichiers indiqués par le message d'erreur.
Message	0042–276
Signification	Il faut qu'un ensemble de fichiers soit installé pour que cette opération soit possible.
Intervention	Installez l'ensemble de fichiers indiqué dans le message d'erreur avant de renouveler l'opération. Il faut en général installer l'ensemble de fichiers sur le système client. Toutefois, en fonction de l'opération exécutée, il est possible que le maître NIM ait besoin que cet ensemble de fichiers soit installé avant le succès de l'opération.
Message	0042–277
Signification	Les machines sans disque et sans données ne peuvent être définies avec une interface de réseau principale résidant sur un réseau NIM générique. Une carte réseau définie sur un réseau NIM générique est supposée ne pas prendre en charge l'amorçage réseau.
Intervention	Pour définir les systèmes comme clients sans disque ou sans données, il faut que ces derniers soient d'abord connectés à un réseau NIM capable de prendre en charge un amorçage de réseau, du type Ethernet, Token-Ring ou FDDI.
Message	0042–278
Signification	L'interface spécifiée ne correspond pas à une carte réseau qui prend en charge l'amorçage réseau. Le maître NIM a donc été défini sur un réseau NIM générique. Les opérations dépendantes de l'amorçage réseau, comme l'installation du BOS, ne sont pas possibles sur les clients NIM dont l'interface d'installation du réseau principal est définie sur le même réseau que le maître NIM.
Intervention	Les opérations qui dépendent de la capacité d'amorçage du réseau ne peuvent pas être effectuées sur les clients des réseaux NIM génériques. Il faut exécuter ce type d'opérations à l'aide des supports locaux existants sur le système.

Message	0042–279
Signification	L'interface spécifiée est mappée à un sous-réseau défini comme réseau NIM générique. Il ne sera pas possible d'exécuter des opérations dépendant de l'amorçage réseau, comme une installation du BOS, sur la définition de machine créée par cette opération.
Intervention	Les opérations qui dépendent de la capacité d'amorçage du réseau ne peuvent pas être effectuées sur les clients des réseaux NIM génériques. Il faut exécuter ce type d'opérations à l'aide des supports locaux existants sur le système.
Message	0042–280
Signification	Entrez la date et l'heure d'exécution de l'opération au format : AAMMJJhhmm.
Intervention	Utilisez le format décrit dans le message d'erreur pour programmer la date et l'heure de l'opération.
Message	0042–281
Signification	Il n'est pas possible de convertir le système de fichiers /usr sur le serveur spécifié en un SPOT NIM. La variable RM_INST_ROOTS a été définie à yes dans un fichier bosinst.data lors de l'installation initiale de la machine ou inurid -r a été appelé ultérieurement. La seule façon de créer un SPOT sur cette machine est de spécifier un emplacement autre que /usr ou de réinstaller la machine et de créer un SPOT dans /usr .
Intervention	Le système n'est pas capable de prendre en charge la création d'un /usr SPOT . Il est possible de créer un non-usr SPOT sur le système en spécifiant une valeur différente pour l'attribut location .
Message	0042–282
Signification	L'installation du BOS a été activée mais ne peut être lancée car le fichier suivant n'a pas été trouvé sur la cible. Pour démarrer l'installation : <ol style="list-style-type: none"> 1. lancez une opération d'amorçage réseau à partir de la cible. 2. rectifiez l'état de la cible avec l'opération reset de NIM et relancez l'opération bos_inst, en procédant au choix : <ol style="list-style-type: none"> a. avec l'option Force Push (-a force_push=yes) b. après l'installation et la configuration du système de fichiers bos.sysmgt.nim.client sur la cible.
Intervention	Installation et configuration incorrectes de l'ensemble de fichiers client NIM sur le système cible. Suivez les indications du message d'erreur pour corriger le problème.

Message	0042-283
Signification	L'existence d'un fichier sur le serveur indique qu'un SPOT NIM est peut-être toujours monté dans un sous-répertoire qui sera supprimé par cette opération. Avant de relancer l'opération, démontez le répertoire du SPOT ainsi que ceux qui peuvent être montés après celui qui est en cours de suppression. VOUS RISQUEZ DE PERDRE DES DONNÉES SUR LE SERVEUR SPOT SI VOUS N'EFFECTUEZ PAS CETTE OPÉRATION !
Intervention	Une opération SPOT a échoué et NIM n'a pas réussi à démonter tous les répertoires montés dans le SPOT . Démontez manuellement les répertoires spécifiés dans le message d'erreur avant de relancer la commande. La commande mount permet de lister les répertoires montés sur le système et la commande unmount de les démonter. Utilisez l'option -f avec la commande unmount pour éventuellement forcer le démontage.

Chapitre 11. Résolution des incidents NIM

Ce chapitre propose des solutions aux problèmes d'amorçage réseau et décrit les procédures pour générer des sorties de débogage pour les installations NIM du BOS. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Messages d'erreur et d'avertissement", page 10-1 et au *AIX - Guide des messages*.

Débogage d'un problème d'amorçage réseau

Si une machine client n'est pas capable d'effectuer un amorçage réseau à partir de son serveur d'amorçage, il y a sans doute un problème au niveau d'une ou plusieurs des étapes suivantes de l'amorçage :

- Etablissement de communications via le réseau entre le client et le serveur
- Obtention de l'image d'amorçage à partir du serveur
- Exécution de l'image d'amorçage sur le client.

Les sections suivantes décrivent les étapes à suivre pour déterminer la source d'échecs lors de chaque étape.

Etablissement de communications via le réseau entre le client et le serveur

1. Avant de lancer l'amorçage réseau sur le client, exécutez un test ping à partir des menus **bootp** du client.
2. Si le test ping échoue, vérifiez que les adresses du client, du serveur et de la passerelle sont spécifiées correctement.
3. Si elles sont correctes, essayez d'effectuer un ping sur le serveur à partir d'une autre machine du sous-réseau du client.
4. Si cette interrogation ping est possible, il se peut que la défaillance provienne de la carte réseau du client.
5. Si elle n'est pas possible, il se peut qu'il existe des problèmes de routage entre le client et le serveur, ou que les communications via le réseau soient défaillantes. Effectuez des procédures de débogage du réseau pour déterminer la source du problème.

Obtention de l'image d'amorçage à partir du serveur

1. Si le test ping réussit, exécutez un amorçage réseau du client. Lorsqu'un amorçage réseau est lancé, un paquet de requêtes **bootp** transite du client vers le serveur. Le serveur répond ensuite au client en renvoyant un paquet. Le nombre de paquets envoyés et reçus pour la requête **bootp** est affiché sur la machine client. Si un paquet est envoyé depuis le client, mais qu'aucun n'est reçu, un autre paquet est envoyé.
2. Si des paquets **bootp** continuent d'être transmis mais ne sont pas reçus, il se peut que le serveur d'amorçage ne réponde pas à la requête.

3. Sur le serveur **bootp**, visualisez le fichier **/etc/bootptab** du serveur. Il doit contenir une entrée pour la machine client avec les informations suivantes :

```
<nom d'hôte du client>
bf=<fichier d'amorçage>
ip=<adresse ip du client>
ht=<type de réseau>
sa=<adresse du serveur d'amorçage>
sm=<masque de sous-réseau du client>
ha=<adresse matérielle de carte réseau> (requis uniquement si
les requêtes bootp requests are sent by broadcasting)
```

En l'absence d'entrée, soit la commande NIM utilisée pour configurer l'opération actuelle a échoué, soit la machine a été réinitialisée avant le début de l'opération d'amorçage. Relancez l'opération NIM **bos_inst**, **diag** ou **maint_boot** pour préparer le serveur à la requête d'amorçage client.

Si l'entrée existe dans **/etc/bootptab**, contrôlez les données spécifiées. Si un fichier contient des données erronées, les informations utilisées pour définir la machine ou le réseau dans la base de données NIM étaient probablement fausses. Remédiez à ce problème en redéfinissant la machine client, en corrigeant les données incorrectes dans la définition de client ou de réseau, en relançant l'opération NIM et en réamorçant le client.

4. Si **/etc/bootptab** est correct, vérifiez que le démon **inetd** est actif. Si ce n'est pas le cas, démarrez-le et relancez l'amorçage réseau à partir du client. Lorsque le démon **inetd** s'exécute, il doit lancer automatiquement le démon **bootpd** à réception de la requête **bootp** sur le serveur.
5. Si le démon **bootpd** n'est pas lancé, contrôlez que l'entrée **bootps** du fichier **/etc/inetd.conf** n'est pas mise en commentaire. Annulez éventuellement la mise en commentaire et relancez **inetd** avec la commande **refresh -s inetd**. Relancez l'amorçage réseau à partir du client.
6. Si aucune réponse **bootp** n'est reçue sur le client, lancez manuellement le démon **bootpd** en mode débogage :
 - a. Mettez en commentaire l'entrée **bootps** dans le fichier **/etc/bootptab** du serveur.
 - b. Interrompez tous les processus **bootpd** en cours.
 - c. Relancez **inetd** via la commande **refresh -s inetd**.
 - d. Sur la ligne de commande, lancez **bootpd** via **/usr/sbin/bootpd -s -d -d -d**.
7. Retentez un amorçage réseau à partir du client. Si aucune sortie n'est affichée sur la commande **bootpd** en cours, la requête client **bootp** n'atteint pas le serveur. Assurez-vous que les adresses spécifiées dans les menus **bootp** sont correctes. Si elles sont correctes, exécutez les procédures de débogage pour savoir pourquoi le paquet n'atteint pas le serveur.
8. Si le serveur reçoit la requête client **bootp**, la commande **bootpd** en cours affiche une sortie correspondant aux données client dans le fichier **/etc/bootptab**. Vérifiez l'exactitude des adresses spécifiées. Cette information est renvoyée au client dans la réponse **bootp**.
9. Si le client ne reçoit toujours pas la réponse **bootp**, lancez les procédures de débogage réseau pour savoir pourquoi le paquet n'atteint pas le client.
10. Lorsque le client a reçu la réponse **bootp**, il transmet l'image d'amorçage via **tftp** depuis le serveur.
11. Le nombre de paquets **tftp** transférés vers le client est affiché sur la machine client.
12. L'image d'amorçage a été récupérée avec succès sur la machine client lorsque le voyant affiche 299 sur les machines à plate-forme **rs6k** ou lorsque le tiers inférieur de l'écran passe en gris sur les machines avec une autre plate-forme.

13. Si le transfert de l'image d'amorçage via **tftp** n'aboutit pas, le client risque de rapatrier une image d'amorçage incorrecte. Vérifiez que la définition du client dans la base NIM indique le type de noyau et de plate-forme correct. Si les données sont inexactes, corrigez-les, réinitialisez la machine client, relancez l'opération NIM et réamorçez le client sur le réseau.
14. Vérifiez que le répertoire **/tftpboot** sur le serveur d'amorçage contient un lien entre le nom du client et l'image d'amorçage correcte. Si ce lien n'existe pas, réinitialisez la machine client, relancez l'opération NIM et réamorçez le client sur le réseau.
15. Si le lien avec le nom du client pointe sur l'image d'amorçage correcte et que le transfert via **tftp** de l'image d'amorçage n'aboutit pas, cela signifie que l'image d'amorçage est altérée. Recréez l'image d'amorçage en lançant l'opération NIM **check** avec l'indicateur **force** sur le **SPOT**. Si le client n'est pas une machine à plate-forme **rs6k**, assurez-vous également que le client possède la dernière version de microprogramme installé.

Exécution de l'image d'amorçage sur le client

Lorsque la machine client a reçu l'image d'amorçage du serveur, les erreurs les plus fréquentes sont signalées sur l'afficheur par les messages 608, 611 et 613. Il arrive que certaines machines ne soient pas équipées de voyants. Le débogage de ce type de problèmes sur ces machines exige l'utilisation d'images d'amorçage activées pour le débogage. Pour plus d'informations sur la génération d'images d'amorçage de débogage, reportez-vous à "Génération d'une sortie de débogage à partir du programme d'installations du BOS", page 11-5.

608

Signification Récupération via **tftp** de client en échec de fichier.

Intervention Recherchez le fichier *NomClient.info* dans le répertoire **/tftpboot**. S'il ne s'y trouve pas, relancez l'opération NIM pour le créer. En revanche, s'il s'y trouve, vérifiez que l'accès **tftp** au répertoire **/tftpboot** n'est pas restreint dans le fichier **/etc/tftpaccess.ctl**. Il est également possible qu'il y ait eu une mauvaise configuration de la carte réseau dans l'environnement d'amorçage. Utilisez les images d'amorçage réseau activées pour le débogage pour rechercher les erreurs dans l'environnement d'amorçage. Si le client n'est pas une machine à plate-forme **rs6k**, assurez-vous qu'elle possède la dernière version du microprogramme.

611

Signification Incident lors du télémontage du système de fichiers NFS.

Intervention Cette erreur est générée lorsque la machine client ne peut pas monter une ressource depuis un serveur. Vérifiez que NFS s'exécute sur le serveur de ressources. Dans les fichiers **/etc/exports** et **/etc/xtab** du serveur, contrôlez que les ressources spécifiées pour l'opération sont correctement exportées. Confirmez également que les ressources détiennent les droits d'accès définis correctement pour la lecture. Les images d'amorçage réseau activées pour le débogage peuvent également servir à déterminer exactement quelle commande **mount** est défectueuse sur le client.

613

Signification Echec de définition des tables de routage.

Intervention Cette erreur intervient généralement lorsqu'une route de réseau est mal définie dans la base de données NIM. Vérifiez que les passerelles correctes sont spécifiées entre les réseaux et qu'elles sont toutes fonctionnelles. Servez-vous d'images d'amorçage réseau activées pour le débogage pour déterminer les routes qui n'ont pas pu être définies.

Sortie de débogage pour les installations NIM du BOS

Suite à des problèmes de réseau ou de configuration NIM, il est possible que les clients ne réussissent pas à s'amorcer correctement et/ou à s'installer. Dans ce cas, il peut être nécessaire de générer des informations de débogage pour déterminer l'origine du problème. Si une machine client n'arrive pas à se configurer correctement à partir de l'image d'amorçage réseau, il est possible d'obtenir une sortie de débogage à partir de l'image d'amorçage en constituant l'image activée par débogage et en rattachant un tty au système client. Cette opération affiche les commandes et la sortie exécutées lors de la configuration avant la poursuite du traitement par AIX.

Si le système a été amorcé depuis l'image d'amorçage réseau, mais que des échecs se produisent encore lors de l'installation du BOS, il peut être nécessaire de rassembler les informations de débogage depuis le programme d'installation du BOS. Les commandes et la sortie du programme d'installation du BOS s'affichent automatiquement sur le tty si la génération de l'image d'amorçage est prévue pour le débogage. Sinon, la sortie peut être obtenue en définissant une valeur dans le fichier **bosinst.data** ou en entrant des codes spéciaux au niveau des menus d'installation.

En cas de problème pendant une installation du BOS NIM, vous risquez d'obtenir des "blocages" du système. Il peut être extrêmement pratique d'afficher la sortie de débogage, dans la mesure où vous pourrez voir les commandes qui ont échoué. L'incident peut provenir d'une mauvaise configuration de la carte réseau ou d'une incapacité à effectuer une opération depuis le client sur le serveur. En examinant la sortie de débogage, vous pouvez prendre en compte ce qui a échoué et apporter des corrections adéquates pour l'avenir.

La commande **showled** en cours est affichée dans la sortie de débogage. Cette commande affiche des valeurs d'état sur les voyants, à l'avant de la machine. Il arrive fréquemment que les problèmes et solutions connus soient référencés par la valeur du voyant qui s'affiche en cas d'incident. Certaines machines ne sont pas équipées de ce type de voyant indicateur. Pour résoudre les incidents des machines sans afficheur, une attention particulière doit être apportée aux valeurs des commandes **showled**.

Les informations de débogage peuvent donc vous faire gagner du temps dans l'établissement de l'origine de l'incident. En général, le problème provient d'une définition incorrecte dans l'environnement NIM, détectable sans les informations de débogage. Toutefois, ces dernières contribuent à réduire largement la portée de la recherche.

Génération de sortie de débogage à partir d'une image d'amorçage de réseau

1. Pour créer des versions de débogage des images d'amorçage du réseau, ayez recours à l'opération **check** à partir du Web-based System Manager ou des interfaces SMIT, ou à la commande suivante :

```
nim -Fo check -a debug=yes SPOTName
```

NomSPOT étant le nom de votre **SPOT**.

2. Vous devez avoir l'adresse pour entrer le débogueur :

A partir de Web-based System Manager

- a. Dans le conteneur Ressources NIM, cliquez deux fois sur la ressource **SPOT** pour ouvrir le bloc-notes des propriétés.
- b. Cliquez sur l'onglet Boot Image Information pour obtenir cette adresse.

La commande suivante constitue une autre possibilité d'obtention d'adresse :

```
lsnim -a enter_dbg NomSPOT
```

NomSPOT étant le nom de votre **SPOT**. La sortie affichée sera semblable à la suivante :

```
spot1:
  enter_dbg = "chrp.mp 0x001840d4"
  enter_dbg = "chrp.up 0x00160b7c"
  enter_dbg = ".mp 0x001840d4"
  enter_dbg = "rs6k.up 0x00160b7c"
  enter_dbg = "rspc.mp 0x001840d4"
  enter_dbg = "rs6k.up 0x00160b7c"
```

Ecrivez l'adresse **enter_dbg** pour le client que vous êtes sur le point d'amorcer. Par exemple, si le client est une machine monoprocesseur **rs6k**, notez l'adresse 160b7c.

3. Rattachez une unité tty à votre système client (port 1).
4. Configurez et exécutez l'opération NIM qui demandera un amorçage du client via le réseau. Amorcez le client via le réseau.
5. Lorsque le client a obtenu l'image d'amorçage du serveur **SPOT**, l'écran de débogage s'affiche sur le tty. A l'invite>, entrez :

```
st Enter_dbg_Valeur 2
```

Enter_dbg_Value représentant le numéro que vous avez noté à l'étape 2 comme valeur **enter_dbg** correspondant à votre type de machine. Spécifier 2 à l'adresse de la valeur **enter_dbg** dirige l'impression de la sortie sur votre tty.

6. Tapez **g** (pour **go**) et appuyez sur Entrée pour lancer l'amorçage.
7. Appuyez sur **Ctrl-s** pour interrompre momentanément le processus pendant que vous observez la sortie sur le tty. Appuyez sur **Ctrl-q** pour reprendre.
8. Pour reconstituer vos images d'amorçage en mode non-débogage, servez-vous de la commande suivante :

```
nim -Fo check NomSPOT
```

NomSPOT étant le nom de votre **SPOT**.

Si l'image d'amorçage reste en mode débogage, à chaque amorçage d'un client depuis ces images d'amorçage, la machine s'arrête et attend une commande à l'invite ">" du débogueur. En cas de tentative d'utilisation de ces images d'amorçage sans qu'un tty soit rattaché au client, la machine semblera se bloquer sans raison.

Génération d'une sortie de débogage à partir du programme d'installation du BOS

Il existe deux méthodes d'obtention d'une sortie de débogage à partir du programme d'installation du BOS. La méthode A consiste à entrer une valeur spéciale dans l'un des menus d'installation. La méthode B utilise une ressource **bosinst_data** pour que le programme d'installation affiche la sortie de débogage.

Méthode A Pour générer une sortie de débogage alors que la ressource **bosinst_data** n'est pas utilisée

1. Pour activer le débogage pour le programme d'installation BOS, commencez par agir comme vous le feriez pour installer un client.
2. Comme vous n'utilisez pas de ressource **bosinst_data**, vous êtes invité à fournir des informations sur l'installation du programme d'installation du BOS.
3. Sélectionnez votre console.
4. Sélectionnez votre langue.
5. Le menu **Welcome to Base Operating System Installation and Maintenance** s'affiche. Ne sélectionnez pas d'option et entrez **911** à l'invite et appuyez sur Entrée.

6. Continuez la procédure normale de sélection des options et de spécification des données jusqu'au début de l'installation. La sortie de débogage sera envoyée à l'affichage du client au cours de l'installation.

Méthode B Génération de sortie de débogage avec la ressource `bosinst_data` utilisée

1. Pour activer le débogage du programme d'installation du BOS, définissez `BOSINST_DEBUG = yes` à la strophe `control_flow` du fichier **`bosinst.data`** que vous utilisez comme ressource **`bosinst_data`**.

Un fichier **`bosinst.data`** minimal pour le débogage doit contenir les lignes suivantes :

```
control_flow:  
    BOSINST_DEBUG = yes
```

2. En plus de la procédure d'installation client classique, ajoutez la ressource **`bosinst_data`** modifiée comme ressource pour l'opération. Après l'amorçage client sur le réseau, le client utilisera la ressource **`bosinst_data`** pour obtenir les paramètres de l'installation. Si la seule donnée spécifiée dans votre fichier **`bosinst.data`** est `BOSINST_DEBUG = yes`, un message vous demandera les autres informations requises avant la suite de l'installation. La sortie de débogage sera envoyée à l'affichage du client au cours de l'installation.

Conflits de ports avec NIM et d'autres applications

Lors de la configuration du maître NIM, deux numéros de port sont sélectionnés en vue de leur utilisation avec le démon nimesis pour les communications client. Les numéros de port par défaut sont 1058 et 1059. Si l'un ou l'autre est utilisé par une autre application, le démon nimesis ne peut pas s'exécuter et les commandes nimclient échouent en renvoyant un message d'erreur de ce type :

0042-006 nimclient: (To master) rcmd connection refused

Si le démon nimesis ne peut pas être lancé, il peut être nécessaire d'arrêter les autres clients demandant à accéder au système afin de libérer le port.

Ce problème est généralement résolu en redémarrant le système ; en effet, lorsqu'une machine est amorcée, le démon nimesis est lancé très tôt par la commande **init** et le risque que les ports soient pris très faible.

Annexe A. Amorçage en réseau

Les machines avec plate-forme **rs6k** ancien modèle peuvent avoir besoin d'une émulation IPL ROM pour s'amorcer sur le réseau. Pour savoir si une machine **rs6k** active requiert une émulation, entrez la commande `bootinfo -q NomCarte` ; où `NomCarte` représente la carte réseau qui accueille le client. Si la carte est activée par amorçage sur le réseau, la commande **bootinfo** renvoie 1 et aucune émulation n'est requise. Par exemple, entrez :

```
bootinfo -q tok0
```

Sur une machine **rs6k** non active, il est possible de déterminer si l'émulation IPL ROM est requise en amorçant la machine avec la clé en position verrouillée. Si les voyants à l'avant de la machine finissent par s'immobiliser à la valeur 200, aucune émulation n'est nécessaire.

Remarque : Sur les modèles numéros 570, 580, 58H, 59H, 591 et 595, le système démarre en mode Secure, le témoin de mise sous tension ne s'allume pas et la DEL reste éteinte. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre modèle.

Pour créer une émulation IPL ROM, reportez-vous à "Création d'un support d'émulation IPL ROM", page A-6. Si vous utilisez NIM sur des machines devant faire appel à l'émulation IPL ROM pour démarrer à partir d'une carte réseau, effectuez toujours le démarrage une fois à partir des menus IPL, depuis une console système sur le client. Cela a pour effet d'écrire les adresses nécessaires dans la NVRAM et d'éviter le problème de l'alternance des DEL 227 et 229 lors du démarrage en réseau sur des matériels moins récents. Après avoir effectué le démarrage/l'installation en réseau une fois à partir de la machine client par cette méthode, le problème est résolu automatiquement et, par la suite, cette opération peut être effectuée directement à partir du maître NIM.

Le type de plate-forme et de noyau d'un client détermine la procédure d'amorçage de la machine sur le réseau.

Pour déterminer la plate-forme d'une machine en cours, utilisez la commande **bootinfo -p** si la machine fonctionne sous AIX version 4.2 ou ultérieure. Si elle fonctionne sous AIX 4.1, utilisez la commande **bootinfo -T**.

Pour déterminer le type de noyau d'une machine en cours, utilisez la commande **bootinfo -z**.

Amorçage d'une machine sur le réseau

Si vous amorcez une machine **rs6k** avec un noyau **up**, utilisez la méthode A. Si vous amorcez une machine **rs6k** avec un noyau **mp**, ayez recours à la méthode B. Dans le cas de certains modèles de machines **rspc**, vous pouvez préférer la méthode C. Pour tous les autres plates-formes et types de noyau, suivez les procédures décrites dans la documentation sur votre matériel pour effectuer l'amorçage du réseau.

Méthode A

Cette méthode s'applique aux systèmes DPX/20 Monoprocasseur.

1. Commencez, la machine mise hors tension.
2. Si votre client a besoin d'une émulation IPL ROM, insérez le disque d'émulation dans l'unité de disquette du client et mettez la machine sous tension, avec la clé du matériel en position Service (maintenance). A l'affichage des menus **bootp**, passez à l'étape 3.

Si votre client n'a pas besoin d'émulation, faites tourner la clé en position Secure et mettez la machine sous tension. Observez les voyants à l'avant de la machine : s'ils s'arrêtent sur **200**, passez la clé en position Service et appuyez rapidement sur le bouton (jaune) de réinitialisation. A l'affichage des menus **bootp**, passez à l'étape 3.

Remarque : sur les modèles numéros 570, 580, 58H, 59H, 591 et 595, le système démarre en mode Secure, le témoin de mise sous tension ne s'allume pas et la DEL reste éteinte. Le système n'effectue aucune autre opération tant que la clé reste en position Normal ou Service. Pour plus de détails sur l'amorçage réseau de la machine, reportez-vous à la documentation fournie avec votre modèle.

3. Sur le menu principal **bootp**, sélectionnez l'option Select BOOT (Startup) Device.
4. Dans le menu suivant, sélectionnez l'unité d'amorçage.

Sélectionnez la carte réseau à utiliser. Indiquez le type de réseau correct (Ethernet, Token-Ring, etc) et les caractéristiques de carte voulues (câble épais, paire torsadée, débit 16 Mo, débit 4 Mo, etc.).

5. Définissez ou modifiez les adresses de réseau.

Remarque : il est inutile de taper les points (.) des adresses IP, mais vous devez spécifier tout caractère zéro (0) d'en-tête composant des parties d'adresses.

Spécifiez l'adresse IP de :

- la machine client en cours d'amorçage dans le champ `client address`.
- votre serveur **SPOT** dans le champ `bootp server address`.
- votre passerelle client dans le champ `gateway address`.

Une fois ces adresses spécifiées, entrez **99** pour les sauvegarder et revenir au menu principal. Si aucune passerelle n'est utilisée par le client pour communiquer avec le serveur d'amorçage, vous pouvez ne pas remplir ce champ.

Si la diffusion doit être utilisée pour obtenir une image d'amorçage, ne complétez pas ces adresses IP.

6. Dans le menu principal, sélectionnez l'option Send Test Transmission (PING).

7. Vérifiez que les adresses affichées sont les mêmes que celles spécifiées pour votre unité d'amorçage.
 Si les adresses sont incorrectes, entrez **99** pour revenir au menu principal. Passez ensuite à l'étape 3.
 Si les adresses sont correctes, sélectionnez l'option START THE PING TEST.
 En cas d'échec du test ping, vérifiez que les adresses sont correctes et lancez éventuellement l'identification d'incident de réseau. Si le test ping aboutit, entrez **99** pour revenir au menu principal.
8. Dans le menu principal, sélectionnez l'option Exit Main Menu and Start System (BOOT).
9. Tournez la clé en position Normal et appuyez sur Entrée pour amorcer votre client via le réseau.

Méthode B (amorçage de systèmes à multiprocesseur symétrique, basés sur Micro Channel)

Cette méthode s'applique aux systèmes ESCALA basés sur Micro Channel (bus MCA).

1. Tournez la clé en position Secure.
 2. Faites passer l'interrupteur de l'unité système en position On.
 3. A l'affichage de 200, tournez la clé du sélecteur de mode en position Service (maintenance).
 4. Appuyez une fois sur le bouton Reset.
 Les codes 260, 261, ou 262, restent affichés et l'écran Maintenance Menu s'affiche.
 5. Sélectionnez l'option **System Boot** dans le menu Maintenance Menu.
 6. Sélectionnez l'option **Boot from Network** dans le sous-menu. Le menu principal (MAIN MENU) s'affiche.
 7. Sélectionnez l'option **Select BOOT (Startup) Device** de l'écran MAIN MENU.
 8. Sélectionnez la carte réseau à partir de laquelle s'effectuera l'amorçage de la machine. Si plusieurs cartes réseau sont installées, tapez 88 et appuyez sur Entrée pour visualiser les autres entrées. Tapez un nombre figurant dans la liste et appuyez sur Entrée.
- Remarque :** si vous utilisez un réseau Token-Ring, sélectionnez le nombre correspondant à la vitesse d'anneau de votre environnement.
9. En cas de sélection de carte réseau, l'écran SET OR CHANGE NETWORK ADDRESSES s'affiche ensuite. L'adresse matérielle de la carte réseau s'affiche dans le champ correspondant. Enregistrez l'adresse matérielle pour la définition de l'objet machine NIM.

Si ce client et le serveur BOOTP se trouvent sur le même réseau local, complétez les champs d'adresse IP par des zéros pour que la requête BOOTP soit diffusée sur le réseau local. S'il existe plusieurs serveurs BOOTP sur le réseau local ou si le client se trouve sur un autre réseau que le serveur, entrez les adresses IP du client et du serveur. Tapez les adresses IP avec les zéros d'en tête pour renseigner les champs des adresses réseau (009.101.002.050, par exemple). Si cette machine doit utiliser une passerelle pour atteindre le serveur, entrez l'adresse IP de cette passerelle.

Tapez 99 et appuyez sur Entrée pour sauvegarder les informations de ces adresses dans le MAIN MENU.

10. Cette étape est facultative. Sélectionnez l'option **Send Test Transmission (PING)** sur le MAIN MENU pour tester la connexion réseau entre les systèmes client et serveur.
Tapez 3 et appuyez sur Entrée pour lancer le test ping. Si ce dernier échoue, vérifiez l'exactitude des adresses IP et la bonne qualité des connexions réseau physiques. S'il aboutit, tapez 99 et appuyez sur Entrée pour revenir au MAIN MENU.
11. Sélectionnez l'option **Exit Main Menu and Start System (BOOT)**.
12. Suivez les instructions affichées pour basculer le sélecteur de mode en position Normal et appuyez sur Entrée.

La requête BOOTP est émise, suivie d'un transfert TFTP de l'image d'amorçage de réseau.

Méthode C (amorçage d'une machine sur plate-forme rspc)

Cette méthode s'applique aux systèmes ESTRELLA Series 700 (bus ISA).

1. Commencez, la machine mise hors tension.
2. Si votre système a besoin d'une disquette SMS (System Management Services), insérez-la dans l'unité de disquette du client et mettez la machine sous tension. Si vous n'insérez pas de disquette SMS à ce stade alors qu'il en faut une, vous serez invité à la faire ultérieurement.
3. Une image graphique s'affiche. Appuyez sur **F4** quand les icônes commencent à s'afficher de gauche à droite en bas de votre affichage.
Remarque : si la dernière icône s'affiche avant que vous n'appuyiez sur **F4**, la liste d'amorçage du mode normal est utilisée à la place de la disquette SMS.
4. Le menu System Management Services s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'option **Utilities**.
5. Dans le menu System Management Services Utilities, sélectionnez l'option **Remote Initial Program Load Setup**.
6. Dans l'écran Network Parameters, sélectionnez l'**option IP Parameters**.
7. Définissez ou modifiez les valeurs affichées pour qu'elles soient correctes pour votre système client.
Remarque : vous n'avez pas besoin de spécifier les caractères zéro d'en-tête, mais vous devez spécifier les points dans les adresses IP.
8. Spécifiez l'adresse IP de :
 - la machine client en cours d'amorçage dans le champ `client address`.
 - votre serveur **SPOT** dans le champ `bootp server address`.
 - votre passerelle client dans le champ `gateway address`.**Remarque** : si la diffusion est utilisée pour obtenir une image d'amorçage, ne complétez pas les champs d'adresse IP.
9. Si le champ `subnet mask` vous y invite, spécifiez le masque de sous-réseau pour la machine client. Toutes les machines de votre sous-réseau ont le même masque.
10. Une fois les adresses spécifiées, appuyez sur Entrée pour sauvegarder les adresses, puis continuez.
11. L'écran Network Parameters s'affiche. Sélectionnez l'option **Ping**.
12. Sélectionnez la carte réseau à utiliser comme unité d'amorçage du client.
13. Vérifiez que les adresses affichées sont les mêmes que celles spécifiées pour votre unité d'amorçage.
14. Si les adresses sont incorrectes, appuyez sur Echap jusqu'à ce que vous reveniez au menu principal. Passez ensuite à l'étape 5.

15. Si les adresses sont correctes, appuyez sur Entrée pour lancer le test ping. Ce test peut durer quelques secondes.
16. En cas d'échec du test ping, vérifiez que les adresses sont correctes et lancez éventuellement l'identification d'incident de réseau. Si le test aboutit, appuyez sur Entrée pour acquitter le message *success*. Appuyez ensuite sur Echap jusqu'à revenir au menu System Management Services.
17. Choisissez alors l'option **Select Boot Devices**.
18. Sélectionnez la carte réseau à utiliser pour l'amorçage du réseau dans la liste des unités amorçables affichées. Vérifiez que vous indiquez bien le type de réseau correct (Ethernet, Token-Ring, etc) et les caractéristiques de carte voulues (câble épais, paire torsadée, débit 16 Mo, débit 4 Mo, etc.). Une fois votre sélection faite, la machine s'amorcera via le réseau.

Remarque : Lors de l'installation de BOS sur un client NIM avec une plate-forme "rspc", la machine ne pourra pas démarrer à partir de la carte réseau en cas de trafic réseau important.

Si l'amorçage réseau a été lancé à partir du maître NIM, la machine démarre alors à partir du disque. Si l'amorçage réseau a été lancé depuis les menus SMS (System Management Services) du client NIM, la machine rend le contrôle à ceux-ci.

Pour obtenir une mise à jour du microprogramme afin de résoudre ce problème, contactez le représentant du service après-vente.

Création d'un support d'émulation IPL ROM

Cette procédure permet de créer un support d'émulation IPL ROM sur le maître NIM pour les machines sans IPL ROM activé par BOOTP.

1. Insérez une bande ou une disquette formatée dans l'unité appropriée du maître NIM.
2. Entrez :

```
bosboot -T rs6k \  
-r /usr/lpp/bos.sysmgt/nim/methods/IPLROM.emulation \  
-d DeviceName -M both
```

où *DeviceName* peut être *fd0*, */dev/fd0*, *rmt0*, ou */dev/rmt0*. Cette opération nécessite l'installation de l'ensemble de fichiers **devices.base.rte** sur la machine recevant la création du support d'émulation.

3. Introduisez le support d'émulation IPL ROM dans l'unité appropriée sur la machine cible.

Via Web-based System Manager

1. A partir de A partir du conteneur NIM, dans le menu NIM, sélectionnez **Create IPL ROM Emulation Media**.
2. Complétez tous les champs de la boîte de dialogue.

Via SMIT

Il est également possible de créer une émulation IPL ROM à l'aide du raccourci **smit iplrom**.

Annexe B. Opérations associées au matériel

Ce chapitre décrit la procédure pour déterminer l'adresse matérielle réseau d'une machine en cas d'adoption de la diffusion pour amorcer le client sur le réseau.

Choix d'une adresse matérielle réseau pour une machine

Une adresse matérielle réseau unique d'une machine associée à la carte réseau constitue une partie facultative de la définition de machine enregistrée dans la base de données NIM. Cette adresse permet de configurer les informations d'amorçage pour un client.

Lors de la définition des objets machine NIM, il est possible de spécifier zéro comme adresse matérielle de carte réseau. Facilité pratique lorsqu'une machine est inactive et qu'il n'est pas possible d'obtenir l'adresse matérielle ou lors de la définition d'un grand nombre de machines. Si zéro sert à spécifier l'adresse matérielle de carte réseau d'une machine, il faut que l'adresse IP spécifiée soit dans les requêtes BOOTP lancées depuis les menus IPL ROM à partir d'une console système sur la machine. Une requête BOOTP qui diffuse des paquets sans adresse IP ne fonctionne pas pour un client NIM dont l'objet machine a été défini avec une adresse de carte réseau égale à zéro.

Si AIX a déjà été installé sur le système, servez-vous de l'une des procédures suivantes pour connaître l'adresse matérielle réseau de la machine. Si le système n'a pas encore été installé ou a été mis hors tension, suivez la procédure décrite à "Amorçage d'une machine sur le réseau", page A-2 pour votre plate-forme spécifique. L'adresse matérielle réseau s'affiche pendant la procédure d'installation.

Pour une machine active

Si TCP/IP a été configuré et démarré, procédez comme suit :

1. Entrez :

```
netstat -in
```

2. Un tableau d'informations s'affiche.

3. Recherchez la section relative à l'interface qui servira d'interface principale (tr0, par exemple). L'adresse matérielle de l'interface de votre machine est listée après l'entrée <Link>. Par exemple :

```
tr0      1492      <Link>10.0.5a.a8.8f.94
```

4. Enregistrez l'adresse matérielle.

Remarque : Lorsque vous fournissez l'adresse matérielle réseau à NIM, ce qui constitue une étape de la définition d'une machine, supprimez les points entre les nombres. Ainsi, .0. devient 00. Par exemple, si l'adresse matérielle réseau de la machine est 10.0.5a.a8.8f.94, entrez 10005aa88f94 lorsque vous définissez la machine.

En l'absence de configuration de TCP/IP, procédez comme suit :

1. Entrez `lscfg -l NomCarteRéseau -v`

NomCarteRéseau est le nom de l'unité logique de la carte réseau utilisée par le client pour accéder aux ressources NIM. Par exemple, `tok0`, `ent0` ou `fddi0`.

2. Une liste d'informations matérielles pour la carte réseau s'affiche.
3. Trouvez le champ commençant par Network Address. Il s'agit de l'adresse matérielle de l'interface de votre machine. Par exemple,

```
Network Address.....10005AA88F94
```

4. Enregistrez l'adresse matérielle.

Annexe C. Exemples de fichiers

Cette section présente les fichiers d'exemples suivants :

- Fichier **bosinst.data**
- Fichier de ressource **script**
- Fichier de définition pour la commande **nimdef**

Fichier **bosinst.data**

Remarque : Pour vérifier le contenu de votre fichier **bosinst.data** personnalisé, utilisez la commande **bicheck** :

```
/usr/lpp/bosinst/bicheck nomfichier
```

Voici un exemple de fichier **bosinst.data** modifié. Ce fichier peut être utilisé dans une installation réseau automatique. Le fichier **bosinst.data** par défaut livré avec le système contient des commentaires détaillés sur le contenu et le format de ce fichier.

```
control_flow:
  CONSOLE = ( Device which will be your console. Passed to chcons. )
  INSTALL_METHOD = overwrite, preserve, migrate
  PROMPT = yes,no
  EXISTING_SYSTEM_OVERWRITE = yes,no,any
  INSTALL_X_IF_ADAPTER = yes,no,all
  RUN_STARTUP = yes,no
  RM_INST_ROOTS = yes,no
  ERROR_EXIT = (Command to run when error occurs. Must be in boot image.)
  CUSTOMIZATION_FILE = (Command to run after BOS install finishes.)
  TCB = yes, no (turns on/off trusted computing base)
  INSTALL_TYPE = full (same as if blank), client, personal, eserver
  BUNDLES = (Fully qualified Bundle file(s) to install after auto install.
    Maximum of 139 bytes total. Custom bundle files
    provided on a diskette with the bosinst.data file must
    prefix the bundle file pathname with ../.
    If the list of bundle file names exceeds 139 bytes,
    cat all the bundle files together into a single custom bundle
    file and specify the name of the single custom bundle file.)
  RECOVER_DEVICES = yes,no
  BOSINST_DEBUG = no,yes

target_disk_data:
  PVID = (physical volume identifier)
  CONNECTION = (parent//connwhere)
  LOCATION =
  SIZE_MB =
  HDISKNAME =

locale:
  BOSINST_LANG = (language to use during installation)
  CULTURAL_CONVENTION = (primary cc to use after reboot)
  MESSAGES = (primary message catalogs to use after reboot)
  KEYBOARD = (keyboard map to use after reboot)
```

Remarque : Dans la strophe `control_flow`, **TCB** ne peut pas avoir la valeur **yes** pour les installations **SPOT** (c'est-à-dire quand l'attribut **source** a la valeur `spot`) ou pour les installations **mksysb** si **TCB** avait la valeur **no** à la création de l'image **mksysb**. Pour plus d'informations sur le fichier **bosinst.data**, reportez-vous à *AIX 4.3 Guide d'installation*.

Fichier de ressource script

Voici un exemple de script de personnalisation qui configure la résolution et le routage de nom de domaine TCP/IP de la cible.

Une personnalisation manuelle est toujours nécessaire lors de la configuration des services de nom de domaine pour les clients NIM version 4.1. La ressource **resolv_conf** doit être utilisée lors de l'installation des clients qui utilisent la dernière version d'AIX.

```
#!/bin/ksh  CUSTOMIZING SCRIPT to set the hostname,
#          establish the nameserver and DNS domain name,
#          and configure the routing table for the
#          target standalone client

# Truncate the host name
# if the host name is set to the fully qualified host name
#
#NOTE: This procedure will NOT result in a truncated host name if
#the bos installation operation is installing a mkysyb image
#(ie. -a source=mkysyb) unless the bos_inst operation is
#instructed not to configure the target as a NIM client upon
#completion (ie. unless -a no_nim_client=yes is specified)
#
chdev -l inet0 -a hostname =$(/usr/bin/hostname | cut -d. -f1)
# Set Name server and Domain Name

if [[ -f /etc/resolv.conf ]]
then
    /usr/sbin/namerslv -E '/etc/resolv.conf.sv'
fi
/usr/sbin/namerslv -a -i '9.101.1.70'
/usr/sbin/namerslv -c 'enterprise.ca'

# Flush routing table and add default route

/etc/route -n -f
odmdelete -o CuAt -q "name=inet0 and attribute=route"
chdev -l inet0 -a route=net,, '0', '9.101.1.70'
```

Fichier de définition pour la commande nimdef

Voici un exemple de fichier de définition pour la commande **nimdef** :

```
# Set default values.

default:
  machine_type = standalone
  subnet_mask  = 255.255.240.0
  gateway      = gateway1
  network_type = tok
  ring_speed   = 16
  platform     = rs6k
  machine_group = all_machines

# Define the machine "lab1"
# Take all defaults.

lab1:
# Define the machine "lab2"
# Take all defaults and specify 2 additional attributes.
# The machine "lab2" uses IPL ROM emulation, and will be added to
# the machine groups "all_machines" (by default) and
"lab_machines".

lab2:
  ipl_rom_emulation = /dev/fd0
  machine_group = lab_machines

# Define the machine "lab3"
# Take all defaults, but do not add the machine to the
# default group.

lab3:
  machine_group=

# Define the machine "lab4"
# Take all defaults, but do not add "lab4" to the default group
# "all_machines".
# Instead add it to the groups "lab_machines" and "new_machines".

lab4:
  machine_group=
  machine_group = lab_machines
  machine_group = new_machines

# Change the default "platform" attribute.

default:
  platform = rspc

# define the machine "test1"
# Take all defaults and include a comment.

test1:
  comment = "Cette machine est une machine test."
```

Annexe D. Compatibilité et limites

Cette section contient des informations sur la compatibilité et les limites entre AIX version 4.1 et AIX version 4.2 (et ultérieures).

Opérations

showlog	Non pris en charge sur les cibles machine ou SPOT AIX version 4.1.
showres	Non pris en charge sur les cibles machine ou SPOT AIX version 4.1.
lppchk	Non pris en charge sur les cibles machine ou SPOT AIX version 4.1.
maint_boot	Impossible d'utiliser un SPOT AIX version 4.1 comme ressource SPOT à l'amorçage d'une machine client.

Ressources

La ressource **resolv_conf** n'est pas prise en charge lorsqu'elle est affectée à une cible machine version 4.1.

Les ressources servies à partir d'un client AIX version 4.1 ne peuvent pas être utilisées lors de l'exécution d'opérations sur des groupes de machines.

Créer une image de sauvegarde système tout en définissant une ressource **mksysb** n'est pas pris en charge si un client AIX version 4.1 est la source de la sauvegarde.

Routes par défaut

Les routes par défaut ne peuvent servir à installer une machine AIX version 4.1 à partir d'un maître version 4.2 (et ultérieures), sauf si APAR IX59393 est installé sur le **SPOT** AIX version 4.1 utilisé pour l'installation.

Maître NIM

Il n'est pas possible de servir une **lpp_source** AIX version 4.2 (et ultérieures) à partir d'un maître NIM AIX version 4.1. Un numéro APAR (Authorized Program Analysis Report) peut être appliqué au maître NIM AIX version 4.1 pour permettre cette fonction. Appliquez l'APAR IX59032 au maître NIM AIX version 4.1.

Suite à des modifications du noyau dans AIX, il n'est pas possible de créer un **SPOT** à un niveau d'AIX supérieur à celui de l'AIX installé sur le serveur du **SPOT**. Par exemple, un maître NIM AIX version 4.1 ne peut pas servir un **SPOT** AIX version 4.2 (et ultérieures). Pour disposer d'un **SPOT** AIX version 4.2 (et ultérieures) dans un environnement avec le maître NIM sous AIX version 4.1, il est possible d'installer un client avec AIX version 4.2 (et ultérieures), qui serve le **SPOT** AIX version 4.2 (et ultérieures). Pour une compatibilité en amont, un maître AIX version 4.2 (et ultérieures) doit servir les ressources AIX version 4.1 **lpp_source** et **spot**.

Remarque : Une ancienne version ne peut pas servir la **lpp_source** d'une version ultérieure.

Mémoire requise pour AIX 4.3

Les machines doivent disposer d'au moins 32 Mo de mémoire pour exécuter AIX 4.3.

Opération dump à distance via une carte Ethernet ISA.

Les opérations dump à distance ne sont pas prises en charge par les cartes Ethernet ISA. L'une ou l'autre des conditions suivantes provoquera une erreur :

- amorçage d'un client NIM sans disque via une carte Ethernet ISA avec une ressource dump affectée.
- lancement de la commande sysdumpdev avec, pour argument un emplacement dump distant.

Voici le message d'erreur que vous verrez s'afficher :

```
Cannot set primary dump device host:/location
Operation not supported on socket where host:/location is the
remote location at which you are attempting to set the dump
device.
```

Carte réseau SCSI

Sur les machines client équipées d'une carte réseau SCSI pour accéder à un serveur NIM, il n'est pas possible de déclarer le client avec la commande niminit.

Cependant, ce problème peut être contourné en créant l'objet NIM qui décrit la machine client sur le serveur NIM. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :

nim -o define

Glossaire

allocate | affecter. Mettre une ressource à disposition de la machine NO TAGcible.

attribute | attribut. Caractéristique ou propriété d'un ou plusieurs NO TAGobjets.

Base Operating System (BOS) installation | installation du BOS. Processus qui consiste à installer et à configurer la quantité minimale de logiciel nécessaire à rendre une machine opérationnelle.

boot image | image d'amorçage. Image contenant le noyau, les systèmes de fichiers, les bibliothèques et les programmes. L'image d'amorçage, chargée après réinitialisation ou mise sous tension de la machine, lui permet de fonctionner.

client | client. Machine qui utilise des NO TAGressourcesdistantes.

configuration | configuration. (1.) Ensemble des machines, des unités et des programmes composant un système ou un réseau informatique. (2.) Procédure consistant à définir les unités, les éléments en option et les programmes installés de sorte qu'il soient exploitables par le système. Voir NO TAG*personnalisation*.

connectivity | connectivité. Algorithme déterminant si deux machines de réseaux hétérogènes peuvent communiquer entre elles. Si les machines peuvent communiquer, la connectivité détermine également les noms d'hôte à utiliser et les informations de routage TCP/IP à installer.

control state | état de contrôle. Etat représentant l'opération NIM en cours sur une machine. Il s'agit de l'un des deux NO TAGétats de la machine.

customization | personnalisation. (1.) Dans l'environnementNO TAG NIM (Network Installation Management), installation de logiciel en option. (2.) Procédure consistant à décrire les modifications facultatives en valeurs par défaut d'un logiciel déjà installé et configuré. Voir NO TAG*configuration*.

fileset | ensemble de fichiers. Une ou plusieurs unités d'un module d'installation, installables séparément et regroupées logiquement.

generic network | réseau générique. Type de réseau NIM utilisé pour définir les réseaux, qui selon NIM, ne prennent pas en charge les opérations d'amorçage réseau.

groups | groupes. NIM autorise le regroupement de machines de sorte que les opérations NIM puissent être appliquées facilement à plusieurs NO TAGcibles. De même, NIM autorise le regroupement de NO TAGressources et leur affectation comme unité logique pour des cibles NIM.

machine execution state | état d'exécution machine. Etat indiquant que la machine est arrêtée, en cours d'amorçage ou opérationnelle. Il s'agit de l'un des deux NO TAGétats de la machine.

machine object | objet machine. Entrée de la base de données NIM représentant une configuration de machine.

machine state | état de la machine. Etat qui identifie NO TAGl'état d'exécution machine et NO TAGl'état de contrôle pour chaque machine.

master | maître. Seule machine de l'environnement NO TAGNIM ayant l'autorisation d'exécuter des commandes à distance sur d'autres NO TAGclients NIM.

multihomed machine | machine multiadresse. Machine disposant de plusieurs cartes de réseau configurées et de plusieurs noms d'hôte.

network boot image | image d'amorçage de réseau.

NO TAGImage d'amorçage prenant en charge les machines autonomes, sans disque et sans données.

Network Installation Management (NIM) | NIM.

Environnement qui fournit l'installation et la configuration du logiciel au sein d'une interface réseau.

network object | objet réseau.

Entrée dans la base de données NIM représentant un réseau local.

network state | état du réseau.

Etat indiquant soit que l'NO TAGobjet de réseau peut participer aux opérations NIM, soit une erreur dans la définition de l'objet réseau.

NIM routing | routage NIM.

Information définissant quels réseaux de l'environnement NIM peuvent communiquer ensemble et quelles passerelles utiliser. Le routage NIM permet de représenter le routage TCP/IP existant pour les réseaux locaux dans l'environnement de réseau global.

object | objet.

Dans l'environnement NO TAGNIM, entrée de la base de donnée NIM qui représente une machine, un réseau local ou une NO TAGressource.

pull installation | installation en aval.

Dans l'environnement NO TAGNIM, installation lancée depuis la NO TAGcible.

push installation | installation en amont. Dans l'environnement NO TAGNIM, installation lancée depuis la NO TAGcible.

push permissions | autorisation en amont. Autorisation permettant l'exécution à distance des commandes.

ressource | ressource. Fichier, répertoire, système de fichiers ou unité requis pour l'exécution d'une opération NO TAGNIM.

resource state | état ressource. Etat indiquant la disponibilité de la ressource.

server | serveur. Machine qui met les NO TAGressources à disposition d'autres machines du réseau.

Shared Product Object Tree (SPOT) | SPOT. Système de fichiers /usr ou équivalent exporté par les serveurs dans l'environnement NO TAGNIM et destiné au NO TAGclient distant.

software configuration | configuration du logiciel. Traitement requis avant utilisation du logiciel installé.

software installation | installation du logiciel.

Procédure consistant à restaurer du logiciel à partir d'un support externe sur le système de fichiers local. Le logiciel peut nécessiter un traitement ou une NO TAGconfiguration plus approfondis, avant d'être prêt à l'emploi.

target | cible. NO TAGClient en cours d'installation.

Web-based System Manager. Interface graphique basée sur le Web qui vous permet d'exécuter des tâches d'installation et de gestion du système.

Index

Chiffres

420ap188272, 9-10

A

adresse IP, définition, 8-12
adresse matérielle, réseau, définition, B-1
adresse réseau matérielle, définition, B-1
pour une machine active, B-1
affectation de ressources, groupes de ressources, 5-9
allocate, groupe de ressources, 5-9
alt_disk_install, 3-34
amorçage
diagnostics, 6-17
via un routeur, 7-5
amorçage en réseau
clients, autonome, 8-5
procédures associées, A-1
attribut d'interface, 6-3
création d'attributs supplémentaires, 6-3
attribut if, création d'attributs supplémentaires, 6-3
attribut if1, 6-3
attribut if2, 6-3
attribut other_net_type, 8-13
attributs
if, 6-3
if1, 6-3
if2, 6-3
other_net_type, 8-13
attributs NIM, 8-13
autres rubriques, Dynamic Host Configuration Protocol, interaction avec, 7-10

B

base de données NIM
restauration, 6-15
sauvegarde, 6-14
bos.sysmgmt.nim.master, suppression, 7-2
bosinst_data, 8-15
définies, 8-15
définition, 8-16
présentation, 8-15

C

client
détermination de la vérification, 5-2
opérations, 4-1, 8-2
sans disque ou sans données, ajout, 3-29
tâches effectuées à partir du, 6-1
client sans disque ou sans données
ajout, 3-29
désinitialisation, 3-33
initialisation et amorçage, 3-31

clients
autonome, 8-5
amorçage en réseau, 8-5
gestion du logiciel, 8-5
client autonome, ajout, 3-6
définition, 8-3
sans disque, 8-5
initialisation, 8-7
ressources facultatives, 8-6
ressources nécessaires, 8-6
sans données, 8-5
initialisation, 8-7
ressources facultatives, 8-6
ressources nécessaires, 8-6
clients autonomes, 6-1, 8-5
ajout, 3-6
amorçage en réseau, 8-5
gestion du logiciel, 5-11, 8-5
maintenance de logiciel, 5-13
clients sans disque, 8-5
gestion du logiciel, 8-9
initialisation, 8-7
ressource
amorçage, 8-6
dump, 8-6
home, 8-7
paging, 8-6
resolv_conf, 8-7
root, 8-6
shared_home, 8-7
SPOT, 8-6
tmp, 8-7
ressources
facultatives, 8-6
nécessaires, 8-6
clients sans disque et sans données
création de ressources pour prise en charge, 3-25
migration, 7-7
clients sans données, 8-5
gestion du logiciel, 8-9
initialisation, 8-7
ressource
amorçage, 8-6
dump, 8-6
home, 8-7
paging, 8-6
resolv_conf, 8-7
root, 8-6
shared_home, 8-7
SPOT, 8-6
tmp, 8-7
ressources
facultatives, 8-6
nécessaires, 8-6
commande lsrim, 9-2
commande name, 9-26

- commande nim, 9-7
- commande nimclient, 4-1, 6-1, 9-19
- commande nimconfig, 9-23
- Commande nimdef, environnement NIM, définition, 7-8
- commande nimdef, exemple de fichier de définition, C-3
- commande niminit, 9-31
- commande rsh, 2-1
- commandes
 - nimclient, 4-1, 6-1
 - rsh, 2-1
- commandes NIM
 - lsnim, 9-2
 - nim, 9-7
 - nimclient, 9-19
 - nimconfig, 9-23
 - niminit, 9-31
- compatibilité, versions 4.1 et 4.2, D-1
- concepts NIM, 8-1
- conditions d'erreur, 11-1
- configuration avancée, 6-1
 - ajout d'un autre type de réseau, 8-14
 - amorçage en mode maintenance, 6-19
 - création d'attributs d'interface supplémentaires, 6-3
 - déconfiguration du maître, 6-16
 - définition d'un réseau hétérogène, 8-13
 - définition d'une lpp_source sur CD-ROM ou sur disque, 6-8
 - définition de SPOT /usr ou non /usr, 6-5
 - diagnostics à l'amorçage, 6-17
 - mise en place d'une route par défaut, 6-9
 - mise en place d'une route statique, 6-11
 - reconstitution du fichier /etc/niminfo, 6-13
 - Restauration de la base de données NIM et activation du maître, 6-15
 - sauvegarde de la base de données NIM, 6-14
 - suppression de machines, 6-2
- configuration de base, création des ressources d'installation de base, 3-2
- conflits de ports, démon nimesis, 11-7
- contrôle d'accès concurrent, 5-20
- corrections
 - liste pour un client autonome, 5-12
 - liste pour un SPOT, 5-12

D

- déconfiguration, maître, 6-16
- définir
 - groupe de ressources, 5-9
 - groupes de machines, 5-5
- Définitions d'objet NIM, noms requis, 7-9
- diagnostics
 - amorçage, 6-17
 - chargement à partir du réseau, pour machines sans disque et sans données, 6-18
- droits d'accès en amont
 - activation et désactivation, 2-1
 - maître, désactivation, 5-2
- Dynamic Host Configuration Protocol, interaction avec, 7-10

E

- ensemble de fichiers du maître, suppression, 7-2
- environnement NIM, 8-2
 - définition, Utilisation de la commande nimdef, 7-8
- espace disque, planification pour la machine maître, 2-1
- état de vérification, maître ou client, 5-2
- exclude_files, 8-17
 - définition, 8-17
 - présentation, 8-17
- exemple de fichier bosinst.data, C-1
- exemples de fichiers, C-1
 - bosinst.data, C-1
 - commande nimdef, fichier de définition, C-3
 - ressource script, C-2
- exploitation de base et configuration, 3-1, 3-34
 - ajout d'un client autonome, 3-6
 - ajout d'un client sans disque ou sans données, 3-29
 - clients et ressources SPOT, personnalisation, 3-23
 - clients sans disque et sans données, configuration du maître et création de ressources, 3-25
 - configuration du maître, 3-2
 - installation automatique, 3-18
 - installation rte, 3-10
 - installation SPOT-copy, 3-16
 - installation via mksysb, 3-12
 - machine sans disque ou sans données
 - désinitialisation, 3-33
 - initialisation et amorçage, 3-31
- exportation de ressources, nombre d'hôtes, 7-2

F

- FDDI, routeur, 7-5
- fichier /etc/niminfo, reconstitution, 6-13
- fichiers
 - /etc/niminfo, 6-13
 - /usr, 8-28
 - exemples, C-1
 - bosinst.data, C-1
 - fichier de définition pour la commande nimdef, C-3
 - ressource script, C-2
- fix_bundle, 8-17
 - définition, 8-17, 8-18
 - présentation, 8-17

G

- gestion du logiciel
 - clients, autonome, 8-5
 - clients autonomes, 5-11
 - SPOT, 5-11
- groupe, ressource
 - allocate, 5-9
 - définir, 5-9
- groupe de ressources
 - allocate, 5-9
 - définir, 5-9
- groupes
 - création, 8-54

- machine, 8-54
 - définition, 5-5
 - ressource, 8-55
- groupes de machines
 - définition, 5-5, 8-54
 - opérations, 5-6, 5-8
- groupes de ressources
 - affectation de ressources, 5-9
 - définition, 8-55
 - par défaut, définition, 5-9
- groupes NIM, 8-54

I

- image d'exécution, 8-39
- image d'exécution BOS, source, 8-39
- image_data, 8-19
 - définition, 8-19
 - présentation, 8-19
- initialisation
 - requête BOOTP sur les systèmes sans disque et sans données, A-2
 - requête BOOTP sur une machine autonome, A-2
- installation
 - machine maître, 2-1
 - vérification via lppchk, 5-18
- installation automatique, effectuer, 3-18
- installation avancée
 - client autonome
 - liste des logiciels, 5-11
 - liste des mises à jour de logiciel par mot-clé, 5-12
 - clients autonomes
 - gestion du logiciel, 5-11
 - opération maint, 5-13
 - contrôle du maître ou du client, 5-2
 - groupe de ressources
 - affectation, 5-9
 - définition, 5-9
 - groupes de machines
 - ajout de nouveaux membres, 5-6
 - définition, 5-5
 - suppression de membres, 5-7
 - groupes de ressources, par défaut, définition, 5-9
 - journaux
 - affichage de l'amorçage, 5-17
 - affichage de l'installation, 5-17
 - affichage de la configuration, 5-17
- lpp_source
 - copie des logiciels, 5-15
 - exécution de l'opération check NIM, 5-16
 - maintenance de logiciel, 5-15
 - suppression de logiciels, 5-15
- machines, redéfinition, 5-3
- membre d'un groupe
 - exclusion, 5-8
 - inclusion, 5-8
- opération lppchk, vérification de l'installation, 5-18
- serveurs de ressources, utilisation de machines client, 5-4
- SPOT
 - gestion du logiciel, 5-11

- liste des logiciels, 5-11
- liste des mises à jour de logiciel par mot-clé, 5-12
- opération maint, 5-13
- rebuilding network boot images, 5-14
- installation rte, exécution, 3-10
- installation SPOT-copy, exécution, 3-16
- installation via mkysyb, exécution, 3-12
- installp_bundle, 8-20
 - définies, 8-20
 - définition, 8-20
 - présentation, 8-20
- IPL ROM, émulation
 - création de supports, A-6
 - si nécessaire, A-2

J

- journaux
 - amorçage, affichage, 5-17
 - configuration, affichage, 5-17
 - installation, affichage, 5-17
- journaux d'amorçage, affichage, 5-17
- journaux d'installation, affichage, 5-17
- journaux de configuration, affichage, 5-17

L

- limites, versions 4.1 et 4.2, D-1
- liste
 - logiciels sur un client autonome, 5-11
 - logiciels sur un SPOT, 5-11
- liste des corrections
 - sur un client autonome, 5-12
 - sur un SPOT, 5-12
- liste des mises à jour de logiciel
 - sur un client autonome, 5-12
 - sur un SPOT, 5-12
- logiciels
 - liste pour un client autonome, 5-11
 - liste pour un SPOT, 5-11
- lpp_source, 8-20
 - copie des logiciels, 5-15
 - définition, 8-20, 8-22
 - exécution de l'opération check NIM, 5-16
 - maintenance de logiciel, 5-15
 - présentation, 8-20
 - suppression de logiciels, 5-15

M

- machine, sans disque ou sans données
 - désinitialisation, 3-33
 - initialisation et amorçage, 3-31
- machine client, vérification de l'état, 3-9
- machine maître NIM, 2-1
- machines, 8-2
- machines autonomes, détermination de la vérification, 5-2
- maître
 - activation, 6-15
 - configuration, 3-2
 - contrôle des permissions, 2-1
 - déconfiguration, 6-16

- désactivation des droits d'accès en amont, 5-2
- gestion
 - activation du maître, 6-15
 - restauration de la base de données NIM, 6-15
 - sauvegarde de la base de données NIM, 6-14
- installation et configuration, 2-1
- sauvegarde de la base de données NIM, 6-14
- suppression de l'ensemble de fichiers du maître, 7-2
- matériel
 - diagnostics, sans disque et sans données, 6-17
 - procédures associées, B-1
- mémoire, requise pour AIX 4.3, D-1
- messages
 - avertissement NIM, 10-1
 - erreur NIM, 10-1
- messages d'avertissement, NIM, 10-1
- messages d'erreur, NIM, 10-1
- migration
 - clients, sans disque et sans données, 7-7
 - SPOT NIM, 7-7
- mises à jour de logiciel
 - liste pour un client autonome, 5-12
 - liste pour un SPOT, 5-12
- mksysb, 8-22
 - définition, 8-22, 8-23
 - installation sur un autre disque, 3-34
 - présentation, 8-22
 - source de l'image d'exécution BOS, 8-39
- mode maintenance, utilisation, 6-20

N

- NIM, 9-2, 9-7, 9-19, 9-23, 9-31
 - authentification Kerberos, 5-19
 - configuration, exploitation de base, 3-1
 - demandes client, optimisation, 7-18
 - démon nimesis, 7-18
 - installation sur un autre disque, 3-34
 - introduction, 1-1
 - Kerberos 5, 5-19
 - machines, 8-2
 - messages d'avertissement, 10-1
 - messages d'erreur, 10-1
 - opérations, exploitation de base, 3-1
 - présentation, 1-1
 - réseaux, 8-10
 - SPOT, migration, 7-7

O

- objets NIM, définitions, noms requis, 7-9
- objets réseau, gestion
 - création d'attributs d'interface, 6-3
 - mise en place d'une route entre réseaux, 6-11
- opération allocate, 8-33

- opération bos_inst, 8-36
 - adaptateurs ATM, 3-20
 - espace de pagination, 7-6
 - utilisation de l'attribut boot_client, 8-41
 - utilisation de l'attribut force_push, 8-41
 - utilisation de l'attribut preserve_res, 8-41
 - utilisation de l'attribut set_bootlist, 8-41
- opération change, 8-42
- opération check, 8-42
- opération cust, 8-43
 - comportement asynchrone, 7-3
- opération de définition, 8-44
- opération deallocate, 8-44
- opération diag, 6-17, 8-44
- opération dkls_init, 8-45
- opération dtls_init, 8-46
- opération fix_query, 8-47
- opération lppchk, 8-47
- opération maint, 5-13, 8-48
 - comportement asynchrone, 7-3
 - maintenance du logiciel sur les clients autonomes, 5-13
 - maintenance du logiciel sur un SPOT, 5-13
- opération maint_boot, 8-48
- opération reboot, 8-49
- opération remove, 8-49
- opération reset, 8-49
- opération select, 8-50
- opération showlog, 8-50
- opération showres, 8-51
- opération sync_roots, 8-52
- opération unconfig, 8-53
- opérations
 - allocate, 8-33
 - bos, installation, 1-2
 - bos_inst, 8-36
 - change, 8-42
 - check, 8-42
 - client, 4-1
 - clients sans disque et sans données, initialisation, 1-3
 - cust, 8-43
 - deallocate, 8-44
 - define, 8-44
 - diag, 8-44
 - diagnostics, amorçage, 1-2
 - dkls_init, 8-45
 - dtls_init, 8-46
 - exclusion d'un membre d'un groupe, 5-8
 - exécution, 8-33
 - exploitation de base, 3-1
 - fix_query, 8-47
 - image d'exécution BOS, sélection de la source, 8-39
 - inclusion d'un membre d'un groupe, 5-8
 - liste de, 8-33
 - logiciel, maintenance, 1-2
 - logiciel, personnalisation, 1-2
 - lppchk, 8-47
 - machine, configuration, 1-2
 - maint, 8-48
 - maint_boot, 8-48
 - mode maintenance, amorçage, 1-3

- NIM, 1-2
 - à partir du client, 4-1, 6-1
 - diag, 6-17
 - machine, 8-33
 - reboot, 8-49
 - remove, 8-49
 - reset, 8-49
 - select, 8-50
 - showlog, 8-50
 - showres, 8-51
 - sur les machines client, 8-2
 - sync_roots, 8-52
 - types, 8-33
 - unconfig, 8-53
 - opérations de contrôle, définition, 8-33
 - Opérations NIM, 1-2, 6-17
 - allocate, 8-33
 - bos_inst, 8-36
 - change, 8-42
 - check, 8-42
 - cust, 8-43
 - deallocate, 8-44
 - define, 8-44
 - diag, 8-44
 - dkls_init, 8-45
 - dtls_init, 8-46
 - fix_query, 8-47
 - lppchk, 8-47
 - maint, 8-48
 - maint_boot, 8-48
 - reboot, 8-49
 - remove, 8-49
 - reset, 8-49
 - select, 8-50
 - showlog, 8-50
 - showres, 8-51
 - sync_roots, 8-52
 - unconfig, 8-53
 - opérations sur le client, 4-1, 6-1
 - opérations sur le client autonome, 6-1
 - opérations sur les machines
 - définies, 8-33
 - liste de, 8-33
- ## P
- paging
 - définies, 8-24
 - présentation, 8-24
 - plates-formes, matériel, B-1
 - présentation, NIM, 1-1, 8-1
 - présentation de NIM
 - autonome, définition, 1-1
 - objets réseau, définition, 1-1
 - ressources, définition, 1-1
 - sans disque, définition, 1-1
 - sans données, définition, 1-1
 - preserve_res, 8-41
 - problèmes, reprise, 11-1
 - procédures
 - installation avancée, logiciel de gestion, reconstruction des images d'amorçage du réseau pour un SPOT, 5-14
 - configuration avancée, 6-1
 - ajout d'un autre type de réseau, 8-14
 - amorçage en mode maintenance, 6-19
 - création d'attributs d'interface supplémentaires, 6-3
 - déconfiguration du maître, 6-16
 - définition d'un réseau hétérogène, 8-13
 - définition d'une lpp_source sur CD-ROM ou sur disque, 6-8
 - diagnostics à l'amorçage, 6-17
 - mise en place d'une route par défaut, 6-9
 - mise en place d'une route statique, 6-11
 - reconstitution du fichier /etc/niminfo, 6-13
 - Restauration de la base de données NIM et activation du maître, 6-15
 - sauvegarde de la base de données NIM, 6-14
 - suppression de machines de l'environnement NIM, 6-2
 - configuration de base, création des ressources d'installation de base, 3-2
 - définition de SPOT /usr ou non /usr, 6-5
 - exploitation de base et configuration
 - ajout d'un client autonome, 3-6
 - ajout d'un client sans disque ou sans données, 3-29
 - clients et ressources SPOT, personnalisation, 3-23
 - configuration du maître, 3-2
 - création de ressources pour prise en charge de clients sans disque et sans données, 3-25
 - installation automatique, 3-18
 - installation rte, exécution, 3-10
 - installation SPOT-copy, exécution, 3-16
 - installation via mkysyb, exécution, 3-12
 - machine sans disque ou sans données, désinitialisation, 3-33
 - machine sans disque ou sans données, initialisation et amorçage, 3-31
 - installation avancée
 - affectation d'un groupe de ressources, 5-9
 - affichage des journaux, 5-17
 - ajout de nouveaux membres, 5-6
 - clients autonomes et ressources SPOT, gestion du logiciel, 5-11
 - contrôle du maître ou du client, 5-2
 - copie de logiciel dans une lpp_source, 5-15
 - définition d'un groupe de machines, 5-5
 - définition d'un groupe de ressources, 5-9
 - définition de groupes de ressources par défaut, 5-9
 - exclusion d'un membre d'un groupe, 5-8
 - exécution de l'opération check NIM, 5-16
 - inclusion d'un membre d'un groupe, 5-8
 - liste des logiciels installés sur un SPOT, 5-11
 - liste des logiciels sur un client autonome, 5-11
 - liste des mises à jour de logiciel par mot-clé, 5-12
 - maintenance du logiciel dans une lpp_source, 5-15

- maintenance du logiciel sur un SPOT, 5-13
- redéfinition des machines, 5-3
- suppression de logiciels d'une lpp_source, 5-15
- suppression de membres, 5-7
- Utilisation de clients en tant que serveurs de ressources, 5-4
- vérification de l'installation via lppchk, 5-18
- procédures de résolution des incidents, reconstitution du fichier /etc/niminfo, 6-13

R

- répertoire root, création de fichiers de ressource, 7-11
- reprise, 11-1
- reprise après erreur, 11-1
- réseau, hétérogène, définition, 8-13
- réseaux
 - ATM, 3-20
 - définition, 8-10
 - hétérogène, définition, 8-13
 - NIM, 8-10
- Réseaux ATM, 8-10
 - conversion de réseaux génériques, 3-21
- réseaux ATM, installation pour les clients, 3-20
- réseaux hétérogènes, définition, 8-13
- réseaux NIM
 - adresse IP, définition, 8-12
 - définition, 8-10
 - routes, 8-12
 - types, pris en charge, 8-10
- résolution de nom, 7-4
- résolution des incidents
 - introduction, 11-1
 - problème d'amorçage en réseau, 11-1
 - client et serveur, établissement de communications réseau, 11-1
 - exécution de l'image d'amorçage sur le client, 11-3
 - obtention de l'image d'amorçage à partir du serveur, 11-1
 - sortie de débogage, 11-4
 - sortie de débogage depuis
 - programme d'installation du BOS, 11-5
 - une image d'amorçage de réseau, 11-4
- resolv_conf
 - définition, 8-25
 - présentation, 8-25
- ressource
 - amorçage, sans disque/sans données, 8-6
 - dump, sans disque/sans données, 8-6
 - home, sans disque/sans données, 8-7
 - paging, sans disque/sans données, 8-6
 - resolv_conf, sans disque/sans données, 8-7
 - root, sans disque/sans données, 8-6
 - shared_home, sans disque/sans données, 8-7
 - SPOT, sans disque/sans données, 8-6
 - tmp, sans disque/sans données, 8-7
- ressource boot, 8-15
- ressource dump, 8-16
 - définition, 8-16
 - présentation, 8-16
- ressource home, 8-18
 - définition, 8-18
 - présentation, 8-18
- ressource nim_script, 8-24
- ressource paging, 8-24
 - définition, 8-24
- ressource resolv_conf, 8-25
- ressource root, 8-25
 - définies, 8-25
 - définition, 8-26
- ressource script, exemple de fichier, C-2
- ressource shared_home, 8-27
 - définies, 8-27
- ressource tmp, 8-31
 - définies, 8-31
 - définition, 8-32
 - présentation, 8-31
- ressources, 8-15
 - amorçage, 8-15
 - bosinst_data, 8-15
 - définition, 8-16
 - clients et SPOT, personnalisation, 3-23
 - distribuées, 8-32
 - dump, 8-16
 - définition, 8-16
 - exclude_files, 8-17
 - définition, 8-17
 - exportation, nombre d'hôtes, 7-2
 - fix_bundle, 8-17
 - définition, 8-18
 - home, 8-18
 - définition, 8-18
 - image_data, 8-19
 - définition, 8-19
 - installp_bundle, 8-20
 - définition, 8-20
 - liste de, 8-15
 - lpp_source, 8-20
 - définition, 8-22
 - mksysb, 8-22
 - définition, 8-23
 - nim_script, 8-24
 - opérations, liste de, 8-15
 - paging, 8-24
 - définition, 8-24
 - resolv_conf, 8-25
 - définition, 8-25
 - root, 8-25
 - définition, 8-26
 - script, 8-26
 - définition, 8-26
 - shared product object tree, 8-28
 - shared_home, 8-27
 - définition, 8-27
 - SPOT, 8-28
 - définition, 8-31
 - SPOT AIX Version 4.1, images d'amorçage réseau, 8-29
 - SPOT AIX Version 4.2, images d'amorçage réseau, 8-30
 - SPOT AIX Version 4.3, 8-31
 - tmp, 8-31
 - définition, 8-32

- ressources d'installation, création, 3-2
- ressources distribuées, 8-32
- ressources NIM, 8-15
- ressources, NIM, réduction de l'espace requis, 7-3
- routes, 8-12
 - création d'une route par défaut, 6-9
 - création d'une route statique, 6-11
- routes NIM, 8-12
- routes par défaut, création, 6-9
- routes statiques, création, 6-11
- routeur, amorçage via, 7-5
- rte, source de l'image d'exécution BOS, 8-39

S

- sans disque et sans données, gestion du logiciel, 8-9
- script, 8-26
 - définition, 8-26
 - présentation, 8-26
- shared product object tree, 8-28
- shared_home
 - définition, 8-27
 - présentation, 8-27

- sortie NIM, suppression, 7-3
- sortie, NIM, suppression, 7-3
- SPOT

- définition, 8-28, 8-31
- gestion du logiciel, 5-11
- maintenance de logiciel, 5-13
- mise à jour, 7-17
- présentation, 8-28
- ressources, 6-7
- source de l'image d'exécution BOS, 8-39
- suppression, sortie NIM, 7-3
- système de fichiers /usr, 8-28

T

- tâches, installation, avancées, 5-1
- tâches avancées, installation, 5-1
- tâches d'installation, avancées, 5-1
- tâches de configuration, exploitation de base, 3-1
- tâches sans disque et sans données, diagnostics à l'amorçage, 6-17
- types de réseau, pris en charge, 8-10

Vos remarques sur ce document / Technical publication remark form

Titre / Title : Bull AIX 4.3 Guide d'administration : installation via un réseau

N° Référence / Reference N° : 86 F2 17HX 05

Daté / Dated : Octobre 1999

ERREURS DETECTEES / ERRORS IN PUBLICATION

AMELIORATIONS SUGGEREES / SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT TO PUBLICATION

Vos remarques et suggestions seront examinées attentivement.

Si vous désirez une réponse écrite, veuillez indiquer ci-après votre adresse postale complète.

Your comments will be promptly investigated by qualified technical personnel and action will be taken as required.

If you require a written reply, please furnish your complete mailing address below.

NOM / NAME : _____ Date : _____

SOCIETE / COMPANY : _____

ADRESSE / ADDRESS : _____

Remettez cet imprimé à un responsable BULL ou envoyez-le directement à :

Please give this technical publication remark form to your BULL representative or mail to:

**BULL ELECTRONICS ANGERS
CEDOC
34 Rue du Nid de Pie – BP 428
49004 ANGERS CEDEX 01
FRANCE**

Technical Publications Ordering Form

Bon de Commande de Documents Techniques

To order additional publications, please fill up a copy of this form and send it via mail to:

Pour commander des documents techniques, remplissez une copie de ce formulaire et envoyez-la à :

BULL ELECTRONICS ANGERS
CEDOC
ATTN / MME DUMOULIN
34 Rue du Nid de Pie – BP 428
49004 ANGERS CEDEX 01
FRANCE

Managers / Gestionnaires :
Mrs. / Mme : **C. DUMOULIN** +33 (0) 2 41 73 76 65
Mr. / M : **L. CHERUBIN** +33 (0) 2 41 73 63 96
FAX : +33 (0) 2 41 73 60 19
E-Mail / Courrier Electronique : srv.Cedoc@franp.bull.fr

Or visit our web site at: / Ou visitez notre site web à:

<http://www-frec.bull.com> (PUBLICATIONS, Technical Literature, Ordering Form)

CEDOC Reference # N° Référence CEDOC	Qty Qté	CEDOC Reference # N° Référence CEDOC	Qty Qté	CEDOC Reference # N° Référence CEDOC	Qty Qté
____ [__]		____ [__]		____ [__]	
____ [__]		____ [__]		____ [__]	
____ [__]		____ [__]		____ [__]	
____ [__]		____ [__]		____ [__]	
____ [__]		____ [__]		____ [__]	
____ [__]		____ [__]		____ [__]	
____ [__]		____ [__]		____ [__]	
[__]: no revision number means latest revision / pas de numéro de révision signifie révision la plus récente					

NOM / NAME : _____ Date : _____

SOCIETE / COMPANY : _____

ADRESSE / ADDRESS : _____

PHONE / TELEPHONE : _____ FAX : _____

E-MAIL : _____

For Bull Subsidiaries / Pour les Filiales Bull :

Identification: _____

For Bull Affiliated Customers / Pour les Clients Affiliés Bull :

Customer Code / Code Client : _____

For Bull Internal Customers / Pour les Clients Internes Bull :

Budgetary Section / Section Budgétaire : _____

For Others / Pour les Autres :

Please ask your Bull representative. / Merci de demander à votre contact Bull.

**BULL ELECTRONICS ANGERS
CEDOC
34 Rue du Nid de Pie – BP 428
49004 ANGERS CEDEX 01
FRANCE**

86 F2 17HX 05

PLACE BAR CODE IN LOWER
LEFT CORNER



Utiliser les marques de découpe pour obtenir les étiquettes.
Use the cut marks to get the labels.

AIX
AIX 4.3 Guide
d'administration
installation via un
réseau
86 F2 17HX 05

AIX
AIX 4.3 Guide
d'administration
installation via un
réseau
86 F2 17HX 05

AIX
AIX 4.3 Guide
d'administration
installation via un
réseau
86 F2 17HX 05

